



د عملي کرهڼې لار پښو د کتاب

د افغانستان د کرنې لیسو لپاره



د عملي کرهني لارښود کتاب د افغانستان د کرنې لیسو لپاره



CZECH REPUBLIC
DEVELOPMENT COOPERATION

لړلیک

سرېزه.....ه

عمومي برخه

لمړۍ فصل

1 سیمه ایزې کروندې، پلاتونه یا پټي.....

2 د نباتاتو لیست.....

3 د ځمکې برابرېونه او د ځای ټاکل.....

4 د ځای ډیزاین او نقشه: د ځای او د ښونځي د فارم ساتنه (حصار جوړول).....

5 بنسټیزه کرنلاره.....

8 اوبه لگول.....

10 سره ورکول.....

13 د ناکاره بوټو، بیمارېو او آفاتو کنټرول.....

15 د راټولولو ورسته کرنې او د خوړو پروسس.....

دوهم فصل

16 گلخوني، پلاستيکي تونلونه او ترينچونه.....

17 د نباتاتو لیست.....

18 د ځای یا د سیمې ټاکل.....

20 د پلاستيکي تونلونو او ترينچونو جوړول.....

21 د گلخونو جوړول.....

29 اړتیاوې.....

31 په گلخونو کې د کلني کښت مهال ویش.....

درېم فصل

34 قوريي.....

35 د نباتاتو لیست.....

36 د ځای یا سیمې ټاکل.....

37 اړتیاوې.....

39 د قوريي د جوړولو پیل.....

40 بنسټیز کرنې.....

څلورم فصل

41 کمپوست

42 د ځای یا سیمې ټاکل

43 اړتیاوې

44 د کمپوست جوړولو اصول

46 د کمپوست کارول

47 د ښو کړنو بیلګې او پایله

ځانګړې برخه

لمړۍ فصل

52 غلي

53 غم

58 اوربشي

62 جوار

66 وريجي

دوهم فصل

71 ليګيوم

72 سایبين

76 می

81 نخود

درېم فصل

84 سابه

85 پالک

89 پياز

93 هوره

96 رومي بانجان

101 مرچ

105 کرم

109	 ځلي
113	 غازي
117	 سري ملي
120	 بادرنگ

څلورم فصل

124	 ميوه يي سابه
125	 هندوانه
129	 خټکي

پنځم فصل

133	 دارويي او خوند جوړونکي نباتات
134	 دنيا
138	 باديان
143	 اسپيرکي
146	 زعفران

شپږم فصل

150	 وابينو بوټي
151	 رشقه
155	 اسپرس
159	 شوتله
162	 مصري شوتله

په افغانستان کې د انسان په تنګسه کې (پن) موسسې په هکله مالومات

په افغانستان کې د انسان په تنګسه کې موسسې ماموریت د ۲۰۰۱ زېږدیز کال په پای کې پېل شو. له هغه وخت نه را پدې خوا د پن موسسې د انساني مرستو پروګرامونه د طبیعي ناورینونو او د داخلي اخ او ډب څخه د راولاړو شوو ستونزو له امله د وچارو شوو بنسټونو د بیارغونې او پراختیایي پروګرامونو او د ژوندانه د سطحې له لوړولو څخه پلوي کوي. اوس مهال د انسان په تنګسه کې موسسې د ښوونې اوزونې، دایمي ښه ژوند، د ځایي بنسټونو پراختیا، د اوبو د پاک ساتنې او د انساني اړتیاوو چمتو کولو باندې تمرکز کوي. د پن موسسه ټولنونه د اوږد مهالو مالي او فني مرستو چمتو کولو سره غواړي چې د خلکو پر وړاندې د شته ننګونو لپاره د حل تل پاتې لارې ومومي. یو مهم ټکی دا چې دې موسسه هڅه کړي ترڅو د ځایي خلکو شته ځواک عمومي ستونزو ته ورواړوي ترڅو د ځایي او د لاسرسي وړ منابعو په کارولو سره ددې ستونزو د دایمي حل لپاره هڅه وکړي.

اوس مهال د انسان په تنګسه کې موسسه فعالیتونه د کابل او مزار شریف د مرکزي دفترونو لخوا هم غړي کیږي. سربیره پردې د انسان په تنګسه کې موسسه ۱۱ ولایتي دفترونه په بلخ، سمنګان، ننگرهار او پکتیا کې هم لري. همدارنګه د انسان په تنګسه کې موسسه له ځایي اوسیدونکو، عامه بنسټونو په ټولو برخو کې له حوزې څخه تر ملي کچې او له ولسوالیو څخه تر کلیو پورې کار کوي.

د کرهڼیزو زدکړو په برخه کې د انسان په تنګسه کې (پن) موسسې فعالیتونه

د ۲۰۰۷ زېږدیز کاله راپدې خوا، د انسان په تنګسه موسسه د افغانستان په ۳۳ ولایتونو کې په ملي سطحه د کرهڼیزو مسلکي ښوونځیو څخه د حمایت پروګرام پرمخ بیایي. دا موسسه په رسمي چوکاټ کې د عملي زدکړې او د کرهڼیزو زدکړو د کیفیت د لا ښه کیدو لپاره مرکزي رول لوبوي. د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د کرنې د ښه کولو او په ملک کې د کارموندنې د اوسني بازار د اړتیاوو له درک سره د دې موسسې موخه دا ده چې زدکړې له ټولګیو څخه بهر عملي ساحې ته ولېږدوي.

سریزه :

د کرنې سکتور د افغانستان د اقتصادي عايد ستره سرچينه. د کرنې، اوبه لگولو او څارويو دروزلو د وزارت (MAIL) او (UN FAO) د راپو پر بنسټ د افغانستان د ۷۷ سلنې څخه زيات خلک د کرنې په سکتور بوخت دي او يواځې ۱۲ سلنه کرنيزې ځمکې کرل کيږي

د دې حالت د سمولو لپاره د افغانستان د کرنې سکتور مسلکي شخصيتونو ته اړتيا لري څو دوی په عملي توگه په دې برخه کې بوخت وي. په ښوونځيو کې عملي تدريس د دې سبب کيږي څو د کرنې په ليسو او کرنيزو ښوونو په انستيتوتونو کې مسلکي وړتوب لوړ شي. دا راتول شوي مطالب نه يواځې د ښوونيز نصاب يوه برخه ده بلکه که په مسلکي ډول په کار واچول شي دابه د محصولاتو د لاس ته راوړنې او عايداتو د اصلاح لپاره (د مثال په توگه د کانټين لپاره روغتيايي کرنيز محصولات) ستره بيلگه وي او يا دا چې آزاده پانگه (د ښوونځي د فارم د پراختيا او د ښوونځي د نورو کړنو لپاره جوړوي).

د دې ډول زده کړو زده کوونکي به په نظري ډول بشپړ پوهه تر لاسه کړي وی او دوی به د کرنې د بيلابيلو سرتکو (عنوانونو) به اړوند ښې تجربې لاسته راوړي.

د بيلگې په توگه د چاپيريال ساتنې، د نباتاتو کښت، د محصول د راټولونې څخه وروسته لارې چارې بازار موندنه، مالي اداره او منجمنت او نور، په دې ډول زده کړو کې گډون کوونکي (زده کوونکي) دخپلو راتلونکو دندو په ټولو لارو کې چمتو او بريالي وي.

د دې لارښود کتاب ستره موخه د ښوونځيو د ادارې، زده کوونکو او ښوونکو لارښوونه ده ځکه دوی د ښوونځي د فارم او کروندې په ښه والي کې (په عملي تدريس) بوخت دي.

دا ښکاره ده چې دا ډول کرنې د ادارې د ملاتړ او د ښوونکو او زده کوونکو د برخې اخيستنې څخه پرته بريالۍ نه دي. په پيل کې د ښوونځي اداره بايد د کرنې لپاره زده کوونکو ته يو شمير پټي چمتو کړي (د ښوونځي د فارم په چاپيريال کې) او بيا د ښوونکو او زده کوونکو څخه په دې ډول کړنو کې ملاتړ وشي، او وروسته دوی د سيمې بزگران، کرنيز انستيتوتونه او د کرنې نور کسبه کاران د ښوونځي په کروندې کې ورگډ کړای شي.

ددې لار ښود کتاب اصلي ټکي ښوونځيو کې د بريالي تدريس لپاره د نباتاتو د توليد په برخه کې د دوه ډوله عمومي او ځانگړو معلوماتو چمتو کول دي.

لومړۍ برخه — عمومي برخه: په دې برخه کې د اړينو او بنسټيزو اړتياوو او تجهيزاتو (پلاټ يا پټي، پلاستيکي ټولونو، شني خوني يا گلخانه، د بزغلي ځای يا قوريه، د کمپوسټ جوړونه) ته پاملرنه شوې ده دوهمه برخه — اختصاصي برخه: چې د زيات شمير مهمو نباتاتو پړاو په پړاو کرلوته (د ابرخه د ښې پيژندې لپاره په نور و فرعي برخو لکه غله ايز نباتات، سابه، غوړين نباتات، ميوو او ځنگلي ونو ویشل شوې ده)

دا معلومات په ساده، يو شان جوړښت د لرلو او په شونې (د تطبيق وړ) ډول چمتو شوي دي. عمومي برخه تل بنسټيزه اړتياوې (مورخه شي ته اړتيا لرو) رابښي او پاته برخه ټاکلي او ځانگړي معلومات (د بيلگې په توگه د يو ښه او سم موقعيت، ديو جوړښت يا ساختمان په پړاونو کې، ځای پر ځای کول يا نصبول، ساتل د امکاناتو څخه گټه اخيستل او نور) ښودلو سره ادامه پيداکوي. ټاکلي او ځانگړي برخه بيا په درې نورو کوچنيو برخو ویشل شوي ده. ډيپل څخه دمخه (ايکوژي، خاوره، تخم، سره، د اوبه لگولو اړتياوې، کرنيز تناوب د کرلو اسباب) د کښت کليزه، پړاو په پړاو کرل) او راټولو څخه وروسته کړنو پړاونه د ځانگړو او ټاکلو اړتياوو څخه شميرل کيږي.

د دې کتاب د لارښوونو په پام کې نيول ستاسو سره مرسته کوي څو تاسو خپل تدريس په بريالي او ښه ډول پرمخ وېسئ، هغه اصلاح کړئ، د ښوونځي کرنيز فارم رامنځ ته کړئ، د کرنې به برخه کې واقعي مسلکي کسان وروزي او خپل ښوونځي حيثيت او اعتبار لوړ کړئ.

عمومي برخه

لمړۍ فصل

پلاټوټه او يا سلحوي پټۍ

د نباتاتو لست

د نباتاتو بيلگي چې د ساحوي کښت لپاره مناسب او يا مساعد وي

English	Dari	Pashto
Cereal crops غله جات		
Wheat	گندم	غنم
Maize	جواري	جوار
Rice	برنج	وريجي
Barley	جو	اوريشي
Legumes نباتات دو پله اي		
Glycine max / soy bean	سايبين	سايبين
Vetch / mung bean	ماش	مي
Lentils	عدس	عدس
Cicer (Chick peas)	نخود	نخود
Vegetables سبزيات		
Tomatoes	بادنجان رومي	روميان
Cucumber	بادرنگ	بادرنگ
Onion	پياز	پياز
Carrot	زردک	گازري
Pepper	مرچ	مرچک
Eggplant	بادنجان سياه	تور بادنجان
Ladyfinger	باميه	ليلو
Spinach	پالک	پالک
Radish	ملی	ملی
Cauliflower	گلپي	گلپي
Garlic	سير	هوره
Cabbage	کرم	کرم
Root crop نباتاتي که ريشه آن قابل خوردن است		
Potatoes	کچالو	آلو/کچالو
Fruits ميوه جات		
Strawberries	توت زميني	خمكنی توتان
Watermelon	تربوز	هندوانه
Oil crops نباتات تيلي		
Flax	زغر	زغر
Sesame	کنجد	کنزل
Textile crop نباتات بافتني يا نساجي		
Cotton	پنبه	پنبه
Flax	زغر	زغر
Herbs and spices نباتات گياهي طعم افزا و خوش مزه		
Saffron	زعفران	زعفران
Anise	جواني	سپيرکي
Badian	باديان	باديان
Fennel	باديان	باديان
Coriander	گشنيز	دنيه
Forage نباتات علوفه اي		
Alfa alfa	رشقه	رشقه
Clovers (Egyptian, Persian, Red)	شبدر	شوتله

ساحوی پلاټونه- د ځمکې تیارول او د ځمکې د موقعیت ټاکل (خوښول)

د ښوونځي د فارم یا کروندې له پاره ځمکه :

د ښوونځي د فارم د ځمکې د ټاکلو لپاره تر ټولو ښه لاره د ښوونځي د خپلې ځمکې څخه گټه اخیستل دي . که دا کار شونې نه وي نو ښوونځی باید په یوښه او سم ځای کې ځمکه په اجاره واخلي (لاندې ټکوته پام وکړئ). همداشان ښوونځی کولای شي دټولنی ، مرستندویه شرکتونو او یا دسیمه ایزو ټولنو څخه ځمکه لاس ته راوړي . دا راز کرنې باید د مخه د مسلکي او تخنیکي زده کړو معینیت (DM TVET) سره و څیړل شي داسې چې د ځمکې داجارې د پیسو د ورکړې لارې چارې د مخه ټاکل شوي او تصدیق شوي وي . که تاسو د ځمکې اجاره کولو ته مجبور یاست نو دا داډ باید تر لاسه کړئ چې دا ځمکه د ډیرې مودې لپاره تا سوته په اجاره در کول کیږي څو زیاته گټه ورڅخه واخیستلای شي.

هغه بنسټیزه اړتیاوې چې ستاسو د پلاټونو او یا ساحوی پټیو لپاره اړینې دي او تاسې دکرهڼی لیسه د مسول اداره کونکي او ښوونکي په څیر ډاډه کړي عبارت دي له :

- ۱ **لاس رسی:** د دغه فارم موقعیت باید داسې وي چې زده کوونکي او ښوونکي ورته لاس رسی ولري، د ښوونځي سره نږدې او یا داسې چې زده کوونکي ورته په پښو (پلي) ورتلای شي . زیات وائن له پاره باید د وړلو راورلو(حمل اونقل) وسایط شتون ولري او هم د فارم محصولاتو وړل مارکیټ ته شوني وي .
 - ۲ **امنیت (خوندي والی):** د زده کوونکو ، ښوونکو او نورو کارگرانو امنیت باید په پام کې ونیول شي (تضمین شي) ټاکلی موقعیت د منځ ته را تلونکو زیانونو څخه وساتل شي ، د فارم پولې په ښه او که شوني وي باید گرد چاپېره کټاره یا حصار شي .
 - ۳ **پاکوالی:-** ټاکلی سیمه باید پاکه وي ، اضافه توکي او خاورې خخلې هلته نه وي او د پلاټونو او پټیو د ککړیدلو څخه مخنیوی وشي .
 - ۴ **آسانتیاوې:** که شوني وي د سامانونو د ساتلو او زیرمه کولو لپاره د فارم په سیمه کې ځینې زیرمه ځایونه او څیړې جوړې شي . د روغتیا ساتنې اصول له پام څخه و نه غورځوئ . د کمپوسټ جوړولو لپاره باید یو ډاډه ځای په پام کې ونیول شي په دغه ځای کې باید پلاستيکي تونلونه او شنبې خونې(گلخانه) رغول شوي وي او همدا شان په دغه ځای کې د بزغلي لپاره هم ځای په پام کې ونیول شي .
 - ۵ **اوبه کول (اوبه خوړ):-** د پوره اوبو سرچینه (څاه ، نهړ ، سیند ، د اوبو زیرمه ځای په ټول کال کې د اوبه لگولو چینل ته لاس رسی او نور) باید په دغه ټاکل شوي سیمه کې شتون ولري .
 - ۶ **د ځمکې ښه او موقعیت :-** داسیمه د کرنې د میکانیزه ماشینري (تراکتور ، کمباین او نور) څخه د کار اخیستلو لپاره چمتو وي . همدا شان دا ځمکه باید سوری لرونکې او د ډیره خوړه (میلان) لرونکې نه وي
 - ۷ **خاوره:-** د دې ځمکې خاوره د نباتاتو د کرنې او پالنې لپاره باید پوره لوړ کیفیت ولري (د بیلگې په توگه ډیرې ، غټې تیرې او گټې باید له منځه وړل شوي وي او ځمکه ښه اواره شوي وي او دحاصل ورکولو حالت یې و آزمایل شي)
- دپلاټونو او پټیو لند بل د مخه وارزول شي او دې ته مو پام وي څو خاوره زیات لندبل ونه لري ، د دې ځمکې زا ویستنه هم وارزول شي ، داسې ځمکه چې زیاته هرزه بوټي لري ونه ټاکل شي اوکه هرزه بوټي شتون ولري د کښت دمخه له منځه یوړل شي .

د کروندې پلاټونه: د ښوونځي د کروندې ساتل او حصارول:

تاسې بايد د ښوونځي فارم حصار کړئ څو د پېښېدونکو زيانونو څخه وساتل شي، تاسې کولای شئ د خپل ښوونځي د فارم د حصارول لپاره د بېلابېلو توکو څخه د هماغه سيمې د دود او کلتور، شته توکو، خپله مالي بوديچې په پام کې نيولو سره کار واخلئ او تل د حصارول موخې، ګټې، زيانونه او بېلابېلو حصارونو ډيزاين په پام کې نيول سره سم د حصار يا کټاره کولو توکي په کار وېسئ.



(۱) بڼه – داغزي لرونکو سيمونو او د لرګيو د پاڼو څخه په کار اخېستې سره د حصار جوړول



(۲) د سيمې جالې په واسطه حصار جوړول



(۳) بڼه – د ډبرو ديوالونو (باري) د اغزي لرونکو سيمونو او لرګيو د پاڼو سره کټاري او حصارونه



(۴) بڼه د خټي ديوال

د کروندې پلاټونه- بنسټيزې کړنلارې:

د کتاب دا برخه هغه اساسي او عمده کړنې چې د کښت لپاره د ښوونځي د فارم او کروندې د چمتو کولو په خاطر بايد تر سره شي بېله شوې ده .

په کروندې کې د پلاټونو يا پټيو چمتو کول:

يوپوره وړ پټي د هغه نبات لپاره چې تاسې يې کرل په پلان کې لری وټاکئ ، د کړنې تناوب په پام کې نيولو سره د ټاکلي نبات د اړتيا و سره سم يې جوړ کړئ . د اوبو لگولو خوندي او وره طريقه او د تخم لپاره مناسب بستر چمتو کول له پامه و نه غورځوئ .

د اوبو لگولو سيستم چمتو او وارزوي

د اوبو لگولو سيستم څخه بايد ډاډه واوسي چې دا سيستم د کارولو لپاره چمتو دي . د بيلگې په توگه د جويو په سيستم کې بايد په دې پوه شئ چې د اوبو لگولو سيستم او د جويو د جوړولو طريقه په ځای ده او که څنگه .

دځمکې چمتو کول :

۱. د په لاس کې لرلو اسبابو څخه په گټې اخيستلو سره (لکه ، بيل ، بيلچه ، رمبي ، ښاخې او داسې نور) لومړی (۱) بڼه وگورئ
۲. د ځمکې د تيارولو لپاره د ساده وسيلو لکه (بوي ، ماله ، غاښور او نور) چې د څارويو په واسطه په کار وړل کيږي . دوهمي (۲) بڼې ته ځير شئ .
۳. د يو څه پرمخ تللي ماشينري څخه (لکه ، تراکتور ، کمباين او نور) د ځمکې په چمتو کولو کې کار واخلي (۴) بڼه تر پامه تيره کړئ



(۱) په بيل د ځمکې چمتو کول



(۲) د ځمکې بوي کول



(۳) بڼه- د ځمکې چمتو کول په تراکتور باندې

د ځمکې په تيارولو کې لاندې کړنې تر سره کيږي:

۱. بوي کول

د ځمکې د چمتو کولو لپاره لومړی پړاو د ځمکې بوي کول دي ځکه د تخم د کرلو څخه د مخه ډاکار بايد وشي . بوي کول راسره مرسته کوي څو د خاورې جوړښت ښه ښي ، هرزه بوټي له منځه لاړشي او نبات ښه وده وکړي . د دې کار سرته رسولو لپاره بايد يوه ښه لاره چاره لټول ، د بوي او ډسک څخه کارواخلي .

ميتودونه او طريقې :

(الف) بوي بايد د ۱۲-۵ سانتي مترو په ژوروالي سره سمدستي د نبات د راټولو څخه وروسته ترسره شي (دبيلگې په توگه په غلو دانو کې)

(ب) د لږه ژوره بوي:- دا بوي ۱۸-۱۰ سانتي متره ژوره والی لري او خاورې د جوړښت د ښه کيدو لپاره په کار وړل کيږي .

(ج) منځني (متوسطه) بوي :- دا ډول بوي کول ۲۴-۱۸ سانتي متره ژوروالي لري چې د ژمي څخه د مخه بايد وکارول شي او دا ډول بوي د هر ډول خاورې لپاره کارول کيدای شي .

(د) ډيره ژوره بوي :- دا ډول بوي ۳۵-۳۰ سانتي متره ژوره وي او په پسرلي کې ريښه يې (Root Crops) د کرلو څخه د مخه په کار وړل کيږي .

(ه) د ټولي خاورې او يا پروفایل بوي کول :- دا ډول بوي بايد ۶۰ سانتي متره ژوروالي ولري او د ښ او يا د ښ لپاره د بزغلي د چمتو کولو لپاره تر سره کيږي .

۲. غاښور کول

د کرلو څخه د مخه غاښور کول : د یوې کولو څخه وروسته او د تخم کولو څخه د مخه د غاښور کولو وسایل باید په کار واچول شي ځکه داکار د خاورې بڼه جوړښت ساتی (لوتی او د خاورې کلک پوښښ له منځه وړي)

د کرلو په وخت کې غاښور کول : دا کار د خاورې د لندېل په ساتلو کې پوره مرسته کوي او هرزه بوټي له منځه وړي .

دسم ډول غاښور کول په کار وړل:- د موخې پر بنسټ معیاري وسایل لکه ډسک او نورو په کار وړل .

۳. ماله کول :

که د تخم د کرلو څخه دمخه د ځمکې ماله کولونه اړتیا وي نو د غاښور کولو (Harrowing) څخه وروسته باید دا کار تر سره شي دا کار زموږ سره مرسته کوي څو ځمکه د کرلو څخه د مخه اواره شي .

۴. په ځمکه رغړندۍ گرځول (Rolling)

د تخم د کرلو څخه د مخه په ځمکې د رغړندۍ گرځول :- په هغه صورت کې چې ماله کول کافی نه وي او ځمکه لانور هوارول او لېولولته اړتیا ولري دا کار تر سره کېږي د هوارولو دا عمل په سپکو خاورو کې تر سره کېږي په درندو خاورو کې لکه کلي خاوره کې نه تر سره کېږي . دی ته مو پام وي چې د دې ډول هوارولو څخه سمدستي وروسته دې تخم وکرل شي .

د تخم د کرلو څخه وروسته ده ځمکې رولنگ : په دې کار سره د ځمکې د لندېل تبخیر (براس کیدل) کمېږي او تخم په بڼه ډول سره د خاورې په بستر کې ساتی .

تاسې کولای شئ راز راز رغړندۍ څخه په دې موخه کار واخلئ.

د کرلو د پلاټونو یا پټیو ټاکنه (خوښول) او بیلول

د معلوماتو د ساتلو لپاره د هر پلاټ یا د پټي لپاره د معلوماتو یو جدول جوړ او لاندې معلومات پکې ولیکئ:

- د پلاټ یا پټي شمېره.
- د هر پلاټ یا پټي اندازه .
- د هغه نبات د وراپټۍ نوم چې په دغه پلاټ کې کرل شوی دی .
- د تخم د کرلو نېټه .

د دې لپاره چې د کښت لاندې پلاټونو په هکله سم معلومات ولري یو کتاب د معلوماتو د لیکلو او ریکارډونو لپاره جوړکړئ پدې کتاب کې بیلابیل معلومات (لکه د مخه چې وویل شوه) او نورې اضافي کړنې (د اوبو لگولو تاریخ او سیستم ، د سرې ورکولو تاریخ او د کود ډول، د هرزه بوټو د کنټرول نېټه او دهغه بوټي وژونکو ، فنجي وژونکو ، حشره وژونکو نومونه چې په کار وړل شوي دي ، د اګرانوميکي کړنو نېټه، رنګري کول ، خشاوه کول او نور، د حاصل د ټولولو نېټه او د حاصل کچه) ولیکئ

د تخم کرل:

تل د باکیفېته او ښو تخمونو ، بز غلیو او نیالونو څخه ګټه واخلئ د دې لپاره چې د بې کیفیته او ناوړه تخمو د اخیستلو څخه مو مخنیوی کړی وي دا لاندې معلوماتو ته پاملرنه وکړئ :

- کلني حاصل / د تخم د تاریخ تیریدل – تخمونه باید زاړه نه وي .
- د تخم د تولید ځای یا سیمه – دا ځای باید د ډاډ وړ وي او دا چې دا تخمونه ستاسو په سیمه کې د ګټې اخیستنې وړ دي او که څنګه .
- د تخم د تولید کونکي نوم – باید ډاډه اوسئ چې داشخص یا موسسه د ډاډ وړ تخمونه تولیدوي .
- د تصدیق نامې شتون – تصدیق شوي تخمونه د تصدیق ناشو تخمو څخه بڼه دي .

تل د تخمونو او بز غلیو نمونې د کیفیت له مخې ارزوئ او چک یې کړئ . لږترلږه په خپلو سترګو تخمونه وګورئ او وی ارزوئ او که پوره وخت لری نو د تخم تیغ وهنه و آزمایئ .

د تخم د کرلو څخه د مخه :

- د کرنیز تناوب لارښوونې یې په پام کې ونیسئ :- آیا تاسو د بې نبات د سم کښت په لور روان یاست .
- د کروندې د ځمکې ارزونه او چک کول : آیا ښه اواره او لېول شوي ده ؟ آیا د پخواني نبات پاتې شوني ښي پروسس شوي دي ؟
- د خاورې د جوړښت ارزونه :- آیا دا ټاکل شوې خاوره ښه جوړښت لري او لوتې او د خاورې کلکې طبقې نه لري ؟
- د خاورې لندېل ارزول : د اټاکلې شوې خاوره د نبات د تخم د تیغ و هلو لپاره زیاته لمده ده او یا زیاته وچه ده ؟
- د کرلو د نېټې ارزول :- آیا په دې نېټه کې د تخم کرل ډیر د وخته او یا ډیر ناوخته دی؟

د تخم د کرلو ډولونه:

په لاس او که په ماشین - تخم ، د تخم شیندلو په ساده ماشین سره چې د کرونيکي يا بزگر په لاس په کارورل کيږي او يا داچې د تخم شیندنې په پرمخ تللي ماشین سره کرل کيږي .

(الف) د تخم کرل د شیندنې په طريقه :- په لاس سره - په دې طريقه تخم د بزگر لخوا په لاس سره خپل شاوخوا شیندنې اوقدم وهي .

(ب) د تخم کرل په کندو يا سوريوکې :- په لاس سره - په دې طريقه کې څو تخمونه د بزگرانو لخوا په هغه کندو او سوريو کې چې دمخه جوړ شوي دي اچول کيږي او بيا په خاوره پوښل کيږي .

(ج) د تخم کرل په ليکو :- په لاس - په دې طريقه کې تخم په هغه ليکو او قطارونو چې د بزگرانو لخوا جوړ او په نښه شوي دي کرل کيږي او دا تخم بايد په خاوره پټ شي او همدا شان دا طريقه د تخم شیندونکي ماشین او يا د تخم د کرونيکي ماشین سره ترسره کيږي .

کرل او راتول :

هر نبات د اګروتخنيک ځانګړی کړنې ته اړتيا لري چې د دې کتاب په بيلابيلو برخو کې تشرېح شوي دي . همدا شان د راتولولو او ډټولولو څخه وروسته کړنو د په کار ورلو پړاوونه ذکر دي .

د کروندې پلاټونه – اوبه لگول

تاسې بايد د ښوونځي د فارم د اوبه کول څخه ډاډه اوسئ تاسو اوبه د دوه سرچينو څخه چې د ژورو ځاگانو او سيند د اوبو څخه د خپل فارم د اوبه کولو لپاره گټه واخلي. د اوبو د منبع څخه د اوبو لاس ته راوړل د لاسي اوبرقي واټرپمپونو او يا د سطل څخه گټه واخلي. د اوبه لگولو سيستم چې تاسې په ورځه کار اخلي د فارم دهماغي برخې د اړتياوو، موقعيت، د اوبو ويالي، خندقونو، او اوبو د شيندلو لارو چارو پورې تړاو لري. د هغه نبات پر بنسټ چې تاسو کرلي دي، تاسې بايد د اوبه لگولو سم سيستم په کار واچوئ.



(۱) بڼه – د ښوونځي او د ښوونځي د فارم د اوبه کولو لپاره د ژورې څاه او د اوبو زيرمه ځای (مخزن)



(۲) بڼه د هلمند په ولايت کې د ښوونځي د نرسرۍ لپاره د سيند د اوبو منبع

سطحي اوبه کول:

ډول: دليکو، دجويو يا چرو، سطحي اوبه کول به پټي کې د اوږدې ترانگې اوبه کول، دپټيو او پلاټونو د اوبولاندې کول (غرق آب) د اوبو سرچينه: سطحي اوبه (د سيند اوبه، د ډنډې اوبه، د ډنډوکو يا خندقونو اوبه) د ځمکې لاندې اوبه (ځاگاني، چيني، کاريزونه) د اوبه لگولو سيستم او ځانگړي اسباب :- پمپ، د اوبو د ویشلو پمپونه چې اوبه زيرمه ځای (مخزن) اوياپټي ته ليږدوي، سطولونه يا د اوبو ډبې چې د خلکو او يا څارويو په وسيله وړل کيږي. د ځمکې د جاذبې قوې اوبه د مخزن په لور ليږدوي. د نبات ډول: شولې، غنم، اوريشې، جوار، خټکي، هندواني، پنبه او نور نيمگړتياوي: د اوبو ویش د کنټرول لاندې نه وي او د اوبو د ضايع کيدو سبب کيږي او هم پټي زيان من کوي.



(۳) – د جويو سطحي اوبه کول



(۴) – بڼه – سطحي اوبه کول - د شولې د کروندې ځمکه تر اوبولاندې کول

متمرکز ه اوبه لگونه:


د ابو کولو سيستم او خانگري اسباب: اوبه د اوبو د مخزن څخه په لږ فشار د پمپونو د سيستم په واسطه وروستي موخي ته (نبات ته) ور رسول کيږي.

د کارونې خايونه: په شنو خونو (گلخانو)، بزغلي ځای (قوريه)، تاکونو (د انگور وېن)

گټې: د اوبو لگولو د او بود کنترول پر بنسټ، اوبو ضايعات نه رامنځ ته کيږي او په پوره کچه اوبه د اوبه کولو له پاره شتون لري.

نيمگړتياوې: پانگونه او دکارونې کرنې يې خورا زيات وي او دکارولو خايونه يې لږ دي (بنونه، بزغلي خايونه، شني خوني يا گلخاني او نور)

دکروندې پلاټونه يا پټي: سره (کود) ورکول:



زياتو نباتاتو لپاره مناسب ۶.۰ - ۷.۳ (pH) دی. کچالو، دکاج او څيری او جلغوزې ونې تيزابي خاوري pH ۵.۰ - ۶.۰ وي خوښوي د خاورو د نمونو د تجزيې له مخې د خاورې د تيزابيت د لوړولو لپاره يوه اندازه چونه او دخاوري القليت د ټيټولو لپاره يوه اندازه سلفر ورکوي. په ټوليزه توګه د خاورې القلي والی په افغانستان کې يوه ستره ستونزه ده د افغانستان ۵۰ سلنه کرنيزي ځمکې ۸ - ۸.۵ پي اچ (pH) لري، ۳۵ سلنه کرنيزه خاورې ۸.۵ - ۹ پي اچ (pH) او ۱۵ سلنه کرنيزه خاورې د ۹ پي اچ (pH) څخه زيات پي اچ (pH) لري چې خورا زيات القلي دي. تاسو کولای شئ د خاورې تيزابي حالت د امونيم سلفيت سرو سره لوړ کړئ خو دې ته مو پام وي چې داسره د نورو سرو (کودونو) سره ګډ نه وي.

اړين عناصر :

۶ اړين عناصر شتون لري (زيات مصرفه) چې نباتات ورته د ودې او پراختيا په پړاونو کې په زياته اندازه اړتيا لري. دا عناصر عبارت دي له:

- نايټروجن (N)، فاسفورس (P)، پوټاشيم (K)، کلسيم (Ca)، مگنيزيم (Mg) او سلفر (S) او درې زيات لګښت لرونکي عناصر (کاربون (C)، هايډروجن (H)، اکسيجن (O)) دي چې ټول نباتات ورته په زياته کچه اړتيا لري. دا درې عناصر د اوبو او هوا په ترکيب کې شتون لري او نبات د خپلې اړتيا وړ عناصر د اوبو او هوا څخه اخلي.

۷ اړين عناصر (لږمصرفه عناصر) شتون لري چې نباتات د ودې او پراختيا په پړاونو کې ورته په لږه اندازه اړتيا لري. دا عناصر عبارت دي له:

- اوسپنه (Fe)، منګانيز (Mn)، جسط (Zn)، بوران (B)، موليبدنيم (Mo)، مس (Cu) او کلورين (Cl). د اړينو عناصرو د کمښت په صورت کې او داچې ورته بسنه ونه کړي د نبات وده او پراختيا زيانمنه کيږي او زيات زيانونه رسوي که د عناصرو د قلت نښې نښانې څرګندي شوې که دا نښې نښانې زياتې وي او که لږې بايد اړينې لارې چارې ورته ولټول شي او دله منځه وړلو لپاره يې ګام پورته شي.

سره (کود)

۱. عضوي سره:

- کمپوسټ - په خپله برخه او څپرکي کې بې وګورئ.
- حيواني بڼې خوساشوې سرې.
- شين کود - دواښه ايزو يا ګراس نباتاتو څخه او يا د ليګيوم د کورني (leguminous) نباتات دراتولو څخه د مخه دخاورې سره بڼه يوځای کيږي.

- پروسس شوي بولي.
- د اري بوري سره گډ شوی وي .
- Guano دوحشی الوتونکو فضله ټوکی چې دبحر په غارو کي (جزیرو کي) موندل کیږي.
- وچ الجي (وچ شوي سمندري نباتات)
- پروسس شوي او وچ شوي فضله مواد .

دعضوي سرو گټي: داوردې مودې لپاره دخاوري حاصل ورکونه زیاتوي اوبڼه کوي . اوبه خاوره کې د مایکرو ارگانیزمونو شتون زیاتوي .

د عضوي سرو زیاتونه : عضوي سره راز راز غذايي ټوکی لري که ښه پروسس او خوسا نه شي نباتاتو لپاره زیات تاوانونه منځ ته راوړي .

د نایټروجن ورو آزادیږي یا خوشی کیده ؛ هغه نایټروجن چې په سرو (کود) کې د NH_2 په ډول شتون لري د مایکرو ارگانیزمونو په واسطه د NH_4 او NO_3 په بڼو اړول کیږي چې د نایټروجن دا بڼې د نباتاتو د ودې او پراختیا د منلو وړ او خورا مناسب دي .

۲. غیر عضوي سري (کودونه)

غیر عضوي منرالونه لکه پوتاشیم ، نایټروجن ، دچوني ډ بري او نور .

غیر عضوي مصنوعي سري :- لکه کیمیاوي جوړي شوي او ترکیب شوي سري .

تاسو کولای شئ دغه ډول سري په جامد ډول په ۵۰ کیلويي سترولو بوجیو کې لاسته راوړي، د جامدو سرو په هري ۵۰ کیلويي بوجي کې دغه لاندې ټوکی شتون لري .

د عامو او معمولو کیمیاوي سرو لست او په هغوی کې دشته عناصر و لست (جدول)

نایټروجن لرونکی سري	شننه (تجزیه)	د نایټروجن کچه	د فاسفورس کچه	د پوتاشیم کچه	د سلفر کچه
یوریا – سپینه سره	۴۶-۰۰-۰	۴۶	۰	۰	۰
امونیم نایټریټ	۳۴-۰۰-۰	۳۴	۰	۰	۰
امونیم سلفیټ	۲۱-۰۰-۲۴	۲۱	۰	۰	۲۴
نایټرو فاسفیټ	۲۳-۲۳-۰۰-۰	۲۳	۳۲	۰	۰

فاسفورس لرونکی سري	شننه تجزیه	د نایټروجن کچه	د فاسفورس کچه	د پوتاشیم کچه	د سلفر کچه
توره سره (دای امونیم فاسفیټ) DAP	۴۶-۱۸-۰	۱۸	۴۶	۰	۰
(اموفیس)امونیم سلفیټ	۱۱-۴۶-۰	۱۱	۴۶	۰	۰
ساده سوپر فاسفیټ	۲۱-۲۳-۰	۰	۲۳-۲۱	۰	۰
تراپیل سوپر فاسفیټ	۰-۴۵-۰	۰	۴۲-۴۹	۰	۰

پوتاشیم لرونکی سري	شننه تجزیه	د نایټروجن کچه	د فاسفورس کچه	د پوتاشیم کچه	د سلفر کچه
پوتاشیم کلوراید	۰-۰-۵۰	۰	۰	۴۰-۶۰	۰
پوتاشیم سلفیټ	۰-۰-۵۰	۰	۰	۵۰	۴۰-۴۵
NPK (Diammophoska)	۱۰-۲۶-۲۶	۱۰	۲۶	۲۶	۰

یادونه: دغه عددونه د بیلګې په توګه ۴۶-۰-۰ (نایټرجن N_2) ، فاسفورس پنتا اکساید P_2O_5 او پوتاشیم اوکساید K_2O ته اشاره کوي



(۱) بڼه - ديوريا سره چې د مزار شريف په مارکيت کې موندل کيږي



(۲) بڼه - د امونيم فاسفيټ سره چې د بلخ ولايت د مزار شريف په مارکيت کې شتون لري

د مصنوعي کيمياوي سرو گټې :- داسې د نايټروجن ثابته کچه لري ، قوي سري دي او د لاس سره يې کارولي شو.

مناسب قيمت لري ، نايټروجن يې د نبات لپاره د گټې اخيستنې لپاره چمتو وي .

د مصنوعي کيمياوي سرو زياتونه:- محلول يې زياتې مودې لپاره نه پاته کيږي دوامداره او پرله پسې کارونې ته اړتيا لري (د ايکوسيستم ټينگښت او ساتنه نه کوي) سرچينې يې د لږ مصرفو عناصرو د نوي کيدو (تجديد) وړتيا نلري ، په چټکه توگه حل کيږي . د مارکيت د عرضي سره اړيکه لري (دبيلگې په توگه د پوتاشيم (K_2O) سري د سر چينو لږ والي او محدوديت په افغانستان کې).

د غير عضوي يا کيمياوي سرو کارونه

په دې بايد پوه شو چې د کيمياوي سرو تجزيه او درجه بندۍ په هغوی کې د لږ تر لږه د نايټروجن (N_2)، فاسفورس (لکه فاسفورس پنتا اکسايډ) ، پوتاشيم (پوتاشيم اکسايډ) کچه را ښي چې تل د کيمياوي سري په بوجيو (گونوکي) ، کارتنونو او مرتبانو لیکل شوي وي . هيله ده چې د ۱۰-۱۰-۱۰ شميرې ته پاملرنه ولری چې دا شميره ۱۰ سلنه د نايټروجن (۱۰) ، (N_2) سلنه فاسفورس پنتااکسايډ (P_2O_5) او ۱۰ سلنه پوتاشيم اکسايډ (K_2O) دي . نو هر کيلو گرامه کود چې د ۱۰-۱۰-۱۰ نښه يا علامه ولري نو ۵ کيلوگرامه نايټروجن(۵) ، (N_2) کيلو گرامه فاسفورس پنتااکسايډ(P_2O_5) يواځې يا خالص فاسفورس نه وي او ۵ کيلو گرامه پوتاشيم اکسايډ (K_2O) چې يواځې يا خالص پوتاشيم نه وي لري .

د کود د استعمال څخه د مخه بايد د خپلې مخکې د خاورې د حاصل ورکول د کچې څخه ډاډ ولری او تل د هغه لار ښوونو څخه گټه واخلي چې د سرو به بوجيو لیکل شوي وي .

دکيمياوي سرو بڼې :

۳. **جامده بڼه:-** لکه دانه لرونکي بڼې (دانه لرونکي سري)، د پوډر په ډول سري (لکه کمپوسټ سري) ، دا سري د يوې کولو په وخت کې ځمکې ته ورگډيږي او يا وروسته د تخم د کرلو ، د نباتاتو د ودې او پراختيا په وخت کې په ځمکه شيندل کيږي او يا د ليکو په څير (قطار) نباتاتو ته ورکول کيږي .

۴. **په اوبو کې منحل کودونه يا مایع کودونه :-** يا ځمکې ته ورکول کيږي او يا د نباتاتو په پانوشيندل کيږي. زيات شمير مایع کودونه يا په اوبو کې حل کودونه د يوې اړتيا او يا يو کمښت (قلت) لپاره کارول کيږي .

۵. **د عناصرو ورو آزادونکي سري (داکودونه پکې شته عناصر په چټکۍ سره نه آزادوي بلکه په ورو ورو ډول دا عناصر آزادوي) :-** دا کودونه کېدای شي غير عضوي او يا عضوي سري واوسي . دا ډول سري د ورو آزادولو ، د زياتې مودې لپاره پاتې کيدلو ، د اوبو د لري کچې د جذب وړتيا ، په اوبو کې دحل کيدو لږ توان او زيات قيمت لري . د دې ډول سرو کارول د نبات د سوزيدلو ستونزه چې د زيات نايټروجن څخه رامنځ ته کيږي کموي

پلاتونه او پتي : د هرزه بوټو ، ناروغيو او آفتونو کنترول

تاسي بايد د ښوونځي په فارم يا کروندې کې هرزه بوټو ، ناروغيو او آفتونو د کنترول څخه ډاډه او سي .

د هرزه بوټو کنترول

د هرزه بوټو څخه د کروندې د نباتاتو د ساتلو لپاره د بيلگي په توگه معمولي هرزه بوټي چې کوچني ژرگلان کوي يا groundsel ، اترپلکس يا atriplex او چمنونه او کبلي يا couch grass د څو لارو څخه کار واخلئ چې دا لاري چاري عبارت دي له :

۱. سم اگروتخنيک (د کروندې يا فارم د کرنې سمه پوهه او تکنالوژي) .
 - الف د ځمکې چمتو کول او تيارول :- د کرلو څخه دمخه د ځمکې سم چمتو کول (د ځمکې پستول / يوې کول)
 - ب سم د کرنيز تناوب (په وار کرنه .
 - ج د پوښيني نباتاتو څخه گټه اخيسته .
 - د د هرزه بوټو څخه پاک تخم څخه گټه اخيستل .
 ۲. د دوی په بهير کې ميخانيکي کنترول .
 - الف د لاس سره ميخانيکي کنترول :- د تسکوري ، لور ، رمبي ، لاس او نور
 - ب د کرنيزو ميکانيزه وسايلو (ماشينونو) په واسطه ميخانيکي کنترول :- د خشاوه کونکي ماشين (کلتیواتور) ډسک ، مالی استعمال .
 ۳. کيمياوي کنترول :- د کيمياوي بوټو وژونکو څخه په گټه اخيستلو سره .
 - الف سسټميک بوټي وژونکي کيمياوي توکي .
 - ب خاڅکري بوټي وژونکي کيمياوي توکي .
- د هر ډول کيمياوي بوټو وژونکو د استعمال څخه دمخه بايد د بوټو ډول وپېژنئ او پوه شئ چې تاسو څه ډول هرزه بوټي غواړئ له منځه يوئ .

د ناروغيو او آفتونو کنترول

تاسي بايد په منظم او پرله پسې ډول د ناروغيو او آفتونو کنترول تر سره کړئ ترڅو دخپل ښوونځي د کروندې څخه لوړ حاصل تر لاسه کړئ ، بايد په دې و پوهېږئ چې سم او منظم مخنيوی لږ لگښت غواړي (د پيسو سپما) او بله داچې لوړ حاصل تر لاسه کوي .

د ناروغيو او آفتونو بيلگي

- د اوربشو يو ډول ويروس دی چې د ژر لنډ قد اوربشو د ويروس يا BYDV (Barley yellow Dwarf Virus) په نامه يا ډيري ، باکتريايي حلقوي ورسټيډل يا کلاوي بکټريوميکيگنيز سيشنز (Clavibacter michiganensis spp) ، سپيډنيکس يا Sepedonicus (باکټريا) د کچالو آتشک (اوميکوټا/ فنکس يا Oomycota/Fungi) (د دغه ايزو ريښو نيماتودونه (Root-Knot nematode) ، شنه مچان / سپري) (Greenflies /Alphids)، د کچالو کلورا دو کونگټي (حشري)

د ناروغيو او آفتونو په مقابل کې ذکر شوو نباتاتو کنترول کيدای شي په څو لارو تر سره شي چې عبارت دي له :

۱. سم او منظم اگروتخنيک (د کروندې يا فارم د کرلو سمه پوهه او تکنالوژي)
 - الف د کروندو چمتو کول د کرلو څخه دمخه او د ناروغيو د ظرفيت کمول (د ځمکې پستول ، اړول او يوې کول) او د تخم د کرلو څخه دمخه د خاورې تيارول .
 - ب د کرنيز تناوب يا په وار کرنې سم سيستم په پام کې نيول .

۲. د نباتاتو دودۍ او پراختيا په وخت کې ميخانيکي کنټرول .

- الف – په لاس سره :- د ناروغيو آفتو د عاملينو له منځه وړل او محو کول دمخه تر دې چې نباتات ورباندې ککړ ، اخته (مصاب شي).

۳. بيولوژيکي کنټرول

- الف – طبعي لاملونه په ټوليزه توګه پرازيتونه او ښکاريان په کار وړل کيږي د بيلګې په توګه شوپړکان يا (ladybrids) په ټوليزه توګه د نباتي سپريو له منځه وړلو لپاره په گلخانو کې په کار وړل کيږي .

۴. کيمياوي کنټرول

فنډي وژونکو ، آفت وژونکو ، حشره وژونکو يا ددوا پاشو او نورو څخه غوښتنه کيږي کار واخيستل شي

الف کيمياوي سيستمټيک درمل: دا کيمياوي توکي په ټوليزه توګه د نباتاتو په ټول سيستم باندې اغيزه کوي . سيستمټيک آفت وژونکي د استعمال څخه وروسته نبات کې جذب او ټول نبات کې خپريږي ، حشره وژونکي او فنډي وژونکي اکثره د نبات پواسطه د جذب څخه وروسته لوري خوا ته (د زايلم نسجونو له لارې) حرکت کوي او د نبات د باندې خوا ګانو ته راوړي .

ب خانګري کيمياوي درمل :- دا ډول کيمياوي توکي يواځې د نبات يوه ځانګړې برخه او يا داچې آفتونه او ناروغي چې د نبات په يوه برخه باندې شتون لري تر اغيزې لاندې راولي .

دمخه تر دې چې کيمياوي آفت وژونکي وکاروي ، بايد لومړی د آفت او ناروغي ډول وپېژني او په دې وپوهيږي چې تاسو کوم ډول آفت يا ناروغي غواړي له منځه يو سي .

سيمه ايز پلاټونه يا پټي: د محصول د راتولو څخه وروسته د کرنې او د خوړو پروسس

د کرنيزو محصولاتو د کيفيت د ساتلو لپاره يا د محصول د راتولو څخه وروسته تکنالوژي په سمه توګه په مخ بوځي. د محصول د راتولو څخه وروسته تکنالوژي د خوړو د پروسس، تغذيي، د محصولاتو د توليد څخه وروسته د نورو محصولاتو (دوهم محصولات) لاس ته راوړلو، د حاصل د لاس ته راوړلو د صنعتي پروسس پوري کړنو او يا د غذا مصرف تر څخه عبارت دي.

د محصولاتو د ټولو څخه وروسته پړاو نو موخي: د محصولاتو پروسس، ساتل او زيرمه کول

۱. د محصول د راتولو څخه وروسته د بيلابيلو کړنو لکه د خوړو پروسس، تغذيه او د محصولاتو څخه د دوهم توليد اړتيا:

- بيلول
- د سپوښل / پاکول
- د حبوباتو دانه دانه کول او پوست کول
- سابو او ميوې
- پري کول
- ژړنده کول، درجل کول او ټخته کول
- میده کول
- د محصولاتو د زرو مغز راويستل
- راويستل
- زيرمه کول
- درجه بندی کول
- تخمر ورکول
- ساتل
- زيرمه کول
- میده کول (درمند میده کول)

د ساتلو لارې چارې (میتودونه)

- وچول
- - سروول
- لوګي ورکول
- - ایشول
- - تخمر ورکول
- مالګه ورکول / درملنه
- بیده کول، سيلو کول
- آچار جوړول
- د بوري ورکول
- د سلفور ورکول
- نیني کول

۲. د خوړو پروسس: د ډوډي د پخولو لپاره ورکول. د غوړو لاسته راوړل، د نشايستي لاس ته راوړل، د بوري جوړول، د ميوو د جوس جوړول او د سپو پروسس.

د خوړو په پروسس سترې کړنې:

- پخول
- ډلبندي کول او تړل يا بسته بندي کول
- کنګلول
- تعقیمول
- وړه کول (میدول)
- په قطعی اچول
- سروول (د یخچال کارول)
- پاستوریزه کول (ضد عفوني کول)
- پاکول یا چاڼول
- تخمر ورکول
- تودوخه ورکول
- په ټیټه تودوخه کې وچول

زیرمه ځای یا ساتن ځای ته یا مارکیټ ته د محصولاتو یا تولیداتو لیږدول (ټرانسپورټ)

عمومي برخه

دوهم فصل پاکستان کې توپلونګه او ژبني خونې (ځلځانې)

د نباتاتو لست

د هغه نباتاتو لست چې په پلاستيکي تونلونو / شني خونو (گلخانو) کې د کرلو لپاره وړ دي

حبوبات / يا دبقلا د کورني نباتات
نخود
لوبيا
سبزیجات سابه
رومي بانجن
بادرنگ
پیاز
مرچ
پالک
ملی
گلپی
هوره
کرم
گازري
تور بانجن
لیرو / بندۍ
میوی
خمکني توت
خوندور او خوند زیاتونکي بوټي
دنیا
زینتي گلان
کلاب / مرسل
جیرین
یاسمین



دریمه بڼه: کندنه او سري ملي



دوهم بڼه: سره لوبیان



لمري بڼه: نخود



شپږمه بڼه: جيري بن گل



پنځمه بڼه: گل کلاب



څلومه بڼه: دنيا

د ساحي خوبښونه

پلاستيکي تونلونه څه شی دي؟

پلاستيکي تونلونه یو ډول ساده جوړښتونه دي چې په پلاستيک / پلی ایلیتین پوښل شوي دي کله چې د نباتاتو د کرلو لپاره د چاپیریال شرایط او هوا ورنه وي نباتات پکې کرل کیږي. دا جوړښتونه عموماً دسبو او گلانو د کرلو او کښینول لپاره خورا وړدي تاسو هم کولای شئ په ژمي کې د دې راز جوړښتونو څخه د وړو ونو (نیالگیو) او ځوانو نباتاتو د ساتنې لپاره کارواخلئ.

په پلاستيکي تونلونو کې د کرلو گټې

۱. لومړنۍ پانگونه یې لږه وي په پلاستيکي تونلونو کې کارول شوو توکو څخه په بل موسم کې کار اخیستل کدای شي.
۲. ساتل یې ساده او آسانه وي.
۳. د چاپیریال د شرایطو پر بنسټ د زیات کښت امکان پکې شتون نلري.
۴. نبات ژر په حاصل راځي.
۵. د ډېول جوړښتونه را سره مرسته کوي څو نورمال موسم څخه د مخه او یا نورمال موسم څخه وروسته کرنیز محصولات لاس ته راوړو.



(۱) بڼه - د گلانو (د مرسل گل کلاب) د کرلو (کښینولو) لپاره پلاستيکي تونلونه



(۲) بڼه - د پروان په ولایت کې د سبو، وانیزو بوټو او گلانو د کرلو لپاره پلاستيکي تونلونه

شني خوني (گلخاني) څه شی دي؟

شني خوني د تونلونو په پرتله پېچلې او پرمختللي بڼه ده چې نباتات د چاپیریال په ناوړو شرایطو (غیرنورمال موسم) کې پکې کرل کیږي او پالل کیږي. شني خوني د سبو، گلانو، کوچنیو ونو او نورو د کرلو او کښینولو لپاره خورا وړدي.

دشنو خونو سترې گټې عبارت دي له:

۱. یواځې د یو فصل (موسم) لپاره نه جوړیږي بلکه د څو موسمونو لپاره ور څخه گټه اخیستل کیږي.
۲. د آب هوا او د چاپیریال پر بنسټ زیات نباتات پکې نه کرل کیږي.
۳. نباتات ژر په حاصل راځي.
۴. دا ډول جوړښتونه زموږ سره مرسته کوي څو د نورمال موسم څخه دمخه او یا دنورمال موسم څخه وروسته کرنیز نباتات پکې وکړو او عواید په لاس راوړو.



(۳) بڼه - د ننگرهار ولايت د جلال آباد په ښار کې شنه خونه چې د سپو ، کلانو ، وانبیزو بوټو او د زيتون د کرلو لپاره ورڅخه کار اخيستل کيږي



(۳) بڼه- د بلخ ولايت کې د شني خوني منځنۍ برخه چې پکې سابه او نور وابنه ايز بوټي کرل شويدي

د موقعيت خوښونه (انتخاب)

د ځمکې مناسبه او وړه برخه چې د شنو خونو او پلاستيکي تونلونو د جوړولو لپاره ورڅخه کار اخيستل کيږي دا لاندې ځانگړتياوې لري.

- د ښوونځي فارم د خوښي وړه سيمه کې وي.
- - ښوونکي او زده کوونکي ورته لاس رسې ولري (د ښوونې او زده کړې په وخت کې هره ورځ او هر وخت ورڅخه گټه پورته کړای شي .
- - د سيمي مارکېټ ته نږدې وي (د شني خوني دجوړونې توکي بايد آسانه راوړل شي او هم لاس ته راغلي محصولات په آسانۍ سره مارکېټ ته وليږدول شي .)
- - ځمکه يې بايد تيزې اوگاتې ونه لري .
- - دشنوخونو لپاره خوښه شوې ځمکې خاوره بايد ښه وي (کمپوسټ پکې وکارول شي) .
- - د کرلو په وخت کې د اوبو لگولو د سيستمونو د په کارولو آسانتياوې ولري (د اوبو منبع ورسره نږدې وي او لږ تر لږه ۱۵۰ متر واټن کې وي)
- - کلکو بادونو ته مخامخ نه وي ، وريځ اوباد يې د ننۍ تودوخه کموي دروازي او د تلوراتلو لارې يې تل هغه خواته وي چې باد لږوي.

د شني خوني په طرح او ډيزاين باندې د موقعيت اغيزې:

۱. دځمکې وضعيت - داسې ځمکه چې جنوب لوري ته سلوپ ولري : تاسو کولای شۍ داسې لږگيو د تختو چې يوه بلي کې ورځي (Terrace Wall) د شني خوني د ساتنې ديوال او چټ کار واخلي .
۲. لوړوالی : په لوړو ارتفاعاتو (سرو سيمو کې) د ځمکې د پوښلو لپاره داسې عايق پوښ چمتو ولرئ ترڅو د شني خوني د ډيزاين سره سم وي (د بيلگې په توگه د شني خوني دسور يا عرض سره برابر وي) تل بايد دژمي تر ټولو ټيټه د تودوخې درجه به پام کې ولرئ.
۳. د واورې اورښت : په هغه برخو کې چې په نورماله توگه واوره وريږي (د واورې نورمال اورښت لري) د شني خوني چټ ته پاملرنه وکړئ ترڅو واورې دوزن د اخيستلو توان ولري . تاسو بايد د بام واوره ليرې کړئ ، په دې صورت کې د بام سلوپ زيات کړئ

پلاستيکي ټولنونه (ترينچونه): جوړول



د پروان د کرنې او وږنې انستیتیوت (AVI) کې ۶×۲ مترو په پراخوالي پلاستيکي ټولنونه



د بلخ ولايت د کرنې او وږنې انستیتیوت (AVI) د ۶×۲ مترو په پراخوالي سره پلاستيکي ټولنونه (ترينچ)

د خپل ښوونځي د فارم په سمیه کې تاسو باید لاندې لارښوونې د یو کوچني ټولن په جوړولو کې په پام کې ونیسئ.

۱. د پلاستيکي ټولن د جوړولو لپاره سم ځای او موقعیت وټاکئ.
۲. د ټولن نقشه او طرح چمتو کړئ، پلاستيکي ټولن نه باید په اوږدو ختیځ او لويديځ لوري ته او په لنډو شمال او سهیل لوري ته پروت وي.
۳. د ټولن دجوړولو لپاره اړین توکي چمتو کړئ – په دې برخه کې د دریم ای څپرکي (۳e) چپتر ته چې موږ څه شي ته اړتیا لرو وگورئ او اړین توکي چمتو کړئ.
۴. په هغه ځای کې چې ټولن جوړوئ د دیوالونو ځای په نښه کړئ او بنسټ (تهداب) یې د ۲×۳ مترو په اندازه او ۵۰ سانتي مترو به ژور والي سره وکنئ.
۵. د جوړیدونکي ټولن سطح اواره اولیول کړئ.
۶. د شمال خوا دیوال د ۸۰ سانتي مترو په لوړوالي سره جوړ کړئ (د خمکې د مخ د پاسه برخې څخه).
۷. سهیل خوا دیوال د ۱۵-۱۰ سانتي مترو په لوړوالي سره جوړ کړئ.
۸. ختیځ او لويديځ خوا دیوالونه د شمال او سهیل د دیوالونو سره داسې و نښلوئ چې دسهیل خواته سلوپ په ښکاره ډول (واضح) رامنځ ته شي.
۹. هغه برخې چې کرل کېږي چمتو کړئ – مناسبه اندازه کمپوسټ (هغه مواد دي چې د نباتاتو د پاته شونو څخه جوړ او ښه وراسته شوي وي) د ټولن دننه د دغه برخې دڅاروې سره ګډ کړئ.
۱۰. د ختیځ او لويديځ دیوال باندې پایه کلکه کړئ (پایه دیوال پر سر کلکه کړئ).
۱۱. فلزي سیخونه (میلی) په سمه توګه پرپایو نصب کړئ.
۱۲. دا جوړ شوی جوړښت (ساختمان) په پلاستیک وپوښئ.

د ټولن جوړښت (ساختمان) په څه ډول په پلاستیک وپوښو:

۱. پلاستیک باید د ۳۰ سانتي مترو په اندازه د ټولن د شاوخوا څخه اوږ وي.
۲. د پلاستیک یوه څوکه د ټولن په سهیل برخه کې کلکه او نصب کړئ.
۳. د یوې میلی یا پایپ څخه به ګټې اخیستلو سره پلاستیک د ټولن په جوړ شوي ساختمان باندې اوارکړئ، پلاستیک د دغه جوړښت هرې خواته ورسوئ، د پلاستیک څوکي او څنډې د یو وزن لرونکي شي (لکه خټه، خښته، خاوره د بوجي په کڅورو کې) سره کلکې کړئ.
۴. د پلاستیک د څوکو د کلکولو لپاره کولای شئ دپورته یاد شوو توکو (خټه، خښته) څخه ګټه واخلي، د سهیل خوا پلاستیک باندې یوه اندازه خاوره ور واچوئ څو پلاستیک د بې ځایه کیدو څخه مخنیوی وکړي. پلاستیک باید د ټولن په سکلیټ باندې سم اوار شي تر څو د پلاستیک قات کیدو او ګونجي کیدو څخه دبداد په واسطه مخنیوی وکړي.
۵. د تودو ورځو په بهیر کې دپلاستیک راټولول او اچول لږترلږه د درې کسانو په واسطه د ورځې په درې ساعتونو کې تر سره شي (پولي اېتیلن پلاستیک د ورځې د تودوخې په لور والي سره لوښيري (منسپیري) منسپیري).

شنه خونه: جوړښت

بسنيټيز ډيزاين:

تاسو بايد د اړونده ساحي له اقليمي شرايطو سره سم، د شني خوني (Green house) يو غوره ډيزاين وټاکي.

لومړی ډيزاين- سور اقليم:

د ژمي په جريان کې د تودوخې ټيټ اوسط: بايد د سانتي گراد له ۱۰ درجو څخه لوړه نه وي (د بيلگې په توگه: د کابل، بلخ او ننګرهار په ولايتونو کې).

د چټ مواد: پلاستيکي شيتونه

د تهويي يا د هوا د جريان سيستم: د سرو خونو وړي او کوچني اندازي، په چټ او شا او خوا کې د هوا د جريان سيستم نه لري. د تهويي سيستم د تودوخې په درجې پورې اړه لري.

د هوا د بهير له پاره د دواړو دروازو پرانستل مناسب گڼل کيږي. که چيرته د هوا جريان ته اړتيا نه وي د شني خوني د غربي لوري دروازه ښايي بنده پاتې شي.

دروازه: ختيځ او لويديځ لوري ته دوه بابو دروازي په پام کې نيول کيږي.

د چټ ميلان خوړ: دغه ډيزاين يو ټولن ډوله ډيزاين دی او د چټ ميلان يې د شني خوني سور او پراخوالي پورې اړه لري.



دوهم ډيزاين- ډير سور اقليم:

په ژمي کې د تودوخې ټيټ اوسط: د سانتي گراد له لس (۱۰) درجو څخه تر پنځلس (۱۵) درجو د سانتي گراد پورې (د بيلگې په توگه د کابل او پروان په ولايتونو کې)

د چټ مواد: ټول چټ له شمالي ديوال څخه تر جنوبي ديوال پورې د پلاستيکي شيتونو يا فلمونو په واسطه پوښل کيږي.

د هوا د بهير (Ventilation) سيستم: د غربي ديوال په برخه کې يوه کړکۍ.

دروازه: د ختيځ لوري ديوال کې يوه دروازه.

د چټ ميلان: د ۲۵ درجو په شا او خوا کې لږ ميلان.



دریم ډیزاین- بی اندازې سور اقلیم

په ژمي کې د تودوخي ډیر ټیټ اوسط: د سانتي گراد له ۱۵ درجو څخه ټیټه تودوخه (د بیلگې په توگه د غور ، بامیانو او بدخشان په ولایتونو کې) .

د چټ مواد: د شمالي برخې چټ د خټې او جنوبي برخه د دوه پوریزه پلاستيکي شیتونو او یا فلمونو په واسطه پوښل کیږي.

د هوا د بهیر (Ventilation) سیستم: د هوا د بهیر له پاره یوه کرکې د خټین چټ په سویلي برخه کې او یوه کرکې د لویدیځ دیوال په برخه کې.

دروازه: د خټیځ لوري د دیوال په برخه کې یو باب دروازه.

د چټ میلان: له ۳۰ څخه تر ۳۵ درجو پورې (له څلورم ډیزاین څخه کم) .



څلورم ډیزاین: هغه سیمې چې د واورې اوربنت لري:

په ژمي کې د تودوخي د ټیټې درجې اوسط: د واورې له ډیر اوربنت سره د سانتي گراد له ۱۵ درجو څخه ټیټه تودوخه (د بیلگې په توگه د بامیانو ، غور او بدخشان په ولایتونو کې) .

د چټ مواد: په شمالي یا سویلي برخه کې د خټې چټ او په جنوبي برخه کې پلاستيکي دوه طبقه یي چټ.

د هوا د بهیر (Ventilation) سیستم: یوه کرکې د خټې د چټ په برخه کې او یوه کرکې د لویدیځې خوا په دیوال کې.

دروازه: یوه دروازه.

د چټ میلان یا خور: د چټ میلان باید ۴۰ درجې وي تر څو د واورې وزن وزغملای شي.



د جوړولو پروسه

۱] له جوړولو مخکې

- له یو مناسب ډیزاین سره یو غوره ځای وټاکئ او له مسلکي کسانو سره مشوره وکړئ.
- ټاکل شوی ډیزاین مطالعه کړئ او د اړتیا وړ موادو سره یې ځان بلد کړئ.
- د کافي شمیر کارکوونکو له شتون څخه ځان دامن کړئ او د ساختماني کارونو د تر سره کولو پر مهال د زده کوونکو شاملول مه هیږوئ- د ساختمان د اړتیا وړ مواد خریداري کړئ او له ودانۍ سره یې په یو نیژدې ځای کې زیرمه کړئ.

۲] د ساختمان یا ودانۍ د جوړولو پړاوونه:

- (a) د تهداب یا بنیاد جوړول.
- (b) د دیوالونو جوړول.
- (c) د ۳ او ۴ می شمیري له ډیزاین سره سم د دیوالونو جوړول او د برخو ټاکل.
- (d) دروازې لگول.
- (e) په دیوالونو کې د هوا د بهیر د کرکیو لگول یا نصبول.
- (f) د چټ جوړول.
- (g) په چټ کې د هوا د بهیر د سیستمونو نصبول یا لگول.
- (h) د پلاستيکي شیتونو یا فلمونو نصبول.
- (i) د شپې له پاره د تودوخي د سیستم نصبول.

[۲a] د تهداب جوړول:

- د ودانۍ ځای پاک کړئ او د ودانۍ ځای باید له جوړولو مخکې هوار شي. د شني خوني مخه باید د جنوب لوري ته وي. په داسې ډول چې د اصلي دیوال اوږدوالی باید له ختیځ نه د لویدیځ لوري ته جوړ شي. په عمومي ډول له ختیځ څخه لویدیځ لوري ته د دیوال تغیر د ۱۰ درجو په اندازه د منلو وړ دی. که چیرته د ځای یا موقیعت له تغیر څخه ډاډ من نه یاست د قطب نما له میتود او یا د عمومي خط له شافل څخه کار واخلئ.
- کله مو چې یو غوره تغیر وموند، د ځمکې پر مخ د ۶۰ سانتي مترو په اندازه د راتلونکو دیوالونو ځای ډیزاین او رسم کړئ. د راتلونکو دیوالونو د رسمولو له پاره له چوني، رجي او میخونو څخه کار واخلئ.
- وروسته د دیوالونو ځای ژور او بیرته بې له بنسټیزو او اساسي موادو څخه ډک کړئ.
- وروسته له دې د ځمکې له مخ سره ځان برابر کړئ او تهداب باید له سطحې خاورو څخه د ۱۵ سانتي مترو په اندازه ټیټ وي.

[۲b] د دیوالونو جوړول




پنځمه بڼه: د گلخاني د دیوالونو جوړول څلورم ډیزاین

- دیوالونه له درې طبقو جوړ او ۶۰ سانتي متره سور لري. یوازې باید د جنوبي لوري دیوال ۵۰ سانتي متره وي.
- د دیوالونو د جوړولو کار د ترتیب شوي تهداب له پاسه پیل کړئ، د دیوالونو سور باید د تهداب په اندازه نه وي. باید د دواړو (باندینۍ او دننۍ) خوا څخه د ۲.۵ سانتي مترو په اندازه ازاد پریښودل شي.
- باید په یوې مناسبې زاوې (۹۰ درجې) سره د دیوال له جوړولو څخه ډاډ ولرئ! که چیرته تاسو اړتیا لرئ کولای شئ چې د ۳،۴،۵ له میتود څخه کار واخلئ.
- (داسې یو مثلث رسم کړئ چې جگوالی یې د ۳ سانتي مترو په اندازه، د ببخ یا قاعدې خط یې د ۴ سانتي مترو په اندازه او وتر یې د پنځه (۵) سانتي مترو په اندازه وي او د ترلاسه شوي مثلث زاویه باید ۹۰ درجې وي).
- د عمودي درې طبقه یې دیوال جوړول:
 - « د دیوال باندینۍ طبقه: د دیوال باندینۍ طبقه باید د ۳۰ سانتي مترو په اندازه عرض ولري او د خټو له خښتو، تیرو، خاورې او خټې څخه دې جوړ شي.
 - « د بیلولو طبقه: د عایق طبقه چې د دوو (باندینې او داخلي) دیوالونو تر منځ له پاتې شونو او یا دې له سپینو بوسو څخه ډک شي.
 - « د ننۍ توده طبقه: ساتندوی دیوال: باید د ۱۵ سانتي مترو په اندازه عرض ولري او د خټو له خښتو دې جوړ شي.
- د ننۍ دیوال باید د خټې په یوه طبقه باندې وپوښل شي. د ډبرو دوام له پاره د دیوال د اور د طبقې له پاسه د (۸ سانتي مترو) په سور نا کاره مواد واچوئ او بیا یې په خټې پټ کړئ ولې دغه یوه ډبر لگښته پروسه ده. د تهداب له لارې د تودوخې د درجې د راټیټېدو د مخنیوي له پاره، باید د دیوال شا او خوا ته یوه اندازه خاوره واچول شي.
- دیوالونه باید له دواړو (باندینۍ او دننۍ خوا) څخه پلاستر شي. د دیوال د باندینې لوري د اخیر له پاره عنعنوي کاکل مناسب گڼل کیږي. ولې د دیوال د داخلي برخې د ښویولو له پاره سیمنټي پلاستر ته ترجیح ورکول کیږي. که چیرته تاسو د دیوال د داخلي برخې د ښویولو یا اخیرولو له پاره خټې ته اړ یاست، هیڅ کله خاورې ته بوس مه ور زیاتوئ. پلاستر یا اخیر باید ډیر صاف او ښوی وي چې رنگول یې په ښه توګه تر سره شي.
- کله چې چټ بشپړ شو، دیوالونه باید یو ځل رنگ شي: د دیوال داخلي لویدیځې برخې ته باید سپین رنگ ورکړل شي تر څو سبو ته د سهار له خوا نه د لمر وړانګې منعکس کړي او د دیوال دننه ختیځې برخې ته باید تور رنگ ورکړل شي تر څو له ماسپینین نه وروسته د لمر وړانګې جذب او زیرمه کړي. د دیوال د ننه شمالي برخې ته باید د ۶۰ سانتي مترو تر جگوالي پورې سپین رنگ او پاتې نور د په تور رنگ باندې رنگ شي.
- سپین رنگ: معمولاً له چوني څخه د سپینولو له پاره کار اخیستل کیږي. او هیڅ کله باید له کیمیاوي زهرجنو رنگونو څخه کار وانه خیستل شي.
- تور رنگ: معمولاً د غوړیو او ابرې له مخلوط یا ګډولې څخه کار اخیستل کیږي او هیڅ کله باید کیمیاوي زهرجن رنگونه ونه کارول شي.

۲c] د ۳ او ۴ شمیرې ډیزاین له پاره د منځنیو دیوالونو جوړول:

د چټ د پیاوړتیا له پاره باید د شني خوني داخلي چاپیریال ، په څو برخو وویشل شي. د شني خوني د داخلي محیط د ویشلو له پاره باید دوه لنډ او کوچني دیوالونه د سویلي دیوال له مختلفو برخو څخه د جنوب لور ته جوړ شي. ځینې وختونه د نوموړو دیوالونو پر ځای له لرګینو پایو یا خړو څخه کار اخیستل کېږي.

د یوې شني خوني د تهداب جوړول باید د بلي شني خوني (مجاورې شني خوني) له تهداب سره یو ځای تر سره شي. د داخلي دیوالونو (د هغو دیوالونو جوړول چې د شني خوني محیط په څو برخو باندې وېشي) باید له شمالي دیوالونو سره یو ځای او همزمان جوړ شي.



تصویر ۶-۲- د جلا کوني (پارټیشن) دیوالونو حالت په دریم اوڅلورم نمبر ډیزاین کې

۲d] د دروازي نصبول

دروازه باید د شني خوني د ختیځ او یا لويديځ لوري د دیوال په برخو کې نصب شي. تاسو باید تل د سیمې آب او هوا وګورئ او د تل له پاره دروازه په هغه برخه کې نصب کړئ چې هغه لوري ته ډیر لږ باد شتون ولري. په استثنا د هغو کرکیو چې د هوا د منظم بهیر له پاره د شني خوني په ټاکلو برخو کې نصبېږي. دې ته مو پام وي چې مخکې له مخکې تر کان یا نجار سره د دروازي د شکل ، ډیزاین او د دروازي د چوکاټ په اړه بحث او خبرې وکړئ. لومړی باید د دروازي چوکاټ او بیا په ترتیب سره دروازه نصب کړئ. د موادو په ټاکنه کې خبر اوسئ او په یاد مو وي چې د شني خوني د تودوخې لوړه درجه او لنډه بل ، د شني خوني د دروازو د لرګیو کیفیت تر اغېزې لاندې را نه ولي.

۲e] په دیوال کې د هوا د بهیر لپاره د کرکیو نصبول



۷- ښه- په دیوال کې د هوا د جریان له پاره د کرکیو نصبول

د هوا د بهیر دیوالي کرکی د شني خوني په منځ کې د غوره اقلیمي شرایطو په ساتنه کې مرسته کوي. د هوا د بهیر کرکی باید د ختیځې یا لويديځې دروازي په مخامخ دیوال کې نصب شي. تاسو باید د هوا د بهیر د کرکیو د اخیستلو په وخت کې د دروازي ورته کرنلاره پلي کړئ او کوښښ وکړئ چې د هوا د بهیر یا تهوېي کرکی له دروازو سره په یو وخت کې یو ځای واخلي.

[۲۴] د چت جوړول

چت په سويلي او دوه شا او خوا ديوالونو باندې درېږي. کله چې شمالي ديوال د تهداب له پاسه د ۱.۵ مترو په اندازه لوړ شو، بايد د نوموړي ديوال له پاسه د ۱۵ سانتي مترو په سور يو قطاره (د يوې خېستې) ديوال جوړ شي. په دې ترتيب بايد د ۱۵ سانتي مترو په اندازه دبلو او د شني خوني له اوږدوالي سره سم او يا د شا او خوا ديوالونو له اوږدوالي څخه څو سانتي متره اوږدو لرگيو له اخيستلو څخه ډاډ ولري. که چيرته په مارکېټ کې په کافي اوږدوالي سره لرگين لاري شتون ونه لري، تاسو کولی شئ څو لنډ لرگين لاري (ډبري وخت دري لرگي) يو له بل سره يو ځای کړئ او يو اوږد لاري ترې جوړ کړئ. د نوموړي لرگين لاري هغه برخې چې سره نښلول شوي دي د هغو پاڼو به يو غوره باندې چې په شنه خونه کې ځای لري داسې کيږدئ چې په شکل کې په نښه شوي دي.



۸- بڼه- د افقي لرگيني ميلي عمودي کلکونه



۹- بڼه- د افقي لرگيني پاڼي عمودي کلکونه په هغه ځای کې چې سره وصل شوي دي.

کله مو چې څو لنډ لرگين لاري يو له بل سره يو ځای کړي وي، عمودي حمايوي لرگينه پاڼه يا خړه له پامه ونه غورځوئ، عمودي حمايوي يا کلکونکي لرگيني خړې بايد په هغو برخو کې ودرېږي چې لرگيني خړې يا پاڼې سره يو ځای شوي وي.

وروسته د ننه دوهم افقي لين په همدې ترتيب جوړ کړئ. په ۳ او ۴ شمير ډيزاين کې کولی شئ له هغو د ننډو ديوالونو څخه چې د شني خوني په منځ کې له شمالي ديوال څخه د جنوبي ديوال په لور جوړ شوي وي، د افقي لرگينو لاريو د کلکولو له پاره، د حمايوي پاڼو يا خړو په څير کار واخلئ.

کله يې چې د دغو دوه افقي لاريو او عمودي حمايوي پاڼو جوړول پای ته ورسيدل، د شني خوني د اسکلېټ جوړولو له پاره له لنډو لرگينو خمېو يا لرگيو څخه کار واخلئ. دغه لنډې لرگيني خمېې د چت په شمالي برخه کې د عمده افقي لرگين لاري له پاسه د بېلا بېلو ستونونو په څير يو له بل سره نيزدې يو په يو کيږدئ. (انځور ته څير شئ).



۱۰- بڼه- د شني خوني داخلي جوړښت- ټول افقي لرگين لاري د عمودي لرگينو لارو په واسطه کلکيږي او دوهم لرگين افقي لاري د هغو د ننډو ديوالونو په مرسته چې د شني خوني په منځ کې شتون لري کلکيږي.

g[۲] په چټ کې د هوا د جریان يا تهويي سيستم نصبول- په چټ کې د هوا د بهير کړکيو شمير په ځانگړي او ټاکلي ډيزاين پورې اړه لري.

د هوا د بهير د کړکيو او دروازو د شکل او ډيزاين په اړه مخکې له مخکې ترکان يا نجار سره اړيکه او خبرې کول مه هيرئ. لومړی بايد پنجرې او وروسته بيا د هوا د جريان کړکي ولگول شي. د موادو ټاکني ته بايد ځيرنه وشي- په ياد مو وي چې د شني خوني د تودوخي لوړه درجه او لنډه بل د لرگيو کيفيت تر اغيزې لاندې راولي. د شني خوني د جوړ شوي چوکاټ له پاسه بايد د منظم ډول دوه غبرگه پلاستيکي فلمونه هوار شي او د هوا د بهير کړکي بايد په لاس باندې خلاصې او بندې شي.



۱۰- ډنډه- د هوا د بهير د سيستم داخلي شکل چې نصب او خلاص شوی دی.




۱۱- ډنډه- د هوا د بهير د سيستم باندینی شکل چې نصب او خلاص شوی دی.

h[۲] د پلاستيکي فلمونو نصبول او کلکول

پلاستيکي فلمونه بايد په ثابت او کلک ډول د شني خوني په اوسپنيز يا لرگين اسکلپټ باندې په منظمه توگه هوار او کلک شي (تر څو له هر ډول زيانونه لکه له څيريدلو، گونځيدلو، تاویدلو يا د باد په واسطه له تاویدلو څخه مخنيوی وشي). که چيرته تاسو په غوره او خوندي توگه د شني خوني په چوکاټ باندې پلاستيک هوار او کلک کړئ، کولای شئ چې تر اووه (۷) کلنو پورې کار ترې واخلئ. که چيرته پلاستيک ډنډه کيفيت ونه لري تاسو بايد هر کال هغه بدل کړئ. د شني خوني د اسکلپټ له پاسه بايد د پلاستيک سمه هوارول او کلکول، د تودو ورځو په بهير کې د درې کسانو په واسطه په پنځه (۵) ساعتونو کې تر سره شي (پلاستيک د تودوخي په زیاتیدو سره پراخيري).

A[۲] د پلاستيکي فلمونو د هوارولو او کلکولو له پاره بنودل شوی جوړښت او اسکلپټ:



۱۲- ډنډه- د شني خوني په لرگين اسکلپټ باندې د پلاستيک هوارولو ډيزاين.

پلاستيکي تونلونه او شنې خونې (گلخانه)

۱. د وړو او کوچنيو شتو خونو له پاره ، د جنوبي ديوال څخه د ۴۵ سانتي مترو په اندازه اوږده يا لويه جوړه شي. په داسې حال کې چې د ختيځ لوري پايه هم بايد له شرقي ديوال څخه د ۲۷ سانتي مترو په اندازه اوږده وي. د پاڼو (خړو) د ښه ټينگښت او کلکوالي پر موخه بايد هر پاڼه د ۳۰ سانتي مترو په اندازه خښه شي او په دې ترتيب د پاڼو پورتنۍ سطحه د ديوال له پاسنيو سطحو سره برابرېږي. د لويو او غټو خونو له پاره زياتو خړو يا پاڼو ته اړتيا ليدل کيږي.

يادونه: په ۳ او ۴ شمېر مه لرگينو جوړښتونو کې د غبرگو دوه طبقه يي فلمونو د کارولو په اړه لومړۍ بايد له وروستي پړاونه مخکې د ننه خوا ته په لرگينو پاڼو باندې د ۰.۵ ملي مترو په پريوالې سره پلاستيک اچول کيږي.

۲. لرگين لاري او دوامداره اوسپنيزې خمې بايد په پاڼو باندې (د ديوالونو له څنډو سره برابر کيښودل شي او په ديوالونو کې دې کلک شي (په مناسب اوږدوالي بايد پرې شي، د شنې خونې په شا او خوا ديوالونو باندې دې کلک او د شنې خونې په داخلي پاڼو باندې دې منځ شي، د اوسپنيزو خمې په اړه بايد ووايو چې په پاڼو باندې دې ولښک شي).

۳. د لرگينو لارو يو ځای شوي برخې او دوامداره اوسپنيز لاري بايد د پاڼو له پاسه کلک شي او د لاريو مرکزي برخه بايد د پاڼو تر منځ ځای پر ځای شي.

۴. د لرگينو او اوسپنيزو لارو د کلکولو له پاره حمايو تيران بايد د لاريو د شا او خوا او مرکزي ديوال تر منځ نصب شي، دغه حمايو تيران په مختلفو اقليمي شرايطو کې د پلاستيکي فلمونو په ساتنه کې مرسته کوي.

تاسو کولای شئ چې د شنې خونې د چټ د لاک کولو پر موخه د ۵x۸ سانتي مترو په اندازه د لرگي له خمې ۵ سانتي متره لرگينو خمېو، ۱۲ سانتي متره د بانس له لرگينو خمېو، ۳ سانتي متره اوسپنيزو خمېو او يا له سيخ څخه کار واخلئ. کوبښ وکړئ هغه سيستم وکاروئ چې سپين رنگ ورکړل شوی وي تر څو د پلاستيک له زيانونو څخه مخنيوي وشي. يو پر بل باندې د خمېو وصلول تاسو ته د سيمې د سختې آب او هوا پر وړاندې د شنې خونې په ثبات او کلکوالي کې ددې در ښې (ولي دغه کرښه د لمر د وړانگو په تيريدلو کې کموالی راولي او د نباتاتو د ودې او نمو مخه نيسي).



۱۳- بڼه - د پلاستيکي فلم د هوارولو له پاره ترتيب شوی او چمتو شوی اسکالېټ

- په هغو سيمو کې چې کم باد، کمې واورې لري: د هر تير يا لاري تر منځ د ۱.۴۵ متره واټن سپارښتنه کيږي.

- په هغو سيمو کې چې په منځني ډول باد او واورې لري: د هر لاري يا خمې تر منځ د ۱.۲۰ متره واټن او په هر ۹۰ سانتي متر کې د ۲ ملي مترو په قطر د يو سيم د کارولو سپارښتنه کيږي.

يادونه: تل بايد د هغو موادو له صافوالي او ښوۍ والي څخه ډاډ ولرئ چې د شنې خونې په جوړولو کې کارول کيږي (نوموړي مواد بايد خنډونه او تيري څنډې ونه لري). تاسو کولای شئ چې د وصل کيدونکو موادو د تيرو څوکو په واسطه د رامنځ ته کيدونکو زيانونو د مخنيوي پر موخه د پلاستيک لاندې ټوټې يا ټوکران کيردئ.

[B] د پلاستيکي فلم هوارول او کلکول:

۱ او ۲ شمېره ډيزاين- په يوه طبقه يي ډول هوارول


۱. کيفيت: د هغه پلاستيکي فلم هوارول چې ۰.۴ ملي متره قطر لري بايد (په کافي اندازه د شنې خونې په اندازه تناسب ولري- پلاستيک بايد د ۳۰ سانتي مترو په اندازه د شنې خونې د هر لوري له اندازه څخه لوی وي (له اوربست څخه د شنې خونې د درجې او ديوالونو د سانتي له پاره)).

۲. پلاستيکي پاڼې: يو پلاستيکي پاڼې يا خمې بايد د ساختمان له پاسه وغورول شي.

۳. پلاستيکي فلم: بايد له پاسنۍ برخې څخه د اسکالېټ تر لاندېنۍ برخې پورې وغورول شي او د درندو موادو (لکه خټو يا خښتو او يا د کوچنيو بوجيو په واسطه چې له خاورې ډکې وي) کلک کړای شي او په دې ترتيب د پلاستيک د شا او خوا څنډو له کلکولو څخه ډاډ تر لاسه کولی شئ.

۴. د پلاستيک د لاندېنۍ څوکي د کلکولو په منظور له ځانگړو موادو څخه کار واخلئ- له سوري لرونکو اوسپنيزو خمېو (لکه هغه خمې چې د ټوکريو د اوښلو له پاره ترې کار اخيستل کيږي) او يا د څرمنو له تسمو يا له نورو مخصوصو مزو څخه، د ديوال له پاسه د پلاستيک په هوارولو او را خوروندولو کې کار واخلئ. لکه څنگه چې پورته وويل شو د پلاستيک د کلکولو له پاره (خټه يا د خټو له خښتو) څخه هم کار اخيستلای شئ. او يوه اندازه اضافي خټه يا خاوره د پلاستيک په لاندېنۍ هغه برخه کې چې د جنوب خوا ته شتون لري د لا ډيرو کلکولو له پاره اچول کيږي.

يادونه: هيڅ کله د چټ شمالي برخه په پلاستيک باندې مه پوښئ.



۱۳- بڼه- د خټو يا خښتو د يوې طبقې په واسطه د پلاستيک د پاسنۍ او لاندېنۍ برخې کلکول.


پلاستيکي ټولنونه او شني خوني (کلخاني)

۳ او ۴ شميره ډيزاين - د پلاستيک د دواړو طبقو کلکول


۱. د شني خوني د اسکلېټ د جوړولو پر مهال د ۰.۲ ملي مترو په اندازه د پلاستيک داخلي ساتندويه طبقه مه هيروي، نوموړي ساتندويه طبقه بايد د پاڼو د جوړولو له پای نه وروسته تر سره شي (په پاسني انځور کې يې وگورئ). په ټولو پاڼو يا ستنو باندې له کلکولو پرته پلاستيک و غوروي، د پاڼو او پلاستيک تر منځ د پلاستيک د ساتلو پر موخه له تکه يې ټوټو څخه کار واخلي.
 ۲. د پاتي ساختمان کر نلاره هغې کر نلارې ته ورته ده چې په پورته ډول ترې يادونه وشوه.
 ۳. د جنوبي ديوال په برخه کې يو ټاکلی او مخصوص چوکاټ جوړ کړئ (ځيني پاڼې په ديوال کې نصب کړئ).
 ۴. د پلاستيک داخلي لاندینی برخه په چمتو شوي ديوال باندې کلک ميځ کړئ.
 ۵. د داخلي پلاستيک طبقه د شني خوني په شا او خوا ديوالونو باندې د هواري شوې خټې په واسطه کلک کړئ.
 ۶. د پلاستيک پاسني طبقه، د داخلي طبقې نه د (۵) سانتي مترو په اندازه (له لرگين چوکاټ نه په گټې اخيستنې سره) د هغې کر نلارې سره سم چې په پورته ډول ترې يادونه وشوه کلک او ولگوي.
- يادونه: د پلاستيک دواړه طبقې بايد يو له بل سره و نه نښلي.
- يادونه: په هغو سيمو کې چې ډير زيات بادونه لري، د پلاستيک په پاسني طبقه باندې يوه نخي جالې و غوروي. په دې ترتيب د شني خوني له داخلي لوري څخه بايد پلاستيک له نخي جالې سره کلک وتړل شي.

[۲] د شپې له خوا د تودوخي د سيستم نصبول

- که چېرته اړتياوې بايد د شپې له خوا ځيني ټوټې (لکه پراشوتي ټوټې) يا پردې دي، د شني خوني په منځ کې د تودوخي د راټيښتو پر موخه نصب شي.
- نوموړې پردې بايد له لمر پريوتو وروسته بندې او له لمر څرک نه وروسته بايد فوراً خلاصې شي.
- پر دې بايد د دوه سيمانو په واسطه ځورنده شي او همدا راز بايد پورتنۍ برخه له لاندینې برخې سره د دوه نازکو وسپنيزو سيمانو په واسطه ونښلوي.



۱۵- ښه- د شپې د تودوخي د سيستم ډيزاين



۱۶- ښه په شنه خونه کې د شپې د تودوخي د سيستم نصبول

۳ [د تودو سيمو لپاره سپارښتنه (کابل، مزار شريف او داسې نور)]

- که چېرته د نباتاتو له پاره له شنو خونو څخه د ويستلو چانس نه وي (لکه د ستروس د کورنۍ نباتات) تاسو بايد په تودو سيمو کې د شني خوني د هوا د جريان سيستم ډيزاين کړئ. د ورځې په جريان کې بايد د شني خوني لاندې برخه خلاصه شي. د دې موخې له پاره بايد د پلاستيک لاندې برخه اوچته شي. بايد په دې وپوهيږئ چې د پلاستيک دغه خلاصې شوي برخې د چټکو بادونو په شتون کې بندولو ته اړتيا پيدا کړي.



۱۶- ښه - د پلاستيک د لاندینې برخې په جگولو سره په اوري کې د هوا د جريان سيستم

شني خوني او پلاستيکي تونلونه: مونږ څه شي ته اړتيا لرو.

د ۲ متره ۳ X متره = ۶ متر مربع، پلاستيکي تونل له پاره مواد او اړتياوې.

(توکي)	واحد	د واحد شمير	د يو واحد له پاره اتکل شوي بيه AFA	د نرخ مجموعه (AFA)
1 (پلاستيکي شيتونه)	(متر)	۶	۲۵	۱۵۰
2 مزي يا رسي	(بنډل)	۱	۵۰	۵۰
3 (خښتي)	(دانه)	۱۰۰۰	۳	۳۰۰۰
4 (سيمنټ)	کيلو گرام	۱۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰
5 (اوسپنيزي لښتي)	(دانه)	۵	۵۰	۲۵۰
6 لرگين لاري (يوازي د ساختمان له پاره)	(دانه)	۳	۳۰	۹۰
7 (خاوره ويستونکي)	(دانه)	۱	۲۰۰۰	۲۰۰۰
8 (لور)	(دانه)	۲	۵۰	۱۰۰
9 (دوه سري کلنگ يا ميتي) کلنگ	(دانه)	۲	۱۵۰	۳۰۰
10 (بيل / بيلچه)	(دانه)	۲	۱۵۰	۳۰۰
11 (خابني/ کور بيل) ه	(دانه)			۳۰۰
12 (د کارگر اجوره)	/ (کس نفر)	۳	۷۰۰	۲۱۰۰
13 (خيشاوه کوونکي)	(دانه)	۲	۳۰	۶۰
14 (تخم)	کيلوگرام	0.6	۵۰۰	۳۰۰
15 (په بن کي د کار وسايل)	(بسته)	۱	۷۰۰	۷۰۰
16 (اوبه شيندونکي)	(دانه)	۱	۴۰۰	۴۰۰
(مجموعه)				۱۱۱۰۰

د ۳ متره ۸ X متره = ۲۴ متر مربع شني خوني له پاره مواد او اړتياوې

(توکي)	واحد	(د واحد شمير)	(د يوه واحد له پاره اټکل شوي بيه/ AFA)	(د بيه مجموعه- AFA)
1 (پلاستيکي شيتونه/ پلي ايتلين)	(متر)	۹	۱۲۰	۱۰۸۰
2 (رسی)	(بنډل)	۱	۱۰۰	۱۰۰
3 (غټ لرگين لاري)	(دانه)	۲	۱۰۰۰	۲۰۰۰
4 (کوچني لرگين لاري)	(دانه)	۴	۸۰۰	۱۰۰۰
5 (خينتي)	(دانه)	1.5	۶۰۰۰	۳۲۰۰
6 (سمنټ)	کيلو گرام	۵۰۰	۱۰	۹۰۰۰
7 (شگه)	متر مکعب	۹	۷۰۰	۵۰۰۰
8 (خټه)	متر مکعب	9	۲۰۰	۶۳۰۰
9 (ور يا دروازه)	(دانه)	۱	۲۰۰۰	۱۸۰۰
10 (کرکي)	(دانه)	۱	۱۰۰۰	
11 (د چټ له پاره لرگين قابونه)	(دانه)	4	۱۰۰۰	
12 (بيل/ بيلچه)	(دانه)	۴	۱۵۰	
13 (کور بيل)	(دانه)	۲	۱۵۰	۶۰۰
14 (لور)	Pcs (دانه) دانه	2	50	
15 (دوه سري کلنگ)	(دانه)	۲	۱۵۰	
16 (خاوره ويستونکي)	(دانه)	۱	۲۰۰۰	
17 (واينه)	کيلو گرام	۱۰۰	۱۰	
18 (د کارگر اوچره)	(شمير)	۶	۷۰۰	
19 (محلول شينونکي)	(دانه)	۱	۲۰۰	200 4
20 (اوبه شينونکي)	(شمير)	۲	۱۵۰	
21 (خيشاوه کوونکي)	(دانه)	۲	۴۰	
22 (تريال يا تراب)	(دانه)	۱	۲۰۰۰	
23 (په بن کي د کار وسايل)	(سپټ)	۱	۷۰۰	
24 (تخم)	کيلو گرام		۵۰۰	
25 (د گلانو لويښي)	(دانه)	۵۰	۳۰	
(د قيمت مجموعه)				۴۹۵۶۰

يادونه: د اړينو موادو شمير ښايي د شنو خونو د ټول، ډيزاين او پلان پر بنسټ يو تر بله توپير ولري. نوموړي توپيرونه د ۳d د برخي د شنو خونو په جوړونه کي روښانه شوي دي.

شني خوني او پلاستيکي تونلونه: د شنو خونو له پاره مهال ویش يا جنټري

جنټري يا د کښت مهال ویش تا سو سره مرسته کوي تر څو مو چي د هر نباتات د کرلو اخري وخت په پام کې وي. د کرکيلي وختونو ته په پام سره، کولای شئ چي د هر نبات بېلا بېل فعاليتونه وگورئ او تر سره يې کړئ. د فعاليتونه لست د جدول په کيڼ لوري کې او د هغو مياشتو نومونه چي نوموړي فعاليتونه په کې پلي کيږي د جدول په لاندیني برخه کې نومول شوي دي. هغه کرني چي بايد په سيمه کې په يوې ټاکلي مياشت کې تر سره شي په دغه جدول کې په نېنه شوي دي. او هغه کرني چي بايد په ساحه کې تر سره نشي په نوموړي جدول کې تش پريښودل شوي دي. هغه فعاليتونه لکه A,B,C,D د مختلفو نباتاتو له پاره ثابت دي- تاسو کولای شئ چي د نوموړي جدول لاندې د نباتاتو لست هم وگورئ. د کرکيلي مهال ویش د سړو او تودو سيمو تر منځ د کرکيلي د وختونو توپير روښانه کوي- په دې اساس د کرکيلي دغه وختونه په دوو بېلا بېلو جدولونو کې نومول شوي دي.

د کرکيلي وخت يا جنټري: د سړو سيمو له پاره- مثال

په لاندې ډول د سړو سيمو په شنو خونو کې د بېلا بېلو نباتاتو د کښت له پاره جنټري يا د کرکيلي وختونه کتلاي شئ. ټولي کرني او فعاليتونه بايد په ټاکلي وخت کې تر سره شي (نوی کال له نوروز څخه پيلېږي). د کرکيلي د مهال ویش د لاندیني جدول پر بنسټ د نيالولو د کښت فعاليتونه (په اصلي کرونده کې د خوانو نيالگيو کرنه) خوان نيالگي/ گلان بايد يوازي د حمل او ثور په مياشتو کې وکرل شي او د اوبه خور کرني بايد د کښت په ټوله موده کې تر سره شي.

(الف) د سېو لست (پالک، کاهو)، دنيا او کرم

- لومړی ځل د تخم کرل: لړم، ليندۍ/ ليندۍ- مرغومی، دوهم ځل د تخم کرل: ليندۍ- مرغومی/ مرغومی- سلواغه (له لومړي ځل حاصل ټولولو نه وروسته)، دريم د تخم کرل: مرغومی- سلواغه/سلواغه- کب (له دوهم حاصل اخيستلو وروسته).
- د حاصل راټولول: په اټکلي ډول لږ تر لږه له کښت نه ۴۰ ورځې وروسته

(ب) بادرنگ:

- د تخم کرل: لړم- ليندۍ/ ليندۍ- مرغومی
- د حاصل راټولول: د سلواغي تر اخر يا کب پوري

(ج) تور باتجان، مرچک، روميان (د نوي بزغلي نيالول)

- د تخم کرل: د سلواغي له وروستۍ اونۍ څخه پيل د کب تر وروستۍ نيټې پوري
- اصلي کرنځای ته د نوي بزغلي ليرېدول: وری - غویی
- د حاصل راټولول: چنگاښ او زمري - زمري او وری

(د) گلان (د مرسل او جيرين گلان)

- د قلمو کرل: ليندۍ - مرغومی / مرغومی- سلواغه
- اصلي کرنځای ته د نيالگيو ليرېدول: وری - غویی

کب- سلواغه	مرغومي - سلواغه	لنډی- مرغومي	لنډی- لرم	لنډی- تله	لرم- تله	وړی- تله	زمری- وړی	چنگاښ- وړی	زمری- وړی	غبرگولۍ- وړی	غبرگولۍ- وړی	وړی- غوی	کب- وړی/ نوروز	(په شنه خونه کې کرنې يا فعاليتونه)
														1 (د تخم له کښت څخه مخکې د خاورې چمتو کول او د سري کارول)
ج، الف	د، الف	د، الف	ب، الف										ج	2 (د تخم کرڼه)
ب، الف	د، الف	د، الف	ب، الف										ج، الف	3 (اوبه خور)
ج، الف	د، الف	د، الف	ب، الف										ج	4 (د تیغ وېش کنټرولول)
الف	د، الف	د، الف											ج	5 د کرکيلې په بهير کې د سري کارول
ج، الف	د، الف	د، الف	ب، الف									ج، د	ج، الف	6 (د هرزه بوټو مخنيوی)
ب، الف	د، الف	د، الف	ب، الف									ج، د	ج، الف	7 (د آفتونو مخنيوی)
ب، الف	د، الف	د، الف	ب، الف									ج، د	ج، الف	8 (د ناروغيو مخنيوی)
												ج، د	الف	9 (د ځوانو نيالگيو نيالول/په شنو خونو کې قلمه کول)
ب، الف	د، الف	د، الف											ج، الف	10 (په شنو خونو کې د محصولاتو ټولول)
														11 (د شني خوني څارنه او ساتنه)

د کرکيلې د وختونو جدول- تودې سيمې- بيلگي

د تودو سيمو په شنو خونو کې د مختلفو نباتاتو د کرکيلې جدول ته ځير شي.

الف) پاتيز سابه (پالک، کاهو) دنيا او کرم

- لومړی ځل د تخم کرل: مرغومي او سلواغه/ سلواغه او کب، دوهم ځل د تخم کرل: سلواغه- کب/کب- وړی (د دوهم ځل له حاصل ټولولو وروسته)
- د حاصل راټولول: په اټکلي ډول د تخم له کښت څخه ۳۰ ورځې وروسته.

ب) بادرنګ: توربانجان، مرچک، رومي بانجان (د نوو بزغليو ليريدول)

- د تخم کرل: سلواغه او کب.
- اصلي کرنځای ته د نوو بزغليو ليريدول: وړی- غویي.
- د حاصل راټولول: غویي او غبرگولۍ- زمری او وړي پورې

ج) گل (د مرسل او جيربن گل)

- د قلمو کرل: مرغومي- سلواغه
- وروستي موخي ته د نيالگيو ليريدول: وړی- غویي

(کړنې)	کېب- وري/ نوروز	وري- غويي	غبرگولي- غويي	لي- چنگاښ	غبرگو	زمری	چنگاښ- وري	زمری- تله	وړی- تله	لړم- تله	لنډی- لړم	مرغومي- لنډی	مرغومي- سلواغه	کېب- سلواغه
1 (د تخم له کرلو مخکې د خاورې چمتو کول او د سرو کارول)														
2 (د تخم کرل)	الف											الف، ج	الف، ب	الف، ب
3 (اوبه خور)	الف، ج											الف، ج	الف، ب	الف، ج
4 (د تخم د تبغ وهنې څارنه)	الف											الف	الف، ج	الف، ج
5 د ودې په بهیر کې د سري کارول	ب											الف	الف	الف
6 (د هرزه بوټو مخنیوی)	الف، ج، ب	ب												الف، ج، ب
7 (د آفتونو مخنیوی)	الف، ج، ب	ب												الف، ج، ب
8 (د ناروغیو مخنیوی)	الف، ج، ب	ب												الف، ج، ب
9 (له شنو خونو نه د نوي بزغلي او قلمو لیږدول)	ج	ب												
10 په شنو خونو کې د حاصل راټولول	الف													الف
11 (د شني خوني څارنه او ساتنه)														

په شنو خونو کې د تودوخې او لنډه بل درجه

- د تودوخې درجه: ډیره ټیټه د سانتي گراد ۱۰ درجې، ډیره لوړه د سانتي گراد ۲۵ درجې
- لنډه بل: لږ تر لږه ۷۵ سلنه

د تودوخې او لنډه بل درجه د لاندي ټکو په پام سره کنټروليدای شي:

- د اوبه خور غوره او ښه سیستم.
- د هوا صحيح بهیر (کرکې او دروازي).
- د اضافي پلاستيکونو او تریالونو لري کول.
- د کولرونو غوره کارول
- او نور

عمومی برخه
د لېسم فصل
په غلظایونه

د نباتاتو لست

د هغو ونو او نباتاتو بيلگي چې په بز غلي ځای يا قوريه کې د کرلو وړ وي (د سبو له بز غلي ځای څخه هدف نه دی).

میوی او مغز لرونکی
منه
(ناک)
شفقالو
(زردآلو)
(گیلاس)
(انار)
(توت)
(آلوچه)
(بادام)
(پسته)
(چهار مغز)
(بنوون یا زیتون)
(د بشکلا او خنکلی نباتات یا ونې)
(سرو)
(کاج)
(غریزه سروه)
(وله)
(سپیدار)
(مرغی ژبي ونه)
(اکاسي) اکاسیا
(لور قدې ونې)
(نارون)
(وابشه ییز نباتات یا بوټي)
(زعفران)
(رومي بادیان)
رازیانه
(دنیا)



(2) بڼه - د کاج د ونو قوريه، کابل



(1) بڼه - د زردآلو قوريه، جلال اباد



(4) بڼه - بادیان



(3) بڼه - اسپرکی

قوريه يا بز غلي خای : د خای ټاکنه



۱- بڼه : په هواره سيمه کې د بز غلي خای



۲- بڼه : په ميلان لرونکې سيمه کې د بز غلي خای

د خای يا موقعيت په ټاکنه کې بنسټيز قوانين

کوم خای چې تاسو يې ټاکئ بايد:

- د کال په اوږدو کې د اوبه خور وړ وي، يعنې د کرل شوو نباتاتو د خړوبونې له پاره بايد لږ تر لږه د هغوی د ودې او نمو پر مهال کافي اوبو ته لاس رسې وي.
- د لاس رسې وړ (سرک ته نږدې) وي چې دغه اصل مارکيټ ته د ترانسپورت پر مهال لگښتونو او نوو نيالگيو د زيانونو په راکمولو کې مرسته کوي.
- کافي اندازه پراخوالی ولري. ۵۰ متر مربع د نمايشونو او ۲۰۰۰ متر مربع د نيالگيو د کرکيلې له پاره وي.
- ساحه يا خای بايد هوار يا لږ خور ولري تر څو يې بڼه ذهکشي (زيم ويستنه) تر سره شي.
- د خاورې حالت يې بڼه وي. بايد وچه شگلنه لوم او يا بشپړه لوم خاوره وي، ژوروالی يې بايد لږ تر لږه ۳۰ سانتي متره او د عضوي موادو اندازه يې ډيره وي.
- د کمپوسټ جوړونې له پاره خای ولري.
- لږ تر لږه ۶-۸ ساعتونو پورې د لمر وړانگو ته اجازه ورکړي.
- نوموړی خای بايد د چټکو بادونو نه خوندي وي، د دې موخې له پاره بايد له سيمه ايزو باد ماتوونکو توکو څخه کار واخيستل شي. د قوريې يا بز غلي خای شا او خوا شين کمربند (هغه ونې چې د شديدو بادونو مخه نيسي) په دوامداره توگه اړينې گڼل کيږي.
- قوريې (بز غلي خای) بايد اصلي کرنخای (هغې ساحې ته چې ونې پکې په دوامداره توگه کرل کيږي) نږدې وي چې دغه اصل د ليرېد را ليرېد او رامنځ ته شوو لگښتونو په راکمولو کې مرسته کوي.
- مارکيټ ته د اړينو موادو او وسايلو او همداراز د نوو توليد شوو نيالگيو د پلورلو له پاره لاس رسې شتون ولري.

د خای چمتو کول:

- د قوريې يا بز غلي خای له پاره د غوره خای له ټاکنې وروسته : ټول نا کاره مواد لکه تيرې، گټونه، د غټو ونو پاتې شوني، ريښې او وابڼه ايز بوټي له منځه يوښئ.
- کچيرته نوموړی خای ډير ميلان يا خور ولري بايد په مختلفو برخو او بلاکونو ووېشل شي. د دوه برخو تر منځ د پولو جوړولو پر موخه له خاورې، تيرو او کله هم له خښتو او بوټو څخه کار واخلئ.

خاوره (SOIL)

- د ونو د بز غلي خای د جوړولو له پاره بايد د خاورې مختلفې طبقې ښې گډې او ماتې شي او د لاندنيو خاورو له گډېدو څخه بايد جوړې شوې وي:
- درې لگنه هغه خاوره را ټوله کړئ چې د غټو ونو د ودې او نمو لاندې وي.
- دوه لگنه مټينه (کلي) خاوره.
- يو لکن سندي (شگلنه) خاوره.

بايد د خاورې له غوره حاصلخيزۍ څخه ډاډ ولرئ، د يو معياري ترکيب پر منظور درې يا څلور لگنه خاورې ته يو لکن غليل شوې حيواني سره يا کمپوسټ وړ واچوئ.

د نوموړې خاورې د مخلوط يا گډولي د ازموينې له پاره ، د لمدې خاورې يوه نمونه را واخلئ او ويې مړئ، غوره گډوله بايد خپله بڼه وساتي مگر کله يې چې په لاس کې مړئ يا سولوی او ماته شي (که ماته نشي نوموړې خاوره ډيره مټينه يا کلي خاوره ده ولې کله چې له مزلو څخه مخکې د خاورې نمونه ماته شي نوموړې خاوره ډيره شگلنه خاوره گڼل کيږي).

قوريه يا بز غلي خای: مونږ څه شي ته اړتيا لرو

د ۲۵ متره ۲۰ X متره مربع بز غلي خای له پاره وسایل او اړتیاوې

	(توكي)	دری او پښتو	(واحد)	(د واحد شمیر)	AFA د یو واحد بیه	AFA مجموعي قیمت
1	Spade	(بیل)	شمیر	۴	۱۵۰	۶۰۰
2	Trowel	(ماله)	شمیر	۲	۵۰۰	۱۰۰۰
3	Hand trowel	(لاسي ماله)	شمیر	۱	۲۰۰	۲۰۰
4	Hoe	(خاښی)	شمیر	۲	۱۵۰	۳۰۰
5	Fork	(رابښکونکي)	شمیر	۲	۲۰۰	۴۰۰
6	Sickle	(لور)	شمیر	۴	۵۰	۲۰۰
7	Pickaxe	(کلنگ)	شمیر	۲	۱۵۰	۳۰۰
8	(Sieve (metal	(غلیل)	شمیر	۱	۱۰۰۰	۱۰۰۰
9	Plastic sheet	(پلاستیک)	متر	۲۰ متر	۲۰	۴۰۰
10	Rope	(د رجي مزی)	متر	۱۰۰	۵	۵۰۰
11	Stick	د لرگی کوچنی میخونه	شمیر	۱۰	۱۰	۱۰۰
12	Barbed wire	(اغزي لرونکی سیم)	کیلوگرام	۱۰۰ کیلوگرام	۴۰	۴۰۰۰
13	Wooden poles for fencing	(لاري)	شمیر	۵۰	۸۰	۴۰۰۰
14	Barrow	(لاس گاډی)	شمیر	۱	۲۰۰۰	۲۰۰۰
15	Pruning scissors	د خاښ غوڅوښي بیاټي)	شمیر	۲	۵۰۰	۱۰۰۰
16	Budding knife	(چاقو)	شمیر	۴	۱۰۰	۴۰۰
17	Saw	(اره)	شمیر	۲	۲۰۰	۴۰۰
18	Sprayer	درمل شیندونکی	شمیر	۱	۱۸۰۰	۱۸۰۰
19	Water sprinkler	(اوبه شیندونکی)	شمیر	۲	۲۰۰	۴۰۰
20	Pail	(سطل)	شمیر	۲	۲۰۰	۴۰۰
21	Plowing tools	(د یوې وسایل)	شمیر	۲ سیت	۵۰۰	۱۰۰۰
22	Weeder	(رمبی)	شمیر	۴	۳۰	۱۲۰
23	DAP Fertilizer	(کیمیاوي سره)	کیلوگرام	۱۰۰	۲۰	۲۰۰
24	Animal manure	(حيواني سره)	کیلوگرام	۵۰۰	۱.۵	750
25	Fungicide	فنگس وژونکي	کیلوگرام	0.5 کیلوگرام	۴۰۰	۲۰۰
26	Pesticide	(حشره وژونکي)	لیتر	0.5 لیتر	۱۰۰۰	۵۰۰
27	Seed mix (fruit and ornamental trees	(ډول ډول تخمونه)	کیلوگرام	۵	۲۰۰	۱۰۰۰

۲۳۱۷۰ افغانی

مجموعه

د بزغلي او نيا لگي نرخ

انگليسي نوم	دري نوم	پښتو نوم	اتکل شوی بیه / ۱۰۰ دانۍ افغانۍ
Apples	سپب	مڼه	۱۰۰۰۰ افغانۍ AFA
Pears	ناک	ناک	۱۳۰۰۰
Peaches	شفتالو	شفتالو	۱۰۰۰۰
Apricots	زردالو	زردالو	۱۰۰۰۰
Cherries	گیلاس	گیلاس	۸۰۰۰
Pomegranates	انار	انار	۷۰۰۰
Mulberry	توت	توت	۵۰۰۰
Plums	الوچه	الوچه	۵۰۰۰
Almonds	بادام	بادام	۷۰۰۰
Pistachios	پسته	پسته	۵۰۰۰
Walnut	چارمغز	چارمغز	۱۵۰۰۰
Citrus	خاندان نارنج	د نارنج کورنۍ	۱۴۰۰۰
Vine ختونکي			
Vine grapes	تاک انگور	د انگور تاک	۸۰۰۰
Forest Trees خنکلي ونې			
Cedar	ارچه/لمنز	لمنز/ارچه	۲۰۰۰۰
Pine	کاج/ناجو	کاج/صير	۲۰۰۰۰
Junipers	سرپ	سرپ	۱۵۰۰۰
Willows	بيد	وله	۳۰۰۰
Thuja orientalis	موپان	موپان	۲۰۰۰۰
Elm	پشه خانه	پشه خانه	۳۰۰۰
Haeven tree	بيد روسی	روسی وله	۳۰۰۰
Acacia	اکاسی	اکاسی	۳۰۰۰
Ash	شنگ	شنگ	۲۵۰۰
Ornamental flower د ښکلا نباتات			
Rose	مرسل/گلاب	گل گلاب	۱۲۰۰۰
Jasmine	ياسمين	ياسمين	۱۰۰۰۰
Geranium	جیربند	جیربند	۴۰۰۰
Rosa muscata	نسترن	نسترن	۵۰۰۰

بز غلي خای: د بز غلي خای جوړول

د بز غلي خای جوړول:

په دودیزه توګه د بز غلي خای ۴۰ (خلوینت) سلنه ساحه د سر پناو، د تګ راتګ د لارو، د سړکونو، شبکو، ساختمانونو او د اوبه خور د لښتو له پاره ځانګړې کېږي. او په پاتې ۶۰ (شپېته) سلنه ساحه کې باید د قوربي یا بز غلي خای بستر جوړ او د نیالګیو کښت پکې تر سره شي.

د قوربي یا بز غلي جوړولو پر مهال باید لاندې ټکي په پام کې ونیسي:

- د بز غلي خای د کښت بسترونه یا لیکي باید ختیځ نه د لویدیځ په لور تنظیم او جوړې شي. تر څو ځوان نیالګي د لمر له تودو وړانګو څخه خوندي وساتل شي. جوړ شوي سیوري ځوان نیالګي له تیزو بادونو او اورښت څخه ساتي. له تیغ وهني او اصلي کرنځای ته له لیرد څخه وروسته د موقتي سیوري د جوړولو په منظور باید له سیمه ییزو موادو څخه کار واخیستل شي.
- ځوان نیالګي زیات ګڼوالي ته مه پریږدئ تر څو هغوی په خپل منځ کې د غذايي موادو او اوبو په جذبولو کې سیالي ونکړي.
- د ټول کال په اوږدو کې د اوبه خور په منظور د اوبو د چمتو کولو د ډاډ له پاره د اوبو زیرمه خای او د پایپونو شتون اړین ګڼل کېږي. په وچو او تودو ورځو کې دوه ځلي خړوبونه (لومړی ځل د سهار له ۸:۰۰ بجو نه مخکې او دوهم ځل مازیګر ناوخته له ۴:۰۰ بجو نه وروسته اړین ګڼل کېږي. تر څو ځوان نیالګي له مړاوي کیدو څخه وژغورل شي.
- د بز غلي خای د ساحې احاطه کول او د چټکو بادونو او د حیواناتو څخه د ساتنې په منظور د باد ماتونکو رامنځته کول باید تر سره شي.
- سړکونه او شبکې باید پراخه وي تر څو د کرنیزو موادو د انتقال پر موخه د لیردونکو وسایلو تګ راتګ په اسانه توګه تر سره شي.
- په سوداګریز بز غلي خای کې د کارګرانو د استوګنې او نورو وسایلو د ذخیره کولو له پاره ودانۍ او د خوب خای اړین بلل کېږي.

د تخم د بستر جوړول:

- د تخم بسترونه: د تیغ وهني بسترونو ته باید یو متر سور ورکړل شي (له یو متر څخه باید زیات سور ورکړل شي تر څو کرنیزې کرنې پکې په اسانه توګه تر سره شي) او کچیره شونې وي بز غلي خای په هره اندازه اوږد جوړیدای شي مګر د بسترونو تر منځ د لارې له پاره ۶.۰ متره واټن باید په پام کې ونیول شي.
- د بز غلي خای یا قوربي پټي باید د یو متر په اندازه سور، له ۱۰-۵ مترو په اندازه اوږدوالی ولري او د هر پټي تر منځ د لارې د جوړولو له پاره د یو متر په اندازه ساحه د کرنیزو عملیو لکه د هرزه بوټو د مخنیوي، اوبه خور، د ځوانو نیالګیو د لیرد را لیرد په منظور په پام کې نیول کېږي.
- په منظمه توګه د هرزه بوټو مخنیوی وکړئ تر څو له ځوانو نیالګیو سره له خاورې څخه د غذايي موادو او اوبو په جذبولو کې د هغوی د رقابت مخه ونیول شي.
- د بز غلي خای بسترونه باید یو قرار او هوار میلان ولري (په داسې اندازه باید نه وي چې د سطحې خاورې د انتقال لامل وګرځي).
- د تخم د بستر په شا او خوا کې د ۱۰ سانتي مترو په اندازه جرۍ جوړه کړئ.
- په نوموړو جریو کې د ځمکې له سطحې څخه لږ تر لږه ۱۵ سانتي متره لوړ بیکاره لږګي لکه بانسونه او یا پلني تیرې کیردئ.
- د تخم د بسترونو د زیم وېستې د بهبود پر موخه د بسترونو په لاندینيو برخو کې د پنځه سانتي مترو په اندازه د څیره جغل یا کوچنیو تیرو یوه طبقه جوړه کړئ.
- په نوموړو څیرو جغلونو باندې د ۵ سانتي مترو په اندازه د بز غلي خای معیاري خاوره ور زیاته کړئ.
- د بسترونو جګوالی په هغو سیمو کې توصیه کېږي چې د سیندونو او خوړونو بهیر ولري لکه د میدان وردګ، پروان او داسې نورو ولایتونو د غرو لمنې.

د هغو ناروغیو او آفتونو مخنیوی چې ښايي د ځوانو نیالګیو د لمنځه وړلو لامل وګرځي، چې د نوموړو حشراتو، ناروغیو او آفتونو خطر په پراخه توګه د بز غلي خای د روغتیا ساتنې د اصولو په مراعاتولو سره کیدای شي لکه:

- د ټولو کرنیزو موادو تعقیمول، دغه ټول مواد په منظمه توګه ومیځئ او په یو لمريز خای کې یې کیردئ تر څو وچ شي، کچیره ککړتیا پکې څرګنده شوي وي له ضد عفوني کوونکو او داسې نورو درملو څخه کار واخلي.
- د کار د ساحې او بز غلي خای ټول وسایل په منظم ډول ((د پاکوونکو موادو، تودوخي ورکولو او داسې نورو موادو په واسطه ضد عفوني کړئ)).
- بز غلي خای ته یوازې هغه مواد راوړئ چې له ناروغیو، آفتونو او حشراتو څخه پاک وي.
- په دوامداره توګه په بز غلي خای کې د هر ډول ناروغیو، آفتونو، او حشراتو د رامنځ ته کیدو څارنه تر سره کړئ (ځوان نیالګي رنګري کړئ تر څو د هغوی تر منځ د هوا جریان تر سره شي چې نوموړی یو غوره وقایوي عمل ګڼل کېږي.

بز غل ځای: عمده يا توليزي کړنې:

تاسو بايد د بز غلي ځای د جوړونې پر مهال لاندې کړنې او پړاوونه تر سره کړئ:

۱. د تخم يا زړې شرايط:

هغه تخم چې تاسو يې اخلئ او يا يې توليدوي په لاندې ډول يې ازمايلي شئ:

- د ناميه قوې يا تيغ و هني ازمايښت: دغه ازمايښت د تيغ و هني پر موخه د نا ځايي نمونو په اخيستنه تر سره کيږي، اخيستل شوي نموني بايد د تيغ و هني په يوه ور او مناسبه ميډيا کې وڅيرل شي تر څو څرگنده او وټاکل شي چې په اړونده تخمونو کې څو سلنه تيغ و هنه تر سره کيږي. نوموړې کړنه د لمدو کاغذونو، لمدو کټاني توکرانو او يا د خاورې په مرسته تر سره کولای شو.
- د تخم د روغتيا آزمايښت: نوموړې ازمايښت د بصري څيړنو يا لابراتوار په مرسته تر سره کيدای شي. نوموړې څيړنه بايد د هغو اورگانيزمونو چې د ناروغيو لامل کيږي لکه د پوښکونو، بکټرياوو، وايروسونو، همداراز د کوچنيو حيواناتو او آفتونو لکه چينچيو او حشراتو د شتون پر موخه تر سره شي.

۲. د نوو نيالگيو مقامول يا کلکول: د ځوانو نيالگيو کلکونه د تدريجي سيوري او اوبه خور په کمولو تر سره کيدای شي. نوموړې کړنه ځوان نيالگي هغوی د اړونده اصلي کرنځای د چاپيريال شرايطو ته چمتو کوي.

په عمومي توګه هغه نيالگي چې د ونو په ډول پورې اړه لري د دوو نه تر شپږ مياشتو پورې اصلي کرنځای ته د انتقال وړ ګرځي. نوي نيالگي له اقليمي شرايطو سره د کلکونې له پړاو وروسته د اصلي کرنځای په ټاکلي چمتو شوي ساحه کې کښت او يا پلورل کيدای شي. همداراز بايد د حيواناتو لکه وزو له څر څخه خوندي وساتل شي.

۳. د ځوانو نيالگيو ويستل (له بستر څخه ګلدانونو ته د ځوانو نيالگيو ليريدول):

د ځوانو نيالگيو ويستل او ليريدول هغه وخت تر سره کيدای شي چې هغوی له ۳ نه تر څلورو اصلي پانو پورې پر مختګ کړی وي. د ځوانو ځنګلي ونو نيالگي بايد له يو کال وروسته بل بز غلي ځای ته وليږدول شي.

- د دې موخې له پاره بايد له ماسپيشين وروسته او يا داسې ورځ وټاکل شي چې اسمان وريځ وي. تر څو د ځوانو نيالگيو د مراوي کيدو مخه ونیول شي.

- ځوانو نيالگيو ته بايد د هغوی له ويستلو او ليريدولو مخکې اوبه ورکړل شي.

- ځوان نيالگي بايد له بستر څخه له يوې اندازې خاورې سره په ډيره هوسا توګه وايستل شي او دې ته مو پام وي چې په دې بهير کې د هغوی کوچنی ريښي زيانمنې نشي.

- ځوان نيالگي په پټنوسونو او يا ګل لوبښو کې کيږدئ او زر تر څه زړه بې خړوبه کړئ تر څو يې له مراوي کيدو مخنيوی تر سره شي.
- کله مو چې نوموړي نيالگي له اصلي بستر څخه را وويستل په هغو ګل لوبښو او يا جعبو کې يې وساتئ چې له موجوده سيمه ايزو موادو لکه پانو يا د لرګيو له تنو يا بانسونو څخه جوړ شوي وي او يا يې په ساده پلاستيکي ګڼوړو کې کيږدئ.

- ګلدانونه يا جعبې له ګډو يا مخلوطو خاورو څخه ډکې کړئ او د هغوی په مرکزي برخه کې د ځوانو نيالگيو له ريښو څخه لږ څه ژور د يو لرګي په واسطه د پنسل په اندازه ژور يا وکښئ.

- ځوان نيالگي په ډير احتياط په نوموړو ژورو ګالو کې ور ښکته کړئ او شاوخوا يې بېرته له خاورو ډکه کړئ او دې ته مو پام وي چې ډير فشار پرې رانشي ځکه چې اضافي ځای پکې شتون نه لري.

- د ريښو شاوخوا خاورې په هوسا توګه لاندې خواته کيکړئ.

- د ځوانو نيالگيو جعبې يا ګل لوبښي (ګلدانونه) د بز غلي ځای د بسترونو په سيوري لرونکي ځای کې کيږدئ.

۴. د ريښو غوڅونه: د ريښو غوڅونه د هغو ريښو له پرې کولو څخه عبارت دي چې له ګل لوبښو يا ګلدانونو او جعبو څخه يې باندې وده کړې وي. نوموړې کړنه د يو ډول او با کيفيته نيالگيو د تر لاسه کولو په منظور تر سره کيږي.

په دې ترتيب نوموړې کړنه اصلي کرنځای ته د ځوانو نيالگيو ليريدو اسانه کوي. ګل لوبښي يا ګلدانونه په منظم ډول اوچت کړئ او هغو ريښو چې له ګل لوبښو څخه يې د باندې وده کړې وي د بياتي په واسطه غوڅي کړئ.

يادونه: د نوو نيالگيو د توليد پر موخه له قلمو کارول د هغو ونو لپاره تر سره کيږي چې هغوی په ډيرې سختۍ سره تخم توليدوي.

- قلمي بايد له هغو لرګينو څانګو څخه چې د مورنۍ ونې په لږ ګڼه برخه کې ځای لري، د اصلي تنې له نږدې برخې څخه تر لاسه شي او اصلي تنه يا ساقه بايد غوڅه نشي.

- قلمي بايد ۱۵-۲۰ سانتي مترو پورې اوږدوالی او د ۱۰-۲۰ ملي مترو په اندازه پيروالی ولري.

- هره قلمه بايد لږ تر لږه دوه وده ايزې زخې ولري ولې ۲-۳ زخو پورې غوره ګڼل کيږي.

- پاني بايد له قلمو لرې او پرې کړل شي.

- د قلمي ډبله خوا د بز غلي ځای په بستر يا ګلدانونو کې په مايل ډول ور د ننه کړئ.

- د قلمو ډبله خوا بايد په خاوره کې د ننه او د قلمو پاس برخه بايد د لمر له مستقيم وړانګو سره مخامخ نشي. نوموړې کړنه په آسانه توګه د قلمو د کښت او د کرنځای له بستر څخه د کافي لنډه بل د جذبولو لامل ګرځي.

- قلمي بايد د کرلو نه وروسته له حيواناتو وساتل شي او خړوبونه، پالنه او ساتنه يې تر سره شي.

عمومی برخه
ځلورم فصل
کمپوسټ

د خای ټاکنه

تاسو باید د کمپوست جوړولو له پاره د یو مناسب او وړ خای په ټاکنه کې لاندې قوانین پلي کړئ:

- داسې خای وټاکئ چې د کمپوست له ډول سره برابر او مناسب وي. د ځمکې پر مخ د ډیری کولو په څیر او یا هم له صندوق څخه کار واخلئ. کچیرته ډیر کمپوست ته اړتیا ولری په دې وخت کې له لرگینو صندوقونو څخه کار واخلئ. ډول ډول صندوقونه د خپل ښوونځي د فارم په بیلابیلو ځایونو کې کیردئ. نوموړي کرنلاره تاسو سره د ښوونځي د فارم بیلابیلو برخو ته د کمپوست په ویشلو کې مرسته کولای شي.
- هغه ساحه وټاکئ چې ښه لاس رسی ورته ولری، په داسې ډول چې ضایعات او پاتې شوني په منظمه توګه پکې واچوئ او وخت په وخت یې خړوب او لاندې باندې کړئ.
- داسې خای وټاکئ چې تل په هغه کې کمپوست جوړ کړای شي. داسې خای باید وټاکل شي چې وخت په وخت کمپوست لاندې باندې او هوا ورکړل شي.
- د کمپوست په جوړولو کې د روغتیا ساتنې اړتیاوې د پام وړ وشمیرئ چې نوموړي کرنه تاسو سره مرسته کوي تر څو د کمپوست د موادو له ککړیدو څخه مخنیوی وشي. هیڅ کله د عمومي لارو تر څنګ او د اوبو ضایعاتو ته ورڅیرمه کمپوست مه جوړوئ.
- داسې خای وټاکئ چې له باد څخه خوندي وي.
- داسې خای وټاکئ چې د لمر ډیرې تیزې وړانګې شتون ونه لري. دې ته مو پام وي چې لږ څه د سیوري ساحه د پام وړ ګڼل کیږي.
- تل هڅه وکړئ چې کمپوستي مواد نیغ په نیغه له خاورې سره اړیکې ولري، کچیرته دا کار شونی نه وي باید د کمپوست جوړولو له پیل څخه مخکې د صندوق په تل یا د کمپوست جوړولو په خای کې یوه طبقه خاوره هواره کړئ.



۱- بڼه : د ځمکې پر مخ کمپوست جوړونه



۲- بڼه : په ساده لرگینو صندوقونو کې کمپوست



۳- بڼه : په ساده سیمي صندوقونو کې کمپوست

د کمپوست جوړولو له پاره څه شي ته اړتیا لرو؟

د $1.5m \times 1.5m \times 1.5m = 3.4m^3$ متر مکعب کمپوست جوړونې لپاره لرگین صندوق

(مجموعي بيه په افغانۍ)	(د يو واحد اټکلي بيه په افغانۍ)	(د واحد شميره او اندازه)	(واحد)	(توکي)	
۲۵۰۰	۲۵۰۰	۱	(داني)	(لرگین صندوق)	1
۱۸۰	۶۰	۳	(متر)	(فلزی میله)	2
۸۰	۲۰	۴	(متر)	(پلاستیک)	3
۵۰	۲۵	۲	(داني)	(کوچنی پلاستيکي گرد نیوونکی)	4
۳۸۰	۱۶۰	۲	(داني)	(بیل)	5
۲۶۰	۱۳۰	۲	(دانيه)	(خاښی)	6
۸۰	۸۰	۱	(داني)	(ترنڅ)	7
۲۴۰	۶۰	۴	(داني)	(لور)	8
۲۴۰	۱۲۰	۲	(داني)	(انگوبښ)	9
۱۲۰	۱۲۰	۱	(داني)	(کوچنی تیر)	10
۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱	(داني)	(خاوره ویستونکی)	11
۱۰۰	۱۰۰	۱	(داني)	(سطل)	12
۴۰۰	۴۰۰	۱	(داني)	(اوبه شیندونکی)	13
۸۰	۲۰	4	(داني)	(کیف)	14
۱۰۰	۵۰	۲	(داني)	(برس یا پاکوونکی)	15
۱۰۰	۵۰	۲	(داني)دانه	(بنېښه)	16
۱۵۰	۵۰	۳	جوره	(دستکشي)	17
۵۰	۵	۱۰	(داني) نه	(ماسک)	18
۸۰۰	۴۰۰	۲	جوره جوړه	(جامي)	19
(مجموعه)					۷۵۱۰ افغانۍ

د کمپوست جوړونې قوانین

د کمپوست جوړول د ښوونځي د فارم د نباتاتو له پاره، د ارزانه او اغیزمنې عضوي سرې د تر لاسه کولو په منظور یوه آسانه او ساده لاره ده. همدا راز د کمپوست چمتو کول د ښوونځي د چاپیریال د نظافت او پاکوالي په ساتنه کې مرسته کوي په داسې ډول چې په دې لاره کې له اکثر و ناکاره توکو او عضوي پاتې شونو څخه مثبته او اغیزمنه استفاده کېږي. د تل له پاره مو باید په پام کې وي، د هغه کمپوست کارونه چې په خپله مو چمتو کړی دی د پیسو په سپما کې مرسته کوي او د ډیرې مودې له پاره ستاسو د کروندې د حاصلخیزۍ د زیاتیدو حالت ساتي. ځکه تاسو تل پوهیږئ چې کمپوست له کوم ځای څخه تر لاسه شوی او د هغه په د ننه برخو کې څه شی شتون لري. په دې ترتیب تاسو د فارم (کروندې) په خاوره کې د صحي خطرونو له نه شتون څخه ډاډمن یاست.

تل له لاندې توکو څخه کمپوست چمتو کړئ

- د میوو او سبو پوستکي او پاتې شوني- د کاغذ توتې او داسې نور.
- وابښه او د وښو پرې شوي برخي.
- زاړه گلان او نباتات.
- د چای د کاغذي کڅوړو کارونه.
- د نباتاتو نرمې پرې شوي برخي.
- د نباتاتو غوڅې شوي لږگیني برخي- کچیرته د نباتاتو لږگیني برخي په کوچنیو برخو غوڅې شي، ژر تجزیه کېږي.
- هرزه بوټي (مگر هغه چې پایداره او پاتې کېدونکي وي)
- د وابښه خوړونکو لکه سوی، پسه او داسې نورو د فرش مواد.
- د آس فاضله مواد.
- د هگۍ هغه بوټي چې توتې، توتې شوي وي.
- دکارت تخته او نازک کاغذونه.
- لرگي، کاغذونه، سکاره او داسې نور.

هیڅکله له لاندې موادو څخه کمپوست مه جوړوئ :

- غیر عضوي تولیدات لکه بښینه او پلاستیک.
- غوښه، کبان او غوړ خواره.
- غټ لرگین توکي.
- هغه هرزه بوټي چې پاتې کېدونکي او پایداره وي.
- په ناروغۍ اخته نباتات.
- هغه نباتات چې په کیمیاوي توکو لرل شوي وي (کیمیاوي مواد پرې شیندل شوي وي).
- هیوکی.

نسبتاً له لاندې توکو څخه کمپوست مه جوړوئ:

- د مني توبې شوي پانې.
- د اغیزمن نباتاتو د سر برخه.
- د ونو غټې غوڅې شوي برخي (مگر د زیم ویستني او هوا ورکولو په موخه یې د کمپوست جوړونې د ځای په لاندینیو برخو کې کارونه کته لري).
- وچ وابښه او بوس کچیرته د کمپوست جوړونې ځای ډیر لوند وي.
- بڼکي.
- د اري بور.

د کاربن او نایتروجن تر منځ د تناسب ساتنې قوانین:

د دغو دوه عناصرو تر منځ د انډول ساتنه

یو مصون او سالم کمپوست باید د نایتروجن په پرتله ډیره زیاته اندازه کاربن ولري. په دې برخه کې اسانه رول او کرنلاره هغه ده چې یو پر دریمه برخه باید هغه توکي وکارول شي چې شین رنگ لري او دوه پر درې برخې هغه توکي وکاروي چې د قهوه بې رنگ لرونکي وي. نوموړي کرنلاره دې ته لاره هواره وي چې په نوموړي چاپیریال کې د کوچنیو میشتو ژوو له پاره اکسیجن ور د ننه شي.

نایتروجن ډیر زیات د بد بوی او د موادو د تجزیې د کموالي لامل ګرځي. د کمپوست جوړولو د غوره روغتیا ساتنې معنی دا ده، هغه تازه مواد چې له نایتروجن څخه بډایه دي او کله چې په آزاده هوا کې کینودل شي له ځان څخه بد بوی لري کوي له هغو موادو سره یې یو ځای د کمپوست جوړولو پر موخه کاروي چې د کاربن بډایه اندازه لري او نوموړي مواد له ځانه ښه بوی ترشح کوي.

- هغه مواد چې د کاربن بډایه اندازه لري (لکه تنکې څانګې، د نباتاتو تنې، وچې پانی، پوستکي، د لرګیو ټوټې، پوستکي، د لرګیو ګرد او دوره یا د اري بور، د کاغذي کڅوړه قهوه یې ټوټې، د کاج د ونو غوټې، د چرګانو د هګیو پوټکي، وچ وابښه، لرګي، سکاره او ایره) هغه کمپوست چې له نوموړو موادو څخه تر لاسه کېږي سپک او نرم وي.
- هغه مواد چې له نایتروجن یا پروټین څخه بډایه وي (د څارویو فاضله مواد، د خوړو پاتې شوني، پانونه ورته مواد، وابښه او شني پاني) نوموړي مواد، د انزایمونو د چمتو کولو په منظور اومه مواد چمتو کوي.

نوموړي مواد څه ډول د کمپوست جوړولو په ځای واچوو:

- لومړی د نوموړي ځای په لاندې برخه کې د څو سانتی مترو په ژوروالی بوس یا کوچني خابښونه واچوئ.
- د کمپوست مواد په پرله پسې توګه، لاندې او وچ طبقه په طبقه ور زیات کړئ. لاندې مواد لکه خوړو ټوټې او داسې نور. وچ مواد لکه بوس، پانی، د اري بور او د لرګیو ایره. کچیرته د لرګیو ايرې ته لاس رسی ولرئ په طبقه یې ښه یې د موادو له پاسه وشیندئ او پرته له دې هغوی سره نښلي او ښایي چې په کراره توګه تجزیه شي.
- وروسته حیواني سره، شنه سره (شوتله، تور غنم، د غنمو د کورنۍ وابښه) ور اضافه کړئ. نوموړي مواد د کمپوست جوړونې پروسه، د دې مودې په بهیر کې فعاله او ګړندی کوي.
- هغه کمپوستی مواد مو چې په کمپوست ځای کې اچولي دي لاندې وساتئ: وخت په وخت په نوموړو موادو اوبه واچوئ او یا باران پرېږدئ چې نوموړي کرڼه تر سره کړي. نوموړي مواد د اوبو د نه ضایع کېدو په منظور پر هر هغه څیز چې تاسو یې په واک کې لرئ لکه لرګي، پلاستیک، د فرش په ټوټو باندې وپوښوئ.
- لاندې باندې کول: هر څو اونۍ وروسته کمپوستي مواد په چټکه توګه د خابښی یا بیل په واسطه لاندې باندې کړئ.

د کمپوست کارونه

کمپوست له هغې مشهورې عضوي سرې څخه عبارت ده چې په هر ډول خاوره، ساحه، کرونده، په بڼ، قوریه (بزغلي ځای) او داسې نورو کې د خاورې د حاصلخیزۍ د حالت د غوره والي او بهبود پر موخه کارول کیږي. پرته له دې، کمپوست د خاورې له تخریب څخه مخنیوی کوي او په ساتنه کې یې رغنده مرسته کوي.

۱. په کرونده کې د کمپوست کارونه

- کمپوست باید د کښت له پیل نه مخکې د ځمکې د چمتو کولو په موده کې وکارول شي. په سرو سیمو کې: مطلوباً باید مخکې له ژمي د ځمکې د یوې کولو پر مهال وکارول شي. تاسو کولای شئ چې ټول کرنیز نباتات (غلي، رېښه یي نباتات او داسې نور) په هغو ځمکو کې چې کمپوست مو پکې اچولی دی وکړئ. د هر هغه ځانګړي او ټاکلي نبات خاصې اړتیاوې چې د دې لارښود کتاب په ټاکلو برخو کې لیکل شوي دي تر لاسه کړئ.

۲. په بڼوالي (هاریکلچر) کې د کمپوست کارونه

- کمپوست مخکې له کښت څخه د ځمکې د چمتو کولو په موده کې وکاروئ.
- باید پوهاوی ولرئ چې د نبات د اړتیاوو پر بنسټ د فارم یا بڼ راز ګډې یا مخلوطې خاورې له شگلنو خاورو، کلي خاورو، د اري له بور او داسې نورو سره یو ځای د کمپوست په مرسته چمتو کېدای شي، نوټ د خاورو په دې ګډوله کې باید د کمپوست سلنه له ۳۰ څخه لوړه نه وي.
- د هغه کمپوست کیفیت چې د هاریکلچرې نباتاتو په کرونده کې یې کاروي باید له هغه کمپوست څخه غوره وي چې په نورو ساحو کې کارول کیږي.

۳. په شنو خونو او پلاستيکي ټونلونو کې د کمپوست کارونه

- دې ته مو پام وي کومې خاورې چې په شنو خونو او پلاستيکي ټونلونو کې د کښت په منظور کارول کیږي باید د عضوي موادو (Humus) له اړخه بډایه وي. له دې امله د کمپوست کارول ډیر اړین ګڼل کیږي. تاسو کولی شئ چې د خاورو ډول ډول ګډولي (مخلوط) لکه د شگلنو، کلي خاورو، د اري د بور او داسې نورو ګډوله یا مخلوط د کودوري یا بڼینه یي او داسې نورو ګلدانونو کې چې د ځانګړو نباتاتو (په کانتینرونو او ګلدانونو کې د نباتاتو د کښت) له پاره چمتو کیږي وکاروئ.

۴. په نورو برخو کې د کمپوست کارونه

- د خاورې د جوړښت د ښه والي پر موخه د کمپوست کارونه، همدا راز د بڼ او قوریې (بزغلي ځای) له جوړېدو مخکې د بڼ او بزغلي ځای په خاورو کې استعمالېدای شي.

عمومی برخہ

پنجم فصل

د خورائیتو کرنو پیللی
او پیلگی

خورا بنی کړنې: د سمنګان ولایت د کرنې عالي لیسې

د سمنګان د ولایت کرنې د عالي لیسې بنسټ په کال ۲۰۱۰ زېږدیز کال کې ایښودل شوی (رامنځ ته شوی) د دوه کلونو وروسته ۱۳ استادان (ښوونکي) ۲۹۰ زده کوونکي او ۵ تخنیکي پرسونل لري.

عملي ښوونې (پرله پسې عملي ښوونې) د ښوونځي د تاسیس سره سم معرفي او پیل شوې او د نندارې او د نباتاتو د ساتنې (حفاظتي) مضمونونو ښوونه عملاً پیل شوه. په پیل کې دې ښوونځي یو جریب ځمکه او یو څه تجهیزات لکه بیل اوکلند (میتي) درلودل. اوس دا ښوونځي ۱۸ جریبه ځمکه د عملي کارونو او کړنو او عملي ښوونې له پاره، یو عراډه تراکتور، محلول شیندونکي، د اوبو مخزن، د اوبه کولو لپاره پایپونه لري. د دې ښوونځي فارم د څاڅکي (قطره اې) اوبو لګونې د سیستم څخه د دې ښوونځي په فارم کې کار اخیستل کېږي اوس دا ښوونځي د خلکو او بزګرانو لپاره د یو مشورتي (د قطره اې اوبولګولو او ناروغیو او آفتونو د کنټرول په برخه کې) مرکز په څیر کړنه کوي. د یاد ښوونځي په فارم کې د منو، بادامو ونې او د انګورو تاکونه کینودل شوي دي. دوی ۲۰۱۰ کال د عملي ښوونې له مخې تر ټولو ښه کال بولي ځکه هیڅ ډول ستونزه د اوبه خور په برخه کې شتون نه درلود او ښوونکي او زده کوونکي عملاً په عملي ښوونه کې برخه اخلي او دا کال تر ټولو ښه کال ارزوي.



د سمنګان ولایت د کرنې عالي لیسې: د قطره اې اوبولګولو سیستم د انګورو په تاکونو او د سبو به کرونده کې

ډیره ښه کړنه – دننګرهار ولایت د کرنې او وترنري د زده کړو انستیتیوت (AVT)

د ننګرهار ولایت د کرنې لیسې په ۱۹۷۵ زېږدیز کال کې جوړه شوې او په کال ۲۰۰۹ زېږدیز کال کې د کرنې او وترنري د زده کړو انستیتیوت ته لوړ کړای شو او د درې کلونو په تیریدلو سره دا تعلیمي مرکز ۲۷ ښوونکي، ۸۳۲ زده کوونکي او ۱۲ تخنیکي کارکوونکي لري.

عملي ښوونې (د عملي ښوونو د چارو په غاړه اخیستل) په کال ۲۰۰۹ زېږدیز کال کې معرفي او پیل شوې چې د بڼ والی، ځنګلونو، اګرانومی، خاوره پوهنې او د څارویو د روزنې او پالنې مضمونونه په دې مرکز کې لوستل کېږي.

په لومړیو کې دې انستیتیوت ۰،۲۵ جریبه (۵۰۰ متره مربع) اولر تجهیزات او اسباب لکه بیلونه، لور، تسکوري، یوه او د خشاوه کونکې او دواشیندونکې درلودل. اوس دا انستیتیوت ۰،۹ جریبه ځمکه د عملي کارونو او عملي زده کړو لپاره لري او هم دوه عراډې واره تراکتورونه، محلول شیندونکي، بیلونه، میتی، او زیات شمیر غټ او واره کرنیز سامان آلات لري. دا انستیتیوت د ټولنې سره مرسته کوي، د زده کوونکو د کورنیو د دغرو او په ځانګړې توګه د بزګرانو سره هره اونی غونډې جوړوي. همدارنګه زده کوونکي خپله پوهه او عصري زده کړې د عملي کتنو په بهیر کې د بزګرانو او کروندګرو سره شریکوي او هغو د نباتاتو د عصري او عملي کړنو څخه خبروي. د دې انستیتیوت په فارم کې د زرد آلو، ستروس، د کاج دکورنۍ ونې او سایه کرل شوې او کینول شوې دي. د ۲۰۰۹ کال داچې لومړي ځل لپاره عملي ښوونې یې په غاړه اخیستلې او ښوونکو د عملي ښوونو سره چندان مینه ونه ښودله او هم کرنیز تجهیزاتو د لږ والي له مخې تر ټولو خوار کال و ارزول شو. ۲۰۱۱ زېږدیز کال داچې د عملي ښوونو او کړنو له مخې په مینه وغزول شوه او د زرد آلو، ستروس د ځنګلي ونو بزغلي جوړ شوه او زده کوونکو هم په عملي کړنو کې پوره پوره ونډه واخیستله نو تر ټولو ښه کال و ارزول شو.



د ننگرهار د کرنې او وټرنري انستيتيوت د جلال اباد په ښارکي : د زرد آلو او ستروس بزغلي (قوريه)

ترټولو ښې کړنې: د هلمند د کرنې او وټرنري انستيتيوت

د هلمند د کرنې عالي لېسه په ۱۹۷۵ زيږديز کال کې جوړه او په ۲۰۰۹ زيږديز کال کې انستيتيوت ته لوړ کړای شوه دا انستيتيوت د درې کلونو په تيريدو سره ۱۸ ښوونکي، ۲۵۰ زده کوونکي، ۱۶ تخنيکي پرسونل لري، عملي ښوونې (د عملي ښوونو د چارو په غاړه اخيستل) په ۲۰۰۷ زيږديز کال کې د ښوالی، ځنگلونو، اګرانومي، خاورې پوهنې او نور مسلکي مضمونونو په برخه کې عملاً معرفي او پيل شوې. په پيل کې دې انستيتيوت يواځې ۵ جريبه ځمکه او لږ تجهيزات لکه بېلونه، مېټي، لور(لرونه)، تسکوري، رمبي درلودل. که څه هم لاتراوسه دوی د هماغه ۵ جريبه ځمکې څخه د عملي کارولپاره کار اخلي خو اوس يو تراکتور، محلول شيندونکي، راز راز بېلونه، بېلچې، مېټي، تسکوري، رمبي، دڅشاوې او ښاخ غوڅولو (ښاخ برې) اسباب لري. دا انستيتيوت د سيمي د خلکو او بزگرانو او کروندگرو سره مرسته کوي. دوی د بزگرانو او کروندگرو ستونزې د دوه لارو حلوي، يعنې داچې زده کوونکي خپلې زده کړې او معلومات د بزگرانو او کروندگرو ته ور رسوي او خپروي يې او بله داچې بزگران او د سيمي کروندگر د انستيتيوت د فارم څخه ليدنه کوي او خپل معلومات سره شريکوي او مشورې اخلي. د دې انستيتيوت په فارم کې د آلوچو، شفتالو، د کاج د کورنۍ (لکه جلعوزي ناجو) د انگورو ټاکنه اېښودل شوي او کرل شوي دي. د ۱۹۸۰ – ۲۰۰۱ زيږديز کال په بهير کې داچې د يوې خوا امنيت شتون نه درلود او همداسې زده کوونکو د عملي کارونو سره مينه نه ښودله نو دا دوره دخرابې او خوارۍ دورې په څير وارزول شوه. دبلي خوا ۲۰۱۰ زيږديز کال او د دې څخه را په دې خوا دوره داچې زده کوونکي په ښه شان په عملي کارو کې برخه اخلي او مينه ورسه لري او عملي زده کړې په واقعي ډول روانې دي نو دا موده خورا ښه دوره ارزول کيږي.



د هلمند د کرنې او وټرنري د زدکړو انستيتيوت: د زرد آلو او منو نيا لکي د بزغلي ځای (قوريه) کې.

پایله:

د کړنې ټول هغه ښوونځي چې د PIN د عملي زده کړو تر پروګرام لاندې دي په دې سره سلا دي چې عملي زده کړې د دوی د سترو لومړنیو کارونو څخه شمېرل کېږي. د عملي زده کړو د نه شتون په صورت کې به هیڅکله زده کوونکي د عملي تجربو لرونکي نه اوسي او هم د عملي ښوونې او ارزونې څخه پرته به انسټیټوټونه او ښوونځي ونه توانېږي څو خپل کرنیزې زده کړې او خدمتونه ټولنې ته (هغه کسان چې د مرستې لیاوې دي او مرستې ته اړتیا لري) وړاندې کړي. نو دا انسټیټوټونه او ښوونځي د TVET (تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت) د عملي زده کړو لار ښود د عملي کولو څخه پرته عملي کړنې په عمل کې نه پیاوړه کوي. (رسمي اعلامیې او ارقام ښی چې ۴۰ سلنه د کړنې زده کړې باید د عملي زده کړو له لپارې باید ترسره شي.) زه ډاډه نه یم چې هغوی څه غواړي دلته وایي.

د عملي زده کړو درې مهمې او سترې ګټې دلته ارزول کېږي

- ۱- د عملي زده کړو څخه زده کوونکي زیاته پوهه، مسلکي زده کړه ترلاسه کوي. (عملي زده کړې، ښوونې تر ټولو ښه لار او میتود دی).
 - ۲- زده کوونکي د سیمې د بزگرانو او کروندګرو سره کار کولو ته چمتو کېږي.
 - ۳- عملي زده کړې د مکتب د پرمختګ او پراختیا لپاره عواید او پیسې لاس ته راوړي او پیدا کوي.
- د یوې سروې پر بنسټ زده کوونکي د دې ډول زده کړو او ښوونې زده کول ته لیاوې وي او ورسره مینه لري، ځکه دا ډول ښوونه سترې کوونکې او نظري نه وي. په کلاسیکه ښوونه کې زده کوونکي د عملي زده کړو لاس ته راوړو ته لیاوې وي، دوی د دې ډول ښوونې او زده کړې اغیزمنتوب ګوري او خپلې مرستې ته چې د ښوونځي د فارم لپاره یې کار کړي او عاید یې لاس ته راوړي متوجه کېږي.
- د بلې خوا زده کوونکي د ښوونځي د ادارې او ښوونکو سره په ګډه کار کوي او هغوی به لانور دي ته و هڅول شي څو په عملي کارونو کې برخه واخلي په ټولو ښوونځیو کې مرکو ښودل چې هغوی د عملي زده کړو پلوي دي.
- او د ښوونې وضعیت د اصلاح کولو ښه والي ته (د بیلګې په توګه، ښه تجهیزات او زیاته ځمکه لاس ته راوړل، د فارم حاصل لوړول، د هڅونکو ښوونکو پیژندل او نور) هڅول کېږي. دوی یولړ نورې لاس ته راوړنې لکه بریالۍ پیوند، د اوبو لګولو د ځاڅکي ځاڅکي (قطره اې) سیستم او نورې لیکي او لست کوي یې.
- د عملي ښوونې مخ ته ستر خنډونه عبارت دي له:

- ۱- د عصري اونو درسي توکو (په خپله ژبه) او با تجربه ښوونکو شتون.
 - ۲- د تجهیزاتو کمبود.
 - ۳- په ځینو ښوونځیو کې د ځمکې او اوبو لږوالی.
- همداشان د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت د عملي ښوونو او زده کړو په برخه کې خپله هماهنگي او لاس نیوی (حمایت) حالت ورغوي، او ښوونکي باید خپله ځانونه د عملي ښوونو لپاره چمتو او تیار کړي.
- عملي ښوونې معمولاً د ښوونځي د ادارې له خوا تضمین کېږي او ډېر وختونه ۱ یا ۲ ښوونکي د عملي ښوونو د کیفیت تضمین په غاړه لري. د مسلکي مضمونونو ټول ښوونکي د عملي ښوونې په برخه کې باید ونډه ولري. ځیني ښوونځي چې ښه خدمات یې وړاندې کړي د عملي ښوونې څخه منندوي دي او داچې د بزگرانو او کروندګرو لپاره د مشورې ورکولو مرکز ګرځېدلي دي خوشحاله دي.
- (بزگران او کروندګر د لیدنې او مشوره اخیستنې او هغه ښوونیزو ښوونو کې د ونډې او برخه اخیستلو او لیدلو لپاره چې د ښوونکو او زده کوونکو لخوا چمتو کېږي را غوښتل کېږي کله ناکله زده کوونکي بزگرانو او کروندګرو ته ورځي او هغوی سره خپله هغه پوهه چې د عملي زده کړو په برخه کې یې لاس ته راوړي ده شریکوي) په دې کار سره ښوونځي ښه شهرت لاس ته راوړي او په فعال ډول د ټولنې په چارو کې ونډه اخلي.
- که عملي ښوونه بریالۍ و اوسي نو ښه او لوړ حاصل خوا ته مو هڅوي چې د دې حاصل یوه برخه د ښوونځي په پلورنځي کې دخرځلاو لپاره وړاندې کېږي او یوه برخه یې زده کوونکو او ښوونکو باندې پلورل کېږي (د رڼو او شفافو قوانینو لاندې)، او یوه بله برخه د دغه حاصل په سیمه ایز مارکیټ کې پلورلو ته وړاندې او خرڅېږي. دلته د فارم حاصل څخه لاس ته راوړل شوی عاید په اړوند ځینې پوښتنې رامنځ ته کېږي اوبیلابیل ښوونځي په دې اړوند بیلابیلې تجربې لري ځنې ښوونځي د دې حاصل او عاید یوه برخه (۵۰ سلنه) د دولت بودجې ته ورکوي او بله برخه (۵۰ سلنه) ښوونځي لپاره ساتي، ځینې نور ښوونځي د ښوونځي ټول عاید د دولت بودجې ته سپاري. ځینې نور ښوونځي ټول عاید ځان سره ساتي او د ښوونځي لپاره ورڅخه پانګونه کوي او د عملي کارونو د پراختیا لپاره کار اخلي (د بیلګې په توګه دلابراتوار د تجهیزاتو راټیول)، نو هیله ده چې د فارم د عاید او حاصل په اړوند د مسولو چارواکو سره ورباندې خبرې اومشورې وکړي. د دې عاید د لګښت ښه لار داده چې دا پیسې د عملي زده کړو لپاره ونه وکاروي او بله برخه یې په چارو کې ولګوي او ښوونځي د مالي لحاظه خپلواک شي. د عملي زده کړو د معرفي او پیل لپاره دا ډیر ارزښت نلري چې ښوونځي پخوا جوړ شوی دي او که اوس او همداشان ښوونکو او زده کوونکو او تخنیکي کارکونو شمیر د عملي زده کړو کیفیت باندې کومه اغیزه نه اچوي. آن تر دې چې که د فارم ځمکه او تجهیزات لومړنۍ او ښه اغیزه ونه کړي. د عملي زده کړو د عملي کولو څخه د ښو پیلولو د لاس ته راوړلو لپاره د ښوونځي د ادارې او زیات شمیر ښوونکو پاملرنه، ملاتړ او مینه اړینه ده.

د خورا بنو کړنو پايلې او بيلگې

ټولو بنوونځيو د عملي بنوونې عمل يو ستر برياليتوب ارزولی دی او هغوی د دی ډول بنوونې او زده کړې پیل ته زیاته لیوالتیا درلودله ، د دغه بنوونځیو مدیرانو ته لار بنوونه کوي خو د عملي تدریس لپاره یوه ټوټه ځمکه ترڅیرنی لاندې ونیسي او خپل زده کوونکي او بنوونکي دی ته وهڅوي څوپه دا ډول عملي بنوونه کې فعالانه کړنه تر سره کړي او برخه پکې واخلي (د دی ډول بنوونې گټې وگورئ) بنوونځي دا ډول بنوونه دخپل فارم د تولیداتو پر بنسټ پیل او نوروته ور پیژني کله چې هغوی فارم جوړ کړ دوی د دې په څنگ کې باید دخارویو د پالنې او د حیواني محصولاتو لاس ته راوړنه هم پیل کړي. اوس د ځانگړو مضمونو په اړه د دوهم محصول (لکه د محصول د راټولو څخه وروسته کړني ، د حیواني محصولاتو تولید، پروسس ، خرڅلاو او مارکیټ یا بازار موندنه ،د فارم مالي منجمنت او نور) هم وپیژني او پیل یې کړي. زده کوونکي کولای شي پوره پراخه پوهه او تجربې ددې کړنو څخه تر لاسه کړي ځکه دوی د نباتاتو په تولید ، حیواني محصولاتو په تولید اولاس ته راوړنه کې ، محصولاتو څخه دوهم تولید، محصولاتو په خرڅلاو او بازار موندنې ، مالي چارو او د بنوونځي د فارم په سنبالینټ کې په فعال ډول برخه اخلي . دا ډول زده کړې د افغانستان د سترو کرنیزو ستونزو په حل کې ستره برخه او ونډه تر سره کوي دا ډول زده کړې په رښتینه توگه با تجربه ، مسوولیت مننونکي او مسلکي خلک او ماهرین د کړنې سکتور لپاره روزي او وړاندې کوي.

دوہمہ برخہ

خانگري پا اختصاصي برخہ لمري فصل غلي او دانې

غنم

لاتین نوم: Triticum aestivum, Triticum durum, (Poaceae)
 دری نوم: گندم
 پښتو نوم: غنم
 انګلیسي نوم: wheat



د پیل څخه دمخه :

ایکالوژیکي اړتیاوې:

- خورا ښه او ډیر حاصل د چاپیریال شرایطو کې لاس ته راځي. غنم دوچکالې (وچ اوبې) او سرو سره د ځان څخه ټینګار ښی یو راپور را څرګندوي چې غنم د سانتي ګراد منفي شل درجو کې مقاومت ښودلای شي .

خاوره:

- ښه چمتو شوی او تیار شوی پټی د بیلګې په توګه خاورې ښه جوړښت او مناسب لنډېل ولري او د ځمکې لاندې اوبو سطحه یې باید لوړ نه اوسي، خاوره باید خنثی یا قلوۍ وي او تیزابي نه وي .

کرنیز تناوب (کرنیزه وار کرنه):

- غنم د شوتلې، لوبیا، کچالو، سبو، نخود، جوارو، چغندرو او گنډو څخه وروسته کرل کیږي
- د لمرګلي، شیشمو، اوربشو، ږدنو، زغرو، رشقي اونخودو څخه دمخه کرل کیږي

تخم:

- کرنیز تخم باید ۹۸ څخه تر ۹۹ سلنه خالص او د تیغ وهلو (راښه کیدلو) سلنه یې باید ۸۵ و اوسي .
- د کرنیز تخم اندازه: غنم د لاس سره د شیندلو په طریقه کې ۳۰-۴۵ کیلو ګرامه په یو جریب کې، د تخم شیندونکي ماشین سره ۳۰ کیلو ګرامه په یو جریب کې، په لاسي ډول سره د په لاس شیندلو په طریقه ۲۰-۱۸ کیلو ګرامه په یو جریب کې کرل کیږي .
- د غنم د تخم کرلو ژوروالی: غنم د ۳-۵ سانتي مترو به ژوروالي سره کرل کیږي.

د کرلو وسایل :

- تراکتور / د غویان، یوې (قولبه)، د ډسک یوۍ، ماله، drag (د ځمکې لیول کونکي)، رولرونه (roller)، تخم شیندونکي ماشینونه، لرونه (لور) / کمباین

سړي:

- د غنمو د ژمنی کرنی څخه دمخه: د ځمکې د بوي کولو په وخت کې ۴ ټنه ښه تجزیه شوي ډیراني سره (حیواني سره) په یو جریب کې اچول کیږي، که ډیراني سړي ته لاس رسی نه وي، ۸ کیلو گرامه نایتروجن څخه (دکارباماید په شکل په ځانگړي توگه به وچو سیمو کې داستعمال څخه ډډه وشي) په یو جریب ځمکه کې، ۶ کیلو گرامه فاسفورس (سوپرفاسفیت د ډول څخه) په یو جریب ځمکه کې، ۱۲ کیلوگرامه پوتاشیم (د پوتاشیم د مالګې د ډول څخه) په یو جریب ځمکه کې په کار ورل کیږي.
- د غنمو د پسرلني د کرلو څخه دمخه: ۸ ټنه ښه تجزیه شوي حیواني سره دژمي څخه د مخه په یو جریب ځمکه کې اچول کیږي. که حیواني سړي ته لاس رسی ونه لرئ په ځای یې ۱۰-۱۳ کیلوگرامه نایتروجن په یو جریب ځمکه کې، ۶ کیلوگرامه فاسفورس (دژمي څخه د مخه د سوپر فاسفیت په بڼه) په یو جریب ځمکه کې او ۱۲ کیلوگرامه پوتاشیم (د ژمي د رارسیدو څخه د مخه د پوتاشیمي مالګو په بڼه) په یو جریب کې اچول کیږي.
- دژمني غنمو د کرلو په مهال: د پسرلي په لومړیو کې ۷ کیلو گرامه نایتروجن به یو جریب ځمکه کې (دنبات په وده ایزو پراونوکي)، د دې مودې څخه د درې (۳) اونیو په تیریدلو سره ۶،۵ کیلو گرامه نایتروجن (د ډای امونیم نایتريت د ښه ډول یعنی د ۳۹۰ ډول څخه چې ۳۰ سلنه نایتروجن د امین (N-NH۲) او امونیم (N-NH) په بڼه لري او په وروستي وار سره ۷،۵ کیلوگرامه نایتروجن یو جریب د غنمو کروندې ته د غنمو ډگل کولو څخه لږ دمخه (هغه وخت چې د څوکي پانی/د ټولو څخه لور پانوڅخه یوه پاڼه منځ ته راشي) ورکول کیږي.
- د پسرلنيو غنمو د کرلو په مهال: له ۸ څخه تر ۱۰ کیلو گرامه د نایتروجن سره په یو جریب ځمکه کې د ځانگو کولو څخه وروسته (دکارباماید لرونکو سرو څخه په وچو سیمو کې ډډه وکړئ) وکارول شي.

اوبه کول:

- دکرلو څخه تر ډل کولو وخته پورې (د پخیدلو تر پړاو پورې) ادامه لري.

ځانگړی یا اختصاصی برخه

- په سرو سیمو کې (سور): د ژمنی او پسرلني غنمو کرنه
- په تودو سیمو کې (تود): د ژمنی غنمو کرنه

ژمنی غنم

فعالیت (کرنی)	وړی	پانی	ځانگړی	جنگلی	زمری	وړی	ټه	ټم	لینه	مغزی	سلاواغه	ټا
۱ د ځمکې چمتو کول او د کرلو څخه د مخه سره ورکول												
۲ کرل												
۳ اوبه کول												
۴ د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنترول												
۵ د کرلو کرنې، د ځمکې چمتو کول او سره ورکول												
۶ د ناکاره بوټو کنترول												
۷ د آفتونو کنترول												
۸ د ناروغیو کنترول												
۹ د حاصل راټولول												

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د ژمنیو غنمو- د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د ځمکې چمتو کول او د غنمو د تخم د کرلو دمخه سره ورکول:
 - د مخکیني د کرلو د محصول د ټولولو څخه درې اونۍ وروسته ، ځمکه باید یوې شي ، پسته شي ، لوتې یې ماتې شي . که نه نو یو وار یوې کول او دوه ځله د ځمکې پستول (Tillage) دې تر سره شي .
 - په وچو سیمو کې د کرلو څخه د مخه یوځل یوې کول تر سره کيږي ، په هغه ځایونو کې چې ځمکه خوري (میلان) لري ، لومړۍ یوې کول د ځمکې په اوږدو (طول) او دوهمه یوې کول د ځمکې د سور (عرض) په خواوو دې تر سره شي .
 - د کرلو څخه د مخه د ځمکې هوارول (لیول کول) او د خاورې د مناسب جوړښت (Texture) دې منځ ته راوړل شي .
 - ژمنیو غنمو ته سره ورکول دې د ژمي د مخه داسې تر سره شي چې ۴ ټنه حیواني سره چې ښه تجزیه شوې وي په یو جریب ځمکه کې د یوې کولو په وخت کې دې واچول شي. که حیواني سره شتون ونه لري، ۸ کیلو ګرامه نایټروجن (د کاربامید لرونکو په ښه سرو څخه په ځانګړې توګه په وچو سیمو کې دې ډه وشي) په یو جریب ځمکه کې ، ۶ کیلوګرامه فاسفورس (د سوپر فاسفیټ په ښه د ژمي د رسیدلو څخه دمخه) په یو جریب ځمکه کې او ۱۲ کیلوګرامه پوټاشیم (د پوټاشیمي مالګو په څیر د ژمي د را رسیدلو څخه دمخه) دې د ځمکه د یوې کولو او پستولو په وخت کې وکارول شي .
۲. کرل:
 - په یو جریب ځمکه کې ۴۸-۳۰ کیلوګرامه تخم ، ته، اړتیا ده ، دکرلو په وخت کې د تودوخي درجه باید ۱۰-۵ سانتي ګریډه وي ، اوڅاوره باید مناسب لنډل ولري . د لیکو په طریقه کې د لیکو (قطارونو) تر منځ واټن ۵.۱۲ سانتي متره . د کرلو ژوروالی (عمق) ۵-۳ سانتي متره په پام کې نیول کيږي .
 - د کرلو نېټه: د لړم د میاشتې له لومړۍ څخه تر ۲۰ نیټې پورې په سرو سیمو کې، په تودو سیمو کې د لیندۍ د میاشتې له پیل څخه تر ۱۵ نیټې پورې کرل کيږي. د تخم له کرلو څخه وروسته دې د اړتیا په وخت کې ماله شي.
۳. اوبه کول:
 - د کرلو څخه د پخیدلو تر مودې پورې (ګل وروستی پړاو) اوبه ورکول ادامه لري .
۴. د تخم راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:
 - ۱۵-۷ ورځې د کرلو څخه وروسته تر سره کيږي .
۵. د کرلو کرنې، د ځمکې چمتو کول او سره ورکول:
 - د ژمي د ماله کولو څخه سمدستي وروسته (که ورته اړتیا وي) او سره ورکول : ۷ کیلوګرامه نایټروجن په یو جریب ځمکه کې (د تیغ وهلو وده او پراختیا په پړاو کې) .
 - په پسرلي کې په غاښورو مالو سره ماله کول: د تیغ وهلو د بشپړیدلو څخه وروسته ۶.۵ کیلوګرامه نایټروجن په یو جریب ځمکه کې (د خورا ښه ډول څخه لکه امونیم نایټریټ ۳۹۰ چې ۳۰ سلنه نایټروجن د امونیم او امین په ښه لري او همدارنګه د پخیدلو (رسیدلو) څخه دمخه (کله چې ګل پوره د څوکي وروستی پانې رامنځ ته شي) ، وروستی سره یعنی ۵،۷ کیلو ګرامه نایټروجن په جریب ځمکه کې اچول کيږي .
۶. د ناکاره بوټو کنټرول:
 - ناکاره بوټي د کرنیزو کرنو سره له منځه تللی شي د بیلګې په ډول د کرلو څخه دمخه د ځمکې مناسب چمتو کول او په پسرلي کې د ځمکې ماله کول او نور . که اړتیا پېښه شي د ناکاره بوټو د وژنکو درملو څخه ګټه اخیستل کېدای شي ، پدې صورت کې د ناکاره بوټو وژونکو کیمیاوي توکو لارښوونې په پام کې ونیسئ .
۷. د آفتونو کنټرول:
 - د کرنیزو کرنو (اګروتخنیک) سره د آفتونو خورا ستره اندازه کنټرول او له منځه وړل کيږي . که آفت وژونکو کیمیاوي توکو استعمالولو ته اړتیا پېښه شي د آفت وژونکو لارښوونې په پام کې ونیسئ . هیڅکله د کیمیاوي توکو څخه د دانو د پخیدلو څخه وروسته کار مه اخلئ .
۸. د ناروغیو کنټرول:
 - د ناروغیو ستره برخه د کرنیزو کرنو سره له منځه ځي (د بیلګې په توګه کرنیز تناوب سره) . د اړتیا په صورت کې د کیمیاوي توکو او فنګي وژونکو درملو څخه کار اخیستل کيږي چې د استعمال په وخت کې یې شته لار ښوونو ته پاملرنه ولری .
 - د غنمو سرخي د غنمو د خورا خطرناکو ناروغیو څخه ده ، دا ناروغي د غنمو د ودې په پړاو کې په دوامداره توګه کنټرول کړئ .
۹. حاصل اخیستل :
 - کله چې غنم ورسیدل (پاڅه شول)، په سرو سیمو کې د چنګاښ میاشتې د لومړیو څخه د زمري د میاشتې تر لومړیو پورې او په تودو سیمو کې د غبرګولي د میاشتې د لومړیو څخه تر چنګاښ د میاشتې تر لسم پورې د غنمو حاصل اخیستل کيږي .

- غنم د لور او ماشين سره لو کيږي او غويو (غوبل) ، تريشر او کمباين په واسطه درمند ميده کيږي او غنم لاس ته راځي .
- د سيمه ايزو (محلي) غنمو حاصل ديو جريب ځمکي څخه ۰،۶ تر ۰،۷ ټنه او د اصلاح شوو ورايتيو څخه ۰،۷ تر ۱،۲ ټنه حاصل توقع ديو جريب څخه کيږي

پسرلني غنم:

فعاليت (کرنې)	سور	تود	تود او سور	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
د ځمکي چمتو کول او د کرلو څخه د مخه سره ورکول												
کرل												
اوبه کول												
د تخم د راټوکيدلو (د تيغ وهلو) کنټرول												
د کرلو کرنې او د کرلو په وخت کي سره ورکول												
د ناکاره بوټو کنټرول												
د آفتونو کنټرول												
د ناروغيو کنټرول												
د حاصل راټولول												

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د ځمکي چمتو کول او د کرلو څخه د مخه سره ورکول:
 - په مني کي د مخکني د کرلو څخه وروسته: د ځمکي پستول (د خاوري ماتول يا اړول) ، ۳ اونۍ وروسته د دغه ځمکي يوی کول که شوني نه وي يو وار يوي کول او يا دوه ځله د ځمکي پستول اړين دي . په وچو سيمو کي د غنمو د کرلو څخه دمخه يواځي د ځمکي يوځل پستول . په خوره لرونکو ځمکو کي لومړی د ځمکي به اوږدو (طول) او دوهمه يوي د ځمکي د سور (عرض) په لوري بايد تر سره شي .
 - د کرلو څخه دمخه: د ځمکي اوارول ، لپول کول او ماله کول بايد ترسره شي څو ځمکه چمتو او د خاوري جوړښت ښه شي .
 - پسرلنيو غنمو ته سره ورکول: ۸ ټنه ښه تجزيه شوي حيواني سره د ژمي څخه دمخه په ځمکو کي اچول کيږي . که نه نو له ۱۰ څخه تر ۱۳ کيلوګرامه نايټروجن سره له کرلو څخه دمخه په يوجريب ځمکه کي، ۶ کيلوګرامه فاسفورس په يو جريب کي (د ژمي د را رسيدلو څخه د مخه د سوپر فاسفيټ په بڼه) او ۱۲ کيلوګرامه پوتاشيم (د ژمي د را رسيدلو څخه دمخه د پوتاشيم مالګو په بڼه) د ځمکي د پستولو او يوی کولو په وخت کي ځمکي ته ورکول کيږي .
۲. کرل:
 - ۴۰-۴۸ کيلوګرامه غنم په يوجريب کي چي د تودوخي درجه يي ۱۰-۵ درجي د سانتي گريډ وي ، خاوره مناسب لنډېل ولري د لېکو تر منځ واټن ۱۲ سانتي متره په ځمکه کي د تخم ژور والی ۳ - ۵ سانتي متره وي کرل کيږي .
 - دکرلو نيټه: د وري د مياشتي له لومړۍ نيټي د غوايي د مياشتي تر ۱۱ نيټي پوري، د خاوري هوارول د اړتيا پر مهال
۳. اوبه کول:
 - په دوامداره ډول د غنمو د پخيدلو تر مودې پوري تر سره کيږي .
۴. د تخم د راټوکيدلو (د تيغ وهلو) کنټرول:
 - د کرلو څخه ۱۵-۷ ورځي وروسته
۵. د کرلو کرنې او د کرلو په وخت کي سره ورکول:
 - ناکاره بوټي د غاښ لرونکو مالو سره له منځه وړل کيږي ۱۰-۸ کيلوګرامه نايټروجن په يو جريب ځمکه کي کله چي د غنمو بوټي ساقي پيدا کوي اچول کيږي (د کارباميد لرونکو سرو څخه دی په ځانگړي توګه په وچو سيمو کي ډه ډه وشي).

۶. د ناکاره بوټو کنټرول:

- د کرنیزو کرنو سره ناکاره بوټي له منځه ځي د بیلګې په توګه دکرلو څخه دمخه د ځمکې مناسب اوسم چمتو کول او په پسرلي کې غاښور او ماله کول اونور... د اړتیا په صورت کې د ناکاره بوټو وژونکو کیمیاوي توکو څخه ګټه اخیستلای شو او ددغه توکو د استعمال په وخت د لار ښوونو د پلټنو څخه ګټه واخلي.

۷. د آفتونو کنټرول:

- د آفتونو ستره برخه دکرنیزو کرنو سره له منځه ځي، د آفت وژونکو کیمیاوي توکو څخه هم پدې موخه ګټه اخیستلای شو. د کیمیاوي توکو د استعمال په وخت کې د درملو د لارښود پلټنو د لارښوونو سره سم عمل وکړئ، هیڅکله هم دابول کیمیاوي آفت وژونکي د داني د پخیدلو څخه وروسته استعمال نه کړئ.

۸. د ناروغیو کنټرول:

- د ناروغیو ستره لویه برخه د کرنیزو کرنو په وجه له منځه ځي (د بیلګې په توګه د کرنیز په وارکرنی یا کرنیز تناب سره). که اړتیا پېښه شي د کیمیاوي فنجي وژونکو توکو څخه کار اخیستلای شو. تل د ورکړل شوي لارښوونې په پام کې نیسئ. هیڅکله درمل د داني د پخیدلو (رسیدلو) څخه وروسته مه کاروئ.
- دغنمو سرخي د غنمو د خورا خطرناکو ناروغیو څخه ده، دا ناروغي د غنمو د ودې په پړاو کې په دوامداره توګه کنټرول کړئ.

۹. د حاصل راټولول:

- کله چې غنم ورسیدل په سرو سیمو کې د چنګاښ د میاشتې لومړۍ تر زمري د میاشتې تر لومړۍ نېټې پورې اوپه تودو سیمو کې د غبرګولي لومړۍ تر چنګاښ د میاشتې تر لسمې نېټې پورې د غنمو حاصل اخیستل کېږي.
- غنم په دودیزه توګه په لور ریبل کېږي، په ماشین سره هم غنم ریبل کېږي او بیا دغویانو په واسطه غوږل کېږي او یا تریشر یا کمباین کېږي او په پایله کې دغنمو حاصل لاس ته راځي.
- د سیمه ایزو (محلي) غنمو حاصل دیو جریب ځمکې څخه ۰،۵ تر ۰،۷ ټنه او د اصلاح شوو وراړتیبو څخه ۰،۶ تر ۱،۱ ټنه حاصل توقع دیو جریب څخه کېږي.

د حاصل د اخیستلو څخه وروسته پړاوونه:

- کله چې غنم ورسیدل په سرو سیمو کې د چنګاښ د میاشتې لومړۍ تر زمري د میاشتې تر لومړۍ نېټې پورې اوپه تودو سیمو کې د غبرګولي لومړۍ تر چنګاښ د میاشتې تر لسمې نېټې پورې د غنمو حاصل اخیستل کېږي.
- غنم په دودیزه توګه په لور ریبل کېږي، په ماشین سره هم غنم ریبل کېږي او بیا دغویانو په واسطه غوږل کېږي او یا تریشر یا کمباین کېږي او په پایله کې دغنمو حاصل لاس ته راځي.
- د سیمه ایزو (محلي) غنمو حاصل دیو جریب ځمکې څخه ۰،۵ تر ۰،۷ ټنه او د اصلاح شوو وراړتیبو څخه ۰،۶ تر ۱،۱ ټنه حاصل توقع دیو جریب څخه کېږي.
- د حاصل د اخیستلو څخه وروسته پړاوونه:
- لومړی پړاو د بوسو څخه د غنمو د دانو جلاکول دي، داکار په اتومات ډول دکمباین دماشین سره او یا په میخانیکي ډول تر بشړ په واسطه تر سره کېږي.
- کله چې غنم لاس ته راغلل دا غنم باید پاک شي او دغنمو پاکول باید د زیرمه کولو څخه دمخه تر سره شي د غنمو پاکول هم دکمباین او یا تریشر په واسطه تر سره کیدلای شي. د پاکولو لپاره د مختلفو اندازو سوریو لرونکو غلبیلونو څخه کار اخیستل کېږي. د دی ته مو پام وي چې دودیزه طریقه یواځې باد د غنمو د پاکولو له پاره کافي نده.
- د زیرمه کولو څخه دمخه د دانو لنډل باید ۱۴ سلنه وي، که لنډل ددې څخه زیات وي باید دانو غنم وچ شي. کرنیز غنم (تخم) باید په ځانګړی ځای کې زیرمه شي او داسیلوګاني (زیرمه ځایونه) باید د ژوونکو ژوو، لنډل، رنډ او آفتونو (حشر) څخه خوندي وي.
- کرنیز تخم باید د کرلو په موسم کې مارکیټ ته عرضه شي او دا هماغه موده ده چې نرخونه هم لوړ وي. د دې مانا داده چې کرنیز تخم باید په خورا مناسب ډول زیرمه شي.
- هغه غنم چې دخورو په څیر په کار ورل کېږي باید په تاري (سپینین) ګونیو کې په وچو او تیارو سیلو ګانو کې زیرمه شي. غنم په ژرنده کې په مختلفو ډولونو اوږه کېږي (اوږه، د ارجل یانیم میده. خورا ډیر میده اونور) هغه اوږه چې تور رنگ ولري (تور اوږه) ډیر غذایی ارزښت لري او ښه صادراتي بازار لري. اوږه باید په وچ او تیاره ځای کې په کڅوړو او کاغذي پاکټونو کې زیرمه شي. ښه با کیفیت اوږه دغنمو په پرتله زیات عاید لري.
- د ارجل غنم (دله) د څارویو د خورو له پاره په کارورل کېږي او په ژمي کې د غواوو او نورو څارویو له پاره خورا ښه او مغذي خواره دي.
- د بوسو څخه یې د حیواناتو په روزنه کې (په بیلو موخو) کار اخیستل کېږي، د بوسو څخه د چرګانو او څارویو د پښو لاندې بستر له پاره کار اخلي. بوس باید په مناسبو شرایطو کې زیرمه شي یعنې لنډل او د فنجي د ودې څخه وژغورل شي. د بوسو د ساتلو او زیرمه کولو خورا ښه طریقه هماغه په کرونده کې د بوسارو کولو طریقه ده. دغنمو د بوسو څخه دساختماني توکو، کاغذ جوړولو، ښکلاشیانو، تجارتي او په نورو موخو کار اخیستل کېږي.
- په ځمکه کې پاته سواري باید دربیلو څخه دوه اونۍ وروسته یوې شي. په دې کار سره د خاورې غذای توکي زیاتېږي او د ناکاره بوټو څخه مخنیوی کېږي.

اوربشي

لاتین نوم: *Hordeum vulgare*
د کورنی نوم: Poaceae + کلتیوار دی
دری نوم: جو
پښتو نوم: اوربشي
انګلیسی نوم: Barley



د پیل څخه دمخه:

ایکولوژیکي اړتیاوې:

- پسرلنی اوربشي - د ځانگړي آب و هوا او لنډېل غوښتونکي نه دي خود خاوري د کیفیت سره خورا حساسي دي .
- ژمنی اوربشي - د پسرلنی اوربشو په څیر د خاوري د کیفیت سره حساسي نه دي خولکه د ژمني غنمو په شان سپرو سره زیاد مقاومي نه دي (یواځې د منځني درجي د کنګل سره مقاومت کولای شي).
- اوربشي د لنډې ودې دوره لري: د پسرلینو اوربشو وده ایزه دوره ۹۰ ورځې او د ژمنو اوربشو وده ایزه دوره ۱۳۰ ورځې دي.

خاوره:

- پسرلنی اوربشي: د خاوري سره حساسیت - دخاوري جوړښت باید مثینه او شگلنه وي او د خاوري رنگ باید نصواري وي
- په کافي کچه چمتو غذايي عناصر ولري او pH یې خنثي وي .
- ژمني اوربشي د پسرلي د اوربشو په پرتله دخاوري د کیفیت سره مقاوم وي ، خو د خاوري د زیات تیزابیت سره حساسي دي .

کرنیز تناوب:

- پسرلنی اوربشي د ریښه ای نباتاتو په ځانگړي توګه د جغندرو او کچالو څخه وروسته کرل کیږي ، ژمنی اوربشي د ریښه ای نباتاتو، غنمو، جوارو، باجری، کوکنارو، که اړتیا وي د حبوباتو (لیګیوم) څخه وروسته کرل کیږي .
- د اوربشو څخه وروسته هغه جوار چې د وښو او سالیج موخه وي، کرل کیږي . د پسرلنیو اوربشو څخه وروسته نخود او ژمنی اوربشو څخه وروسته سابو باید وکرل شي .

تخم:

- د اوربشو تخم باید پاک وي او نیمګړتیاوې ونه لري .
- پسرلنی اوربشي په یو جریب ځمکه کې ۴۰ کیلوګرامه تخم (دلاس کرلو په طریقه) او دماشین سره کرلو کې ۳۲-۴۴ کیلوګرامه تخم په یو جریب ځمکه کې کرل کیږي .
- د ژمي اوربشي - که په لاس کرل کیږي ۳۵ کیلو ګرامه تخم په یو جریب ځمکه کې او که په ماشین سره کرل کیږي -۲۸ ۴۰ کیلوګرامه تخم د یو جریب ځمکې له پاره کفایت کوي. او که اوربشي په ماشین کرل کیږي د قطارونو تر منځ واټن ۱۲.۵ - ۱۵ سانتي متره په پام کې نیول کیږي .
- هغه سیمې چې اوربښت لري (للمی) - ۱۵-۲۰ کیلوګرامه تخم د په لاس کرلو په طریقه کې په یو جریب ځمکه کې کرل کیږي .
- د تخم ژور والی ۲-۳ سانتي متره په پام کې نیول کیږي .

د کرلو وسایل:

- ترکټور / د قولبي غويان او د قولبي سامان (ژغ او سپاره)، ډسک، ماله (دځمکي د اوارولو اولیول کولوله پاره) د لوتي ماتونکي، تخم شیندونکي / ماشین، لور، کمباین .

سري:

- د کرلو څخه دمخه : اوربشي د مصنوعي سرو د نا مناسبه استعمال سره حساسي دي . دعضوي سرو کارولو لارښونه کيږي (لکه بڼه ورسته شوی حیواني سره) یاشین کود ته (لکه د جغندرو پاني ، د مخکيني نبات په څیر که اړتياوي) سپارښتنه کيږي .
- **ژمنی اوربشي :** ۶ کیلوګرامه نایټروجن (د امونیا په بڼه) په یو جریب ځمکه کې د مني د کرلو په وخت کې او ۶-۱۰ کیلوګرامه نایټروجن (د نایټریټ په بڼه) د پسرلي کښت په وخت کې باید په یو جریب ځمکه کې واچوله شي په هغه خاوره کې چې لږ نيزابي او خنثی وي (القلي نه وي) ۱.۵ کیلو ګرامه د فاسفیټ کود په یو جریب ساحه کې اچول کيږي. زیات نه زیاته اندازه د فاسفیټ کود باید ۲ کیلوګرامه (P2O5) د کرلو په وخت کې په یو جریب ځمکه کې وکارول شي او که اړتياوي د پوتاشیم سره (د پوتاشیم ۴۰ سلنه مالګي په بڼه) د عضوي سري سره د مني په کښت کې دي وکارول شي.
- **د پسرلي اوربشي:** ۶-۱۰ کیلوګرامه نایټروجن کود دکرلو په وخت کې په یو جریب ځمکه کې کارول کيږي . د اړتیا په صورت کې ۱۲ کیلو ګرامه نایټروجن په یو جریب ځمکه کې استعمالیدلای شي . د نایټروجن کود باید تل په دوه برخو وویشل شي ، ۸ کیلو ګرامه په جامد ډول د کرلو په وخت کې په یو جریب ځمکه کې دي واچول شي اونوره ۴ کیلوګرامه په مایع ډول په همدې ډول کې دي په یو جریب ځمکه کې استعمال شي . او د فاسفیټ سره د کرلو په وخت کې ۲ کیلو ګرامه په یو جریب ځمکه کې اچوله کيږي . دتخم د کرلو په وخت کې د سرو استعمال د ځمکي پرمخ د هوارولو په ډول نه اوسي بلکه دتخم سره ګډه شي (په ځانګړي توګه نایټروجن اوفاسفیټ سري) او تخم سره یوځای وکارول شي.
- د کرلو په جریان کې: ورته اړتیا نشته .

اوبه کول:

- اوربشي لکه د غنمو په څیر په زیاته کچه اوبه کولو ته اړتیا نه لري ، د تخم د راتوکیدلو او لومړنۍ ودې په وخت کې بڼه (پوره) لندبل ته اړتیا لري .

داوربشي د کرلو د وخت مهال ویش:

فعالیت (کرنې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱
۱ د ځمکي چمتوکول او د کرلو څخه دمخه د سري ورکول	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود
۲ د تخم کرل	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود
۳ د کرلو کرنې او د کرلو په وخت کې سره ورکول	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود
۴ اوبه کول	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود
۵ دتخم د راتوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود
۶ د ناکاره بوټو کنټرول	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود
۷ د آفتونو کنټرول	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود
۸ د ناروغیو کنټرول	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود
۹ د حاصل راټولول	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود	تود

■ سور ■ تود ■ تود او سور

یادونه : ۱- ژمنی اوربشي او پا - پسرلي اوبشي

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د ځمکې چمتوکول او د کرلو څخه دمخه د سړي ورکول:

- د ژمي اوربشي: د ژمي څخه دمخه او مخکې نبات څخه وروسته، د کرلو له پاره ځمکې یوې کول او پستول (ماتوونکې وسیله) - د شنه کود کارول (د بیلګې په ډول جفندرو پانی که مخکیني نبات وي د شنه کود به څیر کارول کيږي) یا عضوي سره (د بیلګې په توګه بڼه وروسته شوي حیواني سره) که عضوي سړي ته لاس رسي نه وي او دمخکیني نبات کرل هم په پام کې نه وي نیول شوي، ځمکه هم کمزوری وي مصنوعي کود دي وکارول شي: ۶ کیلوګرامه نایټروجن (د امونیا به بڼه) (په یو جریب ځمکه کې د مني د یوې کولو په وخت کې باید استعمال شي، زیات نه زیاته د فاسفیټ سره د ۱.۵ کیلو ګرامه په اندازه په یو جریب ځمکه کې واچوله شي که اړتیا وي مناسبه اندازه پټاشیم (د ۴۰ سلنې پوتاشیم مالګې په بڼه) د عضوي سرو سره یوځای په هغه خاورو کې چې لږ نیترايي او خنثي وي په یو جریب ځمکه کې دي وکارول شي (پوتاشیم سره باید القلي ځمکو کې ونه کارول شي)

- د پسرلي اوربشي: د ځمکې بڼه یوه کول او اړول باید د ژمي د موسم د رارسیدو څخه دمخه تر سره شي، د کرلو څخه دمخه باید داده شئ چې ځمکه بڼه هواره شویده. د اوربشو دتخم دکرلو په وخت کې ۶ - ۱۰ کیلوګرامه نایټروجن په یو جریب ځمکه کې اړین بلل کيږي. د اړتیا په مهال ۱۲ کیلوګرامه د نایټروجن کود په یو جریب ځمکه کې استعمالیدلای شي د نایټروجن سره باید تل په دوه برخو ووېشل شي چې ۸ کیلوګرامه په جامد ډول دتخم د کرلو په وخت کې په یو جریب کې اچوله کيږي. او ۴ کیلوګرامه نور نایټروجنی سره په همدې وخت کې دمایع په ډول باید وکارول شي. د فاسفیټ (p2O5) سره د ۲ کیلوګرامو په اندازه دتخم د کرلو په وخت کې په یو جریب ځمکه کې کارول کيږي. د کرلو په وخت کې دې کیمیاوي سره هیڅکله باید پرمخکه د هوا رولو په طریقه استعمال نه شي او په ځانګړي توګه د نایټروجن اوفاسفورس سړي باید دتخم سره ګډه او تخم سره یو ځای استعمال شي.

- په سرو سیمو کې داوربشو دتخم کرل: د وړی د ۱۰ څخه د غویی تر ۱۰ پورې تر سره کیدای شي په هغه صورت کې چې تخم په لاس سره کرل کيږي ۴۰ کیلو ګرامه تخم ته په یو جریب ځمکه کې اړتیا ده او که په ماشین سره تخم کرول کيږي ۳۲-۴۴ کیلوګرامه تخم ته په یو جریب ځمکه کې اړتیا وي.

۲. دتخم کرل:

- د بڼه کیفیت لرونکي تخم مناسبه اندازه باید به لاندې ډول وکارول شي که اوربشي په لاس سره کرل کيږي ۳۵ کیلوګرامه اوکه په ماشین سره کرل کيږي ۲۸ - ۴۰ کیلوګرامه تخم په یو جریب ځمکه کې کرل کيږي اوکه اوربشي په ماشین کرل کيږي باید د لیکو (قطارونو) ترمنځ واټن ۱۲.۵ - ۱۵ سانتي متره وي په هغه سیمو کې چې اوربنت لري او غواری په لاس سره اوربشي وکړی نو ۱۵-۲۰ کیلوګرامه تخم په یو جریب کې کرل کيږي تخم باید د ۲-۳ سانتي مترو په ژور والي سره وکرل شي. دتخم کرلو څخه وروسته ځمکه باید بڼه ماله شي تر څو تخم سم د خاورې لاندې شي.

۳. د کرلو څخه وروسته د کرلو کرنې او د کرلو په وخت کې سره ورکول:

- د ژمي اوربشي: د ژمي په اخره کې یوې درندې مالی په واسطه د ځمکې اوارول + ۶ - ۱۰ کیلوګرامه نایټروجن په یو جریب ځمکه کې.
- د پسرلي اوربشي: د کبنت څخه ۳ - ۴ اونۍ وروسته کله چې اوربشي ۳ - ۴ پانې جوړې کړي باید ځمکه ماله او لوتي میده شي.

۴. اوبه کول:

- اوربشي لکه د غنمو په شان اوبه کولو ته اړتیا نه لري ۲۵۰ - ۳۰۰ ملي متره اوبو ته د ودې به جریان کې اړتیا لري او د ودې لنډ موسم لري، د پسرلني ډول دودې موده ۹۰ ورځې او د ژمني ډول اوربشو دودې موده ۱۳۰ ورځې وي، د پسرلي اوربشي د ژمي د اوربشو په پرتله د تندي سره زیاتي حساسي وي اوربشي په ځانګړي توګه د ودې په موده کې شیدې تر مرحلې پورې، کافی اندازه اوبوته اړتیا لري

۵. دتخم د راتوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:

- د تخم راتوکیدلو له پاره د تودوخې درجه ۳ - ۴ درجې د سانتي ګریډ ته اړتیا ده اوپه دې تودوخه کې ۶-۱۰ ورځو کې تیغ وهي.

۶. د ناکاره بوټو کنټرول:

- دناکاره بوټو کنټرول دې د اوربشو د ساقې د اوږدیدلو تر پړاو پورې تر سره شي.
- د پسرلنیو اوربشو په کبنت کې د گیاه وژونکو کیمیاوي توکو کارول ترسره کیدلای شي به دې صورت کې تل هغه لارښودونه چې د درملو په ډبې لیکل شوي وي په پام کې ونیول شي.

۷. د آفتونو کنټرول:

- د تیغ وهلو څخه دې وروسته په منظم ډول د آفتونو کنټرول او مخنیوی وشي د بیلګې په ډول اخته نباتات باید له منځه وپورل شي.

- که د کيمياوي توکو څخه کاراخلو نو هغه لارښوونې چې د دې توکو پرلويدي (ډبي) باندې ليکل شوي وي بايد په پام کې ونيسو، هغه اوربشو باندې چې څارويو ته د وينو د توليد په موخه کرل شوي وي بايد هيڅکله هم کيمياوي آفت وژونکي درمل او توکي ونه کارول شي

۸. د ناروغيو کنټرول:

- د ناروغۍ د شديدې حملې په صورت کې د کيمياوي درملو او فنجي سايدونو (فنجي وژونکي درمل) کارولو ته اړتيا وي د دغه ډول درملو دکارولو په وخت کې هغه لارښوونې چې پرلويدي ليکل شوي وي بايد په پام کې ونيول شي. او پر هغه اوربشو چې د وينوپه موخه کرل شوي وي هيڅکله دې دا ډول درمل ونه کارول شي د آفت وژونکو کارول د لومړنۍ ودې په پړاو او دوړو د جوړيدلو په پړاو کې تر سره کيږي.

۹. د حاصل را ټولول:

- اوربشي هغه وخت لو کيږي چې په پوره ډول پخې شوې وي (اومي اوربشي بايد لو نه شي) اوربشي دې د لور يا د ماشين سره تر سره شي. او کيدلای شي د دواړو څخه کار واخيستل شي. په سرو سيمو کې د ژمي اوپسرلي اوربشي دچنگاښ د مياشتې اول څخه تر ۲۰ پورې اوپه تودو سيمو کې د ژمي اوربشي د غبرگولي ۱۰ څخه د چنگاښ ۱۰ پورې لو او حاصل يې اخيستل کيږي
- د اوربشو د دانې حاصل: د ژمي محلي ورايتي په يوجريپ ځمکه کې ۰.۳ - ۰.۵ تنه حاصل ورکوي او د اصلاح شو ورايتيو حاصل د يو جريپ ځمکې څخه ۰.۹ تر ۱.۳ تنه وي. د پسرلي محلي ورايتي ۰.۲۵ - ۰.۳۵ تنه حاصل د يوجريپ ځمکې څخه په لاس راځي او د پسرلي د اصلاح شو ورايتيو څه ۰.۶ - ۱.۱ تنه حاصل لاس ته راځي.

د حاصل د اخيستلو څخه وروسته پړاوونه:

- کله چې اوربشي لو شوي او راټولي شوي نو لومړنی کار د بوسو څخه د اوربشو د دانو جلا کول دي داکار کيدلای شي چې په اتومات ډول د ځانګړي ماشين په واسطه د راټولولو په وخت کې تر سره شي او يا کولای شو داکار د ترشر په واسطه وکړو. هغه وخت چې داوربشو دانې د بوسو څخه جلا شوي هغه بايد پاکې شي.
- د اوربشو ددانو پاکول بايد د زيرمه کولو څخه دمخه دتر سره شي. دا عمليه په اتوماتيک ډول او يا د ترشر دماشين سره تر سره کولای شو. په دې اړه د بيلابيلو سيستمونو څخه کار اخيستل کيدلای شي. د اوربشو د باد کولو طريقه د منلو وړ طريقه نه ده. لاس ته راغلي اوربشي بايد په هغه زيرمه ځايونو کې چې د ژوونکو ژوو (مورکانو)، رطوبت او دلمر دورانګو څخه په امان کې وي زيرمه شي.
- هغه اوربشي چې د کرلو لپاره ترې ګټه اخيستل کيږي دا تخم بايد د کرلو په وخت کې بازار ته وړاندې شي ځکه په دې وخت يې قيمت لوړ وي. د تخم لپاره د اوربشو د زيرمه کولو څخه بايد داده واوسي د زيرمه ځايونه، سيلو ګانې اوګودامونه څخه بايد ډاډ ولري.
- هغه اوربشي چې په نورو موخو کارول کيږي بايد به سيلو ګانو اوګودامونو کې تاري بوريو کې زيرمه شي د اوربشو څخه راز راز محصولات د راز راز ماشينونو به واسطه (د اوربشو اوږه، بې پوستکي اوربشي، د اوربشو پوستکي) لاس ته راځي. دا لاس ته راغلي محصولاتو بايد په يوه وچ او تياره ځای کې په تاري بوريو او کاغذي پاکتونو کې زيرمه شي. د دغه ډول با کيفته محصولاتو څخه، د اوربشو د ساده دانو په پرتله کولای شو ښه عايد لاس ته راوړو.
- د اوربشو د غير منظمو اوږو څخه کولای شو د څارويو د خوړ په څير کار واخلو. د ډول اوږه د څارويو له پاره په ژمي کې دارزښت وړ خواړه دي.
- د اوربشو د بوسو څخه د څارويو په خوړو کې (داضافي منبع په څير، نه د اصلی منبع په څير) کارواخلو. د اوربشو بوس بايد په مناسب ځای کې زيرمه شي په وچو ځايونو کې زيرمه يا بوساره شي)
- د ځمکې د حاصل خيزی او ناروغيو د خپریدلو څخه د مخنيوي لپاره د اوربشو پټي د شته سوارو سره دحاصل اخيستلو څخه دوه اونۍ وروسته بايد واپړول شي.

جوار

لاتین نوم: Zea mays
د کورنی نوم: Poaceae
دری نوم: جوارۍ
پښتو نوم: جوار
انګلیسی نوم: Maize یا corn



د پیل څخه دمخه:

ایکالوژیکي اړتیاوې:

- د جوارو له پاره مناسب اقلیمي شرایط معتدل (منځنی) اویا تود موسم دی (د جوارو د ودې او پراختیا لپاره مناسبه تودوخه ۲۰ – ۴۰ درجې سانتي گرید ده . د جوارو بوتې لپاره ناوړه (بحراني) تودوخه ۵-۶ درجې د سانتي گرید ده
- د خاورې د لنډېل سره حساسیت (دوچ اقلیم سره مقاوم نه دي) : جوار د وچ اقلیم سره خورا حساس دي په ځانگړي توګه دا حساسیت هغه وخت زیات وي چې نبات ګرده اچونې په حال کې وي ،
- د رڼا سره حساسیت: (لنډې ورځې د نبات وده کمزوري کوي).

خاوره :

- ښه چمتو شوی پټي د ښه جوړښت لرونکي خاوره چې ژوره وي او پوره غذاي توکي ولري .
- خنثی pH (پي اچ) یعنې ۵.۶ – ۷.۰ pH ، ښه لنډېل خوچې د ځمکې لاندې اوبو پواسطه متاثره نه شی
- د اوبو ز غملو ګرڼه (نفوذ) باید پا آسانی سره وي ، خاوره درنده نه اوسي لکه کلی خاوره .
- جوار د مالګنۍ خاورو سره ډیر حساس دي .

ګرنیز تناوب :

- جوار د لیګیومي نباتاتو (لکه لوبیا او نخود) ، د ریښه یي نباتاتو (لکه کچالو) څخه وروسته چې زیات عضوي مواد ورکړل شوي وي او دهغه وښه ایزو نباتاتو څخه وروسته کرل کیږي چې د لومړي ګل په وخت کې په ځمکه کې اړول شوي وي . لکه رشقه، سایبین .
- د پخواني کښت څخه وروسته: دغه نباتات د جوارو څخه وروسته کرل کېدای شي لکه غنم او نورې غلي، جوار په یو ځای کې ترڅلورو څلو پورې کرل کیدلای شي.

تخم :

- د جوارو تخم باید ښه کیفیت ولري .
- د تخم اندازه: په ماشیني کرلو سره ۴-۶ کیلوګرامه د جوارو تخم په یو جریب کې، په لاس سره شیندلو په طریقه ۱۲ - ۱۵ کیلوګرامه جوار په یو جریب ځمکه کې، د خاورو د خوراکي او سایلیج لپاره د ماشین په طریقه ۱۰-۱۴ کیلوګرامه د جوارو تخم په یو جریب کې او ۲۰ کیلوګرامه د لاس شیندلو په طریقه کې په یو جریب ځمکه کې کرل کیږي .
- د کرلو طریقی: په قطارونو کې د قطار تر منځ فاصله ۷۰ سانتي متر، د تخم تر منځ فاصله ۱۸ سانتي متر، ۶-۸ سانتي متر د تخم ژوروالی

د کرلو وسایل:

- تراکتور ، غویان او یوه (قوله) ، ډسک ، د هوارولو وسایل، ماله ، د تخم شیندلو ماشین ، د حاصل د راټولو لپاره دکمباین ماشین

سړي:

- د تخم په موخه د کرلو څخه دمخه: دمخکیني کښت څخه وروسته (په سړو سیمو کې د ژمي څخه دمخه): د یوې کولو په وخت کې ۶-۱۰ ټنه ښه تجزیه شوي حیواني سره اویا کمپوسټ، ۱۳-۱۷ کیلوگرامه نایټروجن (د ډای امونیم فاسفیټ DAP ، یوریا اویا د امونیم سلفیټ په بڼه) په یو جریب ځمکه کې، ۲۴-۳۲ کیلوگرامه پوتاشیم (د پوتاشیم مالګو په بڼه) په یو جریب ځمکه کې او ۱۰ – ۱۶ کیلوگرامه فاسفورس (دسوپر فاسفیټ په بڼه) په یو جریب ځمکه کې اچول کیږي.
- د واشو (سایلیج) په موخه د جوارو د کرلو څخه دمخه: د مخکیني کښت څخه وروسته (په سړو سیمو کې د ژمي څخه دمخه) : ۶-۱۰ ټنه حیواني ښه تجزیه شوي سره په یو جریب ځمکه کې اچول کیږي، ۱۳-۱۷ کیلوگرامه نایټروجن (د DAM یوریا اویا د امونیم فاسفیټ په بڼه) په یو جریب ځمکه کې اچول کیږي .
- د کښت په جریان کې: د جوارو د دانو اوسایلیج په موخه یوشان: د پنځه تر شپږ پاڼه کیدلو په پړاو کې ۶-۸،۵ کیلوگرامه نایټروجن په یو جریب د جوارو په کرونده کې شیندل کیږي .

اوبه کول:

- د جوارو د کرلو څخه ترپخیدو وخته پورې غځیږي (ادامه مومي)

د کرلو د وخت مهال ویش:

فعالیت (کرنې)	وری	غویی	غبرګولی	جنگلیښ	زمری	وږی	تله	لړم	لېنډه	مړغومی	سلواغه	ټټ
1د ځمکې چمتوکول او د کرلو څخه دمخه د سړې ورکول												
2د تخم کرل												
3اوبه کول												
4د ناکاره بوټو کنټرول												
5د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول												
6د کرلو په دوران کې د سره ورکول												
7د آفتونو کنټرول												
8د ناروغیو کنټرول												
9د حاصل راټولول												

■ سړ ■ تود ■ تود او سړ

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د ځمکې چمتوکول او د کرلو څخه دمخه د سړي ورکول:
 - د کروندې بشپړ چمتوکول اړین دي د مخکیني کښت څخه وروسته (په سړو سیمو کې د ژمي څخه دمخه) : د ځمکې یوې کول او دوه اونۍ وروسته لږ ماله کول. ژوره یوې د ۴۰-۵۰ سانتي مترو په ژوروالي سره اړینه ده. ډاکار لږ ترلږه په هرو څلورو کلونو کې یو وار باید تر سره شي،
 - د جوارو د دانې د تولید لپاره د کود استعمال: په یو جریب ځمکه کې د یوې کولو په وخت کې ۶-۱۰ ټنه ښه تجزیه شوي حیواني سره اویا کمپوسټ، ۱۳-۱۷ کیلوگرامه نایټروجن (د DAM، یوریا او یا امونیم سلفیټ په بڼه)، ۲۴-۳۲ کیلوگرامه پوتاشیم (د پوتاشیم مالګو په بڼه) او ۱۰ – ۱۶ کیلوگرامه فاسفورس د سوپر فاسفیټ په بڼه اچول کیږي .
 - د څارویو د خوراکي (سایلیج) د تولید لپاره د سړي ورکول: د یوې کولو په مهال له ۶ څخه تر ۱۰ ټنه حیواني ښه وروسته شوي

سره په یو جریب کې، له ۱۳ څخه تر ۱۷ کیلو گرامه د نایټروجن سره (DAM، یوریا ویا امونیم سلفیت په بڼه)، له ۱۲ څخه تر ۲۰ کیلوگرامه پوتاشیم (د پوتاشیم د مالګې په بڼه) او له ۶ څخه تر ۸ کیلوگرامو د فاسفورس سره (د سوپر فاسفیت په بڼه) په یو جریب کې

- د تخم څخه دمخه: اوارول اوماله کول باید تر سره شي .

۲. د تخم کرل :

- دجوارو د داني د تولید له پاره: ۴ - ۶ کیلوگرامه دجوارو تخم په یو جریب ځمکه کې، سایلچ (وښو لپاره) : ۱۰ - ۱۴ کیلوگرامه تخم ته په جریب ځمکه کې اړتیا ده، د کرلو په وخت کې اړینه تودوخه ۸-۱۰ درجې سانتی گریډ ده ، د جوارو د داني د تولید لپاره د لیکو تر منځ واټن ۵۰ سانتی متره اوکه د سایلچ له پاره کرل کیږي دا واټن ۷۰-۸۰ سانتی متره او د کرلو ژور والی ۵-۸ سانتی متره په پام کې نیول کیږي .
- که د الوتونکو له خوا تخم ته خطر شتون ولري دا ژور والی ۶-۹ سانتی متره په پام کې نیول کیږي. د کرلو ژوروالی د خاورې په کیفیت پورې اړه لري په درندو خاورو کې جوار د ۵-۶ سانتی مترو په ژور والي سره کیږي .
- د تخم تراکم به تودوسیموکي د سرو سیمو په پرتله زیات وي . (په منځني ډول د نباتاتو تر منځ واټن ۱۸ سانتی متره وي .
- په لاس سره دجوارو کرل ښه نه دي ځکه تخم باید ژور وکرل شي ځکه اړ و اوسو نو دجوار د تخم کرل په کڼدو (سوریو) کې د ۶-۹ سانتی مترو په ژوروالي سره باید وکرل شي. د نباتاتو تر منځ واټن ۱۸ سانتی متره او د لیکو تر منځ واټن ۷۰ سانتی متره ښودل شوي دي.
- دکرلو نېټه: په سرو سیمو کې د غبرګولي میاشتي لومړي څخه بیا تر غبرګولي د میاشتي تر پایه پورې . په تودو سیمو کې: د چنگاښ لومړي څخه بیا تر د چنگاښ د میاشتي تر پای نیټې پورې ده .

۳. اوبه کول:

- اوبه کول په دوامداره توګه د کښت دمودې څخه دجوارو د رسیدلو د پیل دوخت پورې ادامه لري .

۴. د ناکاره بوټو کنټرول:

- میخانیکي کنټرول : د تخم کرلو څخه وروسته د تیغ وهلو څخه دمخه ماله کول : که خاوره درنده وي او ریښې پکې ښې ځغلیدلې وي د تیغ وهلو څخه وروسته هم ماله کول شوني وي خو ماله باید پخه وي او په سهار کې ترسره نه شي. د کرلو څخه وروسته په ۵۰ لومړیو ورځو کې کروندې د ناکاره بوټو څخه پاکه شي . د لیکه کرلو (قطار) په صورت کې تسکوري څخه د کار اخیستې لارښوونه کیږي .
- کیمیاوي کنټرول: که جوار دسایلچ په موخه کرل شوي وي، د ناکاره بوټو وژونکو کیمیاوي توکي سپارښتنه نه کیږي، که جوار د داني د تولید په موخه کرل شوي وي د گیاه وژونکو کیمیاوي توکو څخه د هغه لارښوونو سره سم چې د دغه توکو د لوبښو پرمخ لیکل شوي وی کار دي واخیستل شي .

۵. د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:

- دجوارو د تخم د کرلو څخه ۷ - ۱۰ ورځې وروسته خو په مناسبو شرایطو کې په ۴ - ۵ ورځو کې تیغ وهي.

۶. د کښت په وخت کې د سري ورکول:

- دجوارو کرلو له پاره د سري د کارولو کچه په دواړو موخو (دانه او یا سایلچ) کې یوشان ده یعنې د ۵ - ۶ پاڼه کیدلو په پړاو کې په یو جریب دجوارو په کروندې کې ۶-۸ کیلوگرامه نایټروجن کارول کیږي .

۷. د افتونو کنټرول:

- کرونده د افتونود لورې کچې ستونزو څخه د کرنیزو کړنو په سم پام کې نیولو سره ژغورل کیدلای شي.
- که اړتیا وي نو د آفت وژونکو کیمیاوي توکو څخه کارواخلئ - هغه لارښوونې چې د درملو په لوبښې باندې لیکل شوي وي باید په بشپړ ډول په پام کې ونیول شي.
- که جوار دسایلچ دجوړولو په موخه کرل شوي وي او یا دجوار دورې داني د پخیدلو (رسیدلو) په حال کې وي دکیمیاوي توکو څخه باید کار وانه خیستل شي .

۸. د ناروغیو کنټرول :

- دکرنیزو کړنو دسم په پام کې نیولو لکه کرنیز تناوب سره کولای شو په لوړه کچه ناروغیو څخه مخنیوی وکړو .
- د اړتیا په صورت کې - دفنجي سایدونو او نورو کیمیاوي توکو او درملو څخه کار اخیستلای شو . د استعمال په وخت کې هغه لارښوونې چې د دغه توکو په لوبښې (بوټل ، قطی، کارتن، گیلن ...) باندې لیکل شوي وي باید په پام کې ونیول شي . درمل په هغه جوارو چې د پخیدلو په حال کې وي او یا د سایلچ له پاره کرل شوي وي مه استعمالوئ . د نبات دودې په وخت کې باید دوامدار کنټرول تر سره شي . او په ناروغیو اخته بوټي باید ژر تر ژره دکروندې څخه لیرې کرل شي .

۹. د حاصل اخیستل:

- دسایلیج د تولید لپاره: دجوارو د شیره کیدلو په پړاو کې کله چې دجوارو دبوټي وچ وزن ۳۰ - ۲۸ سلنې ته ورسیري دجوارو بوټي د لور یا ماشين سره لوكیږي . لاس ته راغلي بوټي دې د ۲-۵ سانتي مترو په اندازه غوڅ شي (که وچه ماده یې ۲۸ سلنه وي دا قطع کول دي دوه سانتي مترو په اوږدوالي سره تر سره شي او که داسلنه د دې څخه زیاته وي نو دجوارو بوټي دې د ۷ سانتي مترو په اوږدوالي سره قطع شي) داني او وړي دې هم قطع شي .
- جوار د دانو د تولید لپاره: په هغه پړاو کې چې داني د پخیدلو په حال (دموم ډوله پړاو یا Wax stage) کې وي یا په بل عبارت سره دجوار دوچې مادي سلنه پنخوسو ته رسیدلي وي دجوارو ریبل دلور او کمباین دماشین په واسطه تر سره کیږي . دخوښي وړ حاصل په یو جریب کې ۰.۵ تر ۱ ټن پوري دي خو لوړه کچه حاصل ۱.۴ ټنه په یو جریب کې دي . سالیج حاصل دیو جریب ۳-۴ ټنه اولور کچه یې ۶ ټنه له یو جریب څخه ده .
- دکړلو نیټه: د داني د تولید لپاره دجوارو کړل: په سرو سیمو کې د تلي دمیاشتي د شلم څخه تر لړم د میاشتي د شلمې نیټې پوري ده . په تودو سیمو کې د تلي دمیاشتي څخه د لړم تر میاشتي پوري ده .

د حاصل د اخیستلو څخه وروسته پړاونه:

- دسایلیج تولید: دزیاتو معلوماتو له پاره اړوند مقالې وگورئ . تل روغتیا ساته په پام کې ولرئ. په بل عبارت سره سالیج باید په نارو غیو ککر نه وي. د سالیج جوړونکي باید پاک وي، ککړتیاوې باید کنترول شي او نور. هیڅ کله ککر یا په نارو غیو اخته سالیج څارویو ته ورنه کړئ.
- د داني تولید: د حاصل تولید اخیستلو څخه سمدستي وروسته جوار باید په مناسب ځای کې زیرمه شي. په بل عبارت په وچ ځای کې چې د هوا مناسب بهیر (جریان) ولري . یواځې د جوارو وړي باید زیرمه شي د بوټي پاته برخه (بې له وړي) توتیه توتیه شي او په بل پاک ځای کې دې زیرمه شي .
- دتخم تولید: دجوارو داني(تخم) باید دجوارو د وړو څخه جلا او په مناسب ځای کې زیرمه شي، په بل عبارت سره په تاري کڅوړو کې دې زیرمه شي . که شونې وي د زیرمو په سیلو گانو کې دې زیرمه شي . دجوارو تخم دکړلو په موسم کې باید مارکیټ ته وړاندې شي، ځکه په دې موسم کې قیمتونه لوړ وي ، په دې مانا ده چې جوار باید په مناسب ډول زیرمه شي تر څو اقتصادي موخې تر لاسه شي .
- دجوارو د دانو تولید دمستقیم مصرف له پاره: د صفر څخه په تیټه درجه کې (کنگل کیدل): دغه ډول زیرمه په پلاستيکي کڅوړو په فریزروونو کې تر سره کیږي .
- د اوږو (جوار یو) د تولید لپاره: د دانو د راټولو څخه وروسته داجوار باید وچ شي څو لنډیل یې ۱۲-۱۵ سلنې پوري ورسیري (وچول دلمر په واسطه تر سره کیږي) وروسته بیا جوار اوږه کیږي . دجوارو اوږه (جواړي) په تاري او یا کاغذي کڅوړو کې په وچو او تیارو ځایونو کې ساتل کیږي . که جوار سمدستي نه اوږه کیږي نو داجوار دې په سیلو گانو کې او یا لږ ترلږه په تاري کڅوړو کې په وچ او تیاره ځای کې زیرمه شي .

وريجي

لاتین نوم: *Oryza sativa*

د کورنی نوم: Poaceae

دری نوم: برنج

پښتو نوم: وريجي

انګلیسی نوم: Rice



د پیل څخه دمخه:

ایکولوژیکي اړتیاوې:

- هغه فصلونه او ساحي چې په هغو کې وريجي کرل کېږي: هغه ولایتونه چې په هغو کې ترټولو زیاتې وريجي کرل کېږي عبارت له ننګرهار، لغمان، کندوز، بغلان، بلخ، وردک او کاپیسا څخه دي مګر دا نبات په نورو ولایتونو کې هم کرل کېږي. وريجي په بنسټیزه توګه د غوايي او غبرګولي په میاشتو کې کرل کېږي او د تلې او لړم په میاشتو کې راټولېږي ځکه چې په دې میاشتو کې د تودوخي درجه لوړه وي.
- د وريجو دکړلو درې تګلارې عبارت دي له:
- په هغو پټیو کې کرل چې له نورو ځمکو څخه ټیټې وي: دا په افغانستان کې د وريجو د کړلو دودیزه تګلاره ده.
- کرل په هغو پټیو کې چې تل له اوبو څخه ډک وي (شولګره): په دې بڼه هغه وريجي کرل کېږي چې د وچوبي په وړاندې حساسې دي، د اوبو منځنۍ ژوروالي خوښوي، ځمکه باید تل په اوبو کې ډوبه وي، کولای شي تر اوبو لاندې پاتې شي، مګر د سیلابي ډوله اوبو په وړاندې حساسې دي.
- په لوړو ځمکو کې د وريجو کرل: هغه ورايتي چې د وچوبي په وړاندې ځواکمن دي، په هر ډول ایکوسیستم کې وده کولای شي او په هوارو او لږ خوړ لرونکو ځمکو کې هم وده کولای شي.

خاوره:

- د وريجو کرونده میده یا درنه خاوره (clay soil) ولري دا گیاه د قلوي خاورې سره حساسه ده او د خاورې pH بې ځنځی یا لږه تیزابي وي (pH لږ)

کرښ تناب:

- وريجي وروسته له جوارو، د باقلي کورنۍ (لګیوم)، سبو او غنمو څخه وروسته کرل کېدای شي.
- د وريجو له راټولولو څخه وروسته دې باجره، لګیوم کورنۍ نباتات او پیاز وکرل شي. جوار، پنبه، غله بې، باجره یا غنم دې په عین ځمکه وروسته له وريجو څخه کرل شي.

تخم:

- د لوړ کیفیت لرونکو یا په بل عبارت له بیمارېو او ګندګیو پاکو تخمونو څخه دې کار واخیستل شي. د مستقیم کرنې په مهال، د تخم شیندلو کچه له ۲۰ څخه تر ۳۰ کیلو ګرامه پورې په یو جریب کې دی او د یو جریب ځمکې د بوز غلیو لپاره ۱۶ کیلوګرامه تخم ته اړتیا ده.
- په افغانستان کې تر ډیره د وريجو د تخم له ځایي ورايتیو څخه کار اخلي مګر اصلاح شوي ورايتي هم په ملک کې شتون لري، لکه: افغان ۹۸، بغلان ۹۸، باسمتي ۳۸۵، جی پی ۵ او سوات ۲.
- د هیواد په ختیځو سیمو کې له غنمو څخه سم دلاسه وروسته د وريجو بوز غلي کړي. د هرات په ولایت کې په زیاته کچه د وريجو تخم په مستقیم ډول کري یا بې بوز غلي کوي. د بغلان په ولایت کې د بوز غلیو کرل د کروندګرو له سترو کړنو څخه دي او د ننګرهار په ولایت کې وريجي د دوهمې کرنې په توګه د بوز غلیو په واسطه کرل کېږي.

کرلو وسایل:

- تراکتور یا دیوي غوايي، یوم یا بیل، ماله، د تخم شیندلو ماشینونه. د لاس په واسطه د کرلو په مهال رسی، لښتی د لیکو د په نښه کرلو او د نبات تر منځ دواتن دټاکلو لپاره. د ماشین په واسطه دکرلو په مهال، د نهالیو د کرلو د ماشین شتون، لورونه، تربشر او کمباین اړین دي.

سړي:

- **له کرلو څخه دمخه د(سړی) کود کارول:** کله چې په مخکني فصل کې له عضوي سړي څخه کار اخیستل شوی وي (د بیلګې په توګه د کچالو یا جوارو او داسې نورو د کرلو لپاره)، په داسې مهال کې د سړي ورکولو اړتیا نشته. هغه مهال چې په پرلپسې ډول په پټي کې وریجي کرل کیږي، باید کمپوسټ یا حیواني ښه ورسته شوی سره دې په یو جریب کې له ۴ څخه تر ۶ ټنه پورې په ژمي یا د پسرلي په لومړیو کې وکارول شي او بیا دې یوه کرای شي. همدارنګه د مستقیمې کرنې لپاره له ۶ څخه تر ۸ کیلو ګرامه د فاسفورس (P_2O_5) سره کارول کیږي. د بوز غلیو د کرلو لپاره دې له ۶ څخه تر ۱۰ کیلو ګرامه پورې د فاسفورس (P_2O_5) سره په یو جریب کې وکاروی.
- **د وریجو د ودې په مهال د سړي کارول:** د مستقیمو کرلو په مهال، د کرنې په لومړیو څوارلسو ورځو کې نایتروجن کارول کیږي. د نایتروجن سره (د یوریا په بڼه) له ۴ څخه تر ۶ کیلو ګرامه په یو جریب کې کارول کیږي. پوتاشیم (K_2O) له ۳ څخه تر ۶ کیلو ګرامه پورې په یو جریب کې، ۴۵ ورځې وروسته له کرلو او له ۳ څخه تر ۶ کیلو ګرامه پورې د وري په وخت کې وکارول شي.
- **د بوز غلیو د تولید - د ځمکې د تیارولو په مهال:** په یو جریب ځمکه کې له ۳ څخه تر ۵ کیلو ګرامه پورې د نایتروجن سره د کرلو په مهال، او له ۶ څخه تر ۱۰ کیلو ګرامه پورې د بوټي وهلو په وخت کې او له ۳ څخه تر ۵ کیلو ګرامه پورې د وري په مهال وکاروی. له کرلو څخه څلور اونۍ وروسته له ۶ څخه تر ۱۲ کیلو ګرامه پورې د پوتاشیم (K_2O) سره په یو جریب کې کارول کیږي او له ۶ څخه تر ۱۲ کیلو ګرامه پورې پوتاشیم (K_2O) دې له گل کولو څخه مخکې وکارول شي. په هغو خاورو کې چې د جستو له کمښت سره مخامخ وي، دوه ځلې دې د جست محلول پرنیات وشیندل شي، ۵ کیلو ګرامه د جستو سلفیت او ۲/۵ کیلو ګرامه کلسیم هایدرو اکساید دې په ۱۰۰۰ لیټرو اوبو کې حل شي او په یو جریب ځمکه کې دې وشیندل شي. د محلول شیندل دې د لومړي ځل لپاره له کرلو څخه ۱۰ ورځې وروسته او دوهم ځل دې ۲۰ ورځې وروسته له کرلو ترسره شي. د اوسپنې د کمښت په مهال کې د اوسپنې د سلفیت ۵/۰ سلنې محلول تیار او ودې شیندل شي.

اوبه کول:

- وریجي د کرلو له پیل څخه تر حاصل تولولو پورې اوبو ته اړتیا لري. هغو وراښتو ته چې ډیرې اوبه خوښوي، پرلپسې اوبه کول اړین دي.

د وریجو د کرلو مهال ویش:

- **په سرو سیمو کې:** د وریجو کرل د غوايي په میاشت کې او راټولول یې د تلې او لړم په میاشتو کې ترسره کیږي.
- **په تودو سیمو کې:** د وریجو کرل د غبرګولي او چنګاښ په میاشتو کې او د حاصل را ټولونه یې د وري نه تر لړم په میاشتو کې ترسره کیږي.

فعالیت (کرنې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
د پټیو او بسترونو تیارول او له کرلو څخه دمخه سره ورکول											
د تخم کرل											
د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول											
د کرلو په دوران کې د سره ورکول											
رنګري کول (د مستقیم کرلو په مهال)											
بوز غلي کول (که کرنه د بوز غلي په توګه ترسره کیږي)											
اوبه کول											
د ناکاره بوټو کنټرول											
د افتونو کنټرول											
د ناروغیو کنټرول											
د حاصل راټولول											

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د پټيو او بسترونو تيارول او له کرلو څخه دمخه سره ورکول:

- د مستقيمي کرنې يا په قوريو کې د بوز غليو د کرلو لپاره: دمخکني نبات له راټولولو څخه وروسته، له ۲۵ څخه تر ۳۰ سانتي متره په ژوروالي يوه کول اړين دي. عضوي سره (د مخکني نبات پاتې شوني) او يا حيواني ورسته شوي سره بايد وکاروله شي. بيا دې ځمکه هواره کړای شي. د اوبو لښتني د بيل يا د يوې په واسطه جوړ کړای شي. د کرلو په وخت کې د اوبو ژوروالي له ۲۵ څخه تر ۴۰ سانتي متره وي. د ځمکې د بڼه هوارولو لپاره بايد له ليول يا آبترازو څخه کار واخيستل شي. کله چې ځمکه په پوره ډول هواره کړل شوه، د پټي اوبه دې خالي کړای شي. هرکله چې پټی له ژمي څخه مخکې تيار شوی وي، هوارول دې د کرلو په مهال بيا ترسره شي.
- د تخم د بستر تيارول: د تخم د بستر د تيارولو لپاره له دوو بنسټيزو تګلارو څخه کار اخيستل کيږي، وچ بستر او لوند بستر: له ځني نورو تګلارو لکه د دپاګ (Dapog's) څخه هم کار اخيستل کيږي.
- **لوند يا نمجن بستر:** ځمکه د ماشين يا وطني يوې په واسطه دوه تر درې ځلي نرميږي. د ځمکې له نرمولو څخه ۱ يا دوه ورځې وروسته د قوريې ځمکه ۱، ۲۵ مترو په سور او د ضرورت سره سم اوږد والي و ویشي. د پټيو اوږد والی دې د ځمکې د څوړ سره سم په پام کې ونيول شي. د داسې بسترونه جوړول کرنيزې کرنې لکه کرل، د ناکاره بوټو کنترول، د محلول شيندل، دوا شيندل او اوبه کول اسانه کوي. د دوو بسترونو تر منځ دې د ۳۰ سانتي مترو په سور د نم ايستلو لپاره لښتني جوړ کړای شي.
- **وچ بستر:** که اوبول په پوره کچه نه وي ترسره شوي، پدې وخت کې ځمکه له ۳ څخه تر ۴ ځلي پورې يوه کړی او لوټي يې ماتي کړی. د کرلو بسترونه د لمدو بسترونو په کچه جوړيږي، مګر د ځمکې له مخ څخه ۱۵ سانتي مترلوړ وي او په منځونو کې دې د ۳۰ سانتي مترو په سور لښتني پريښودل شي.

۲. د تخم کرل:

- د کرلو ژوروالی له ۵، ۱ څخه تر ۵، ۲ سانتي متروي.
- ۱/ په وچو يا غرقاوو پټيو کې د وريجو کرل: د لاس يا ماشين په واسطه په وچ يا غرقاوو بسترونو(د اوبو ژوروالی له ۳ څخه تر ۱۸ سانتي مترو) کې ترسره کيږي.
- په وچو پټيو کې: له ۱۶ څخه تر ۲۰ کيلو ګرامه تخم (تر ۵۰ کيلو ګرامه دا د تخم په ورايتی پورې اړه لري) د لاس د شيندلو په بڼه يا د ليکو په ډول په تيارو شوو جويو کې(د جويو تر منځ واټن له ۱۵ څخه تر ۳۰) کرل کيږي.
- په غرقاوو پټيو کې: د وريجو تخم يوه شپه او ورځ په اوبو کښيښودل کيږي بيا يې اوبه خالي کيږي او دوه شپې او ورځې يې پرېږدي ترڅو شنه شي، وروسته شنه شوي تخمونه پ پټيو کې کرل کيږي. کرل د لاس په واسطه ترسره کيږي او د تخم کچه د يو جريب لپاره له ۱۶ څخه تر ۲۰ کيلو ګرامه ده. که د تخم شيندونکو ماشينونو په مټ تخم شيندی، نو بيا تخم يواځې يوه شپه او ورځ لوند کړی.
- ۲/ په بستر کې د تخم کرل:
- **لامده بسترونه:** په يو متر مربع کې دې د وريجو د تخم دوه يا درې موتي په مساوي بڼه وشيندل شي. د کرلو په لومړيو ۵ ورځو کې دې د تخم بستر لوند وساتل شي او وروسته له دې چې تخمونه وټوکيدل، پټي دې د تل لپاره د ۵ سانتي مترو په ژوروالي اوبه شي. د کرلو په لومړۍ اونۍ کې د تيزو بارانونو په صورت کې دې اضافه اوبه و ايستل شي. د افاتو او مرضونو د کنترول لپاره اړين تيارۍ په پام کې ونيسئ. وروسته له ۲۰ – تر ۲۵ ورځو بوز غلي پټيو ته د ليردولو لپاره چمتو دي.
- **وچ بسترونه:** د وريجو کرل په ليکوکې چې تر منځ يې ۱۰ سانتي متره واټن وي، ترسره کيږي. د کرلو په مهال کې بايد خاوره مرطوبه وي. د تخم او سرې کچه د لامده بستر له کچې سره برابره ده. د کرلو په بسترونو کې دې د اوبو تنظيم په بڼه ډول ترسره شي. لومړۍ دې اوبه په کرارۍ په لښتنيو کې و بهول شي او بيا دې په کرارۍ سره د اوبو کچه لوړه کړل شي. اوبه کول بايد په سيلابي ډول ترسره نشي. د کرلو بستر تل تر اوبو لاندې وساتئ. له کرلو څخه ۵ ورځې وروسته بايد په کم ژوروالي اوبه وساتل شي. هغه ټولې کرنې چې د لامده بستر لپارډلته ذکر شوي، د کرلو په دې ډول کې دي وکارول شي.

۳. د تخم د راټوکيدلو (د تيغ وهلو) کنترول:

- د تخم شنه کيدل د ۱۰ څخه تر ۱۲ سانتي گريد درجو کې ترسره کيږي.
- ټوکيدل يا شنه کيدل له کرلو څخه ۷ تر ۱۰ ورځو وروسته ترسره کيږي.

۴. د کرلو په دوران کې د سره ورکول:

- د مستقيمي کرنې په مهال کې د سرې کارول: د کرلو په لومړنيو څوارلسو ورځو کې په يو جريب کې ۴ کيلو ګرامه د نايټروجن سره و کارول شي. د بوټي د غټيدو په مهال د نايټروجن سره (د يوريا په بڼه) له ۴ څخه تر ۴/۶ کيلو ګرامه په يو جريب کې کارول کيږي. بيا د وري د ايستلو په مهال له ۴ څخه تر ۴/۶ کيلو ګرامه نايټروجن په يو جريب کې وکاروي پوتاشيم (K₂O) له ۳ څخه تر ۶ کيلو ګرامه پورې په يو جريب کې، ۴۵ ورځې وروسته له کرلو او له ۳ څخه تر ۶ کيلو ګرامه پورې د وري ايستلو په وخت کې وکارول شي.

- د سري کارول په وچو او لمدو بسترونو کې: په يو جريب ځمکه کې له ۳ څخه تر ۵ کيلو گرامه پورې د نايټروجن سره د کرلو په مهال، او له ۶ څخه تر ۱۰ کيلو گرامه پورې د بوټي وهلو په وخت کې او له ۳ څخه تر ۵ کيلو گرامه پورې د وري به مهال وکاروئ. له کرلو څخه څلور اونۍ وروسته له ۶ څخه تر ۱۲ کيلو گرامه پورې د پوتاشيم (K₂O) سره په يو جريب کې کارول کيږي او له ۶ څخه تر ۱۲ کيلو گرامه پورې پوتاشيم (K₂O) دې له گل کرلو څخه مخکې کارول کيږي. په هغو خاورو کې چې د جستو له کمښت سره مخامخ وي، دوه ځلي دې د جست محلول پرنبات وشيندل شي، ۵ کيلو گرامه د جستو سلفيټ او ۵،۲ کيلو گرامه کلسيم هايډرو اکسايډ دې په ۱۰۰۰ ليټرو اوبو کې حل شي او په يو جريب ځمکه کې دې وشيندل شي. د محلول شيندل دې د لومړي ځل لپاره له کرلو څخه ۱۰ ورځې وروسته او دوهم ځل دې ۲۰ ورځې وروسته له کرلو ترسره شي. د اوسپنې د کمښت په مهال کې د اوسپنې د سلفيټ ۰/۵ سلنې محلول تيار او ودې شيندل شي.

۵. رنگري کول:

- يوازي په مستقيمه توگه کرلو کې: کله چې د بوزغليو اوږدوالی ۲۰ سانتي مترو ته ورسيد، رنگري کول ترسره کيږي. رنگري کول د لاس په واسطه يا د نريو رمپو په مرسته له کرلو څخه ۲۵ - ۳۵ ورځو وروسته ترسره کيږي. د ليکو تر منځ واټن له ۱۵ څخه تر ۳۰ سانتي مترو پورې د وريجي د ورايتۍ سره سم توپير کوي.

۶. بوزغليو کرل په پټۍ کې:

- هغه بوزغلي چې ۲۰ ورځې عمر لري (په ځني وختونو کې ۱۰ ورځني بوزغلي) په تيارو شوو ځمکو کې کرل کيږي. پټي بايد هوار شوي، سره ورکړ شوي او پاک شوي وي او کانالونه يې جوړ شوي وي. نيالي کول په دوو بڼو ترسره کيږي: په خپله خوبښه ليکو ته له پاملرنې پرته او يا په ليکو کې په مستقيمه بڼه کرل کيږي.
- د اوږد قد لرونکي ورايتۍ چې زياتې پاڼې لري، قوي بوټي ولري په لاندي واټونو کرل کيږي: د وچ فصل په اوږدو کې په کم زورو ځمکو کې د دوو ليکو او نباتو ترمنځ واټن ۲۵ په ۲۵ سانتي متره، په نسبي ډول حاصل ورکونکو ځمکو کې ۳۰ په ۳۰ سانتي متره وي. په لمدو فصلونو کې په نسبتاً کمزورو خاورو کې د کرلو واټن ۳۰ په ۳۰ سانتي متره او په نسبتاً حاصل ورکونکو ځمکو کې ۳۵ په ۳۵ سانتي متره وي. د لنډ قد ورايتۍ د رنگيدو په وړاندې مقاوم دي. د نبات او ليکو ترمنځ واټن ۲۰ په ۲۰ سانتي متره، د کال فصلونو ته له پاملرنې پرته، په پام کې ونيول شي. که څه هم د نبات او ليکو تر منځ واټن په لږو حاصل ورکونکو خاورو کې له ۱۵ څخه تر ۲۰ سانتي مترو پورې دی.
- کله چې نيالي کول پوره شول، يو شمير بوزغلي د پولو تر خواوو کښيږدئ. له نيالي کرلو څخه ۱۰ ورځې وروسته، د همدې ذخيري څخه د ناغه ځايونو د ډکولو لپاره کار اخيستل کيږي. د بوزغليو له کرلو څخه وروسته بايد کرونده د ۳ تر ۴ ورځو پورې په غرقاو ډول و ساتل شي.

۷. اوبه کول:

- په لامده بستر کې د کرلو له کرنلاري د کارولو په مهال، د بوزغلي يو پردريمه يا نيمايي برخه يې بايد تر اوبو لاندي شي. د وريجو له پخيدو څخه ۳۰ ورځې مخکې، له ۸۰ څخه تر ۹۰ سلنې پورې د وريجو اوبه کول کافي دي. له راټولولو څخه ۱۰ تر ۱۵ ورځې مخکې د پټيو اوبه خالي کرل شي ترڅو يې داني پخې شي، د نايټروجن له جذب څخه دې مخنيوی وشي او ځمکه دې د گرځيدلو لپاره تياره کړای شي.

۸. د ناکاره بوټو کنټرول:

- ناکاره بوټي بايد د لومړيو ۳۰ څخه تر ۴۰ ورځو پورې کنټرول شي. دا ستونزه کيدای شي د کرنيزو کړنو په کارولو لکه: له کرلو څخه مخکې د ځمکې د بڼه تيارولو، په مرسته حل شي. ناکاره بوټي د لاسونو په واسطه کنټرولولی شئ. ځمکه تل د غرقاو په حال کې وساتئ ترڅو د ناکاره بوټو له ودې څخه مخنيوی وشي.
- د ضرورت په مهال له گياه وژونکو څخه کار واخلئ. مگر د هغو دکارولو لارښود ولولئ او د هغو سره سم عمل وکړئ.

۹. د آفتونو کنټرول:

- کله چې کرنيز ورکړنې ترسره شي او ناکاره بوټي په منظم ډول و ايستل شي، کولای شو د ناکاره بوټو کنټرول وکړو.
- د اړتيا په مهال له آفت وژونکو څخه کار واخلئ مگر د کارولو لارښود يې بڼه ولولئ او له هغو سره سم کرنې وکړئ.

۱۰. د ناروغيو کنټرول:

- د بيماريو څخه را ولاړې شوې ستونزې کيدای شي د کرنيزو کړنو لکه: کرنيز نوبت او منظم کړنو سره کنټرول شي.
- د قارچي ناروغيو ضد دواگانو سپارښت نه کيږي.

۱۱. د حاصل راټولول:

- کله چې د وريجو د دانو لنډيل له ۲۰ څخه تر ۲۵ سلنې وي، راټولول دې ترسره شي. پدې مهال کې دانه تر غاښ لاندي کښيږدئ او وگورئ چې دانه د شيرې په حال کې نه وي. دا درست ۴-۵ ورځې دداني له پخيدو وروسته مهال دی.
- راټولول د لور يا د ريښو د ماشين په واسطه ترسره کيږي.
- د شولو واښه پر ځمکه بريښودل کيږي ترڅو د ځمکې حاصل ورکونکي شي او يا دا چې د نورو موخو لپاره ورڅخه کار اخيستل کيږي.

- د غوښتنې وړ حاصل له يو جريب څخه له ۷۰۰ څخه تر ۸۰۰ كيلو گرامه دی مگر د اصلاح شوو وراثتيو په کارولو سره تر ۱،۴ تنه پورې هم حاصل اخيستل کيږي.
- په سرو سيمو کې راټولول له وري څخه تر لړم مياشتې پورې ترسره کيږي. په تودو سيمو کې د تلې او ليندۍ په مياشتو کې ترسره کيږي.

د حاصل د اخيستلو څخه وروسته پړاوونه:

- داني بايد په سمه توگه راټولي شي، وچي او پاکي کرل شي او په يو سم ځای کې دې وساتلي شي.
- وچول په څلورو ډولونو ترسره کيږي: به کرونده کې وچول، د لمر په واسطه وچول، د تودې هوا په واسطه وچول (د تودوخي درجه د سانتي گراد ۴۰ درجې) او په گودام کې وچول. د وريجو د ساتنې لپاره د گودام د لنډبل سلنه بايد له ۱۴ څخه تر ۱۵ پورې وي.
- د راټلونکي فصل د کرنې لپاره تخم بايد په يو سم، وچ ځای يا په کڅوړو يا د تخم د ساتنې په بانک (Seed bank) کې و ساتل شي.
- خوراکی وريجي کيدای شي په گودامونو، سيلو گانو او بوريو کې وساتلي شي. مگر گودام بايد وچ او وړ ځای وي او ژوونکي (موږگان) پکښې لار ونه مومي.
- د وريجو پروسس کيدلای شي په يو يا دوو پړاونو کې ترسره شي او يا د ماشينونو په واسطه په څو پړاونو کې ترسره شي. که پاکوب کول په يو پړاو کې ترسره شي، د وريجو پوټکي ليرې او پاکي وريجي تيار کيږي. په دوه پړاويزه پروسس کې د پوټکي او سبوس جلا کول په دوو ځانگړو پړاونو کې ترسره کيږي او وريجي پاکيږي. په څو پړاويزه پروسس کې، وريجي په څو پړاونو کې پروسس کيږي او بيا پاکيږي.
- د بستر د تيارولو لپاره د وريجو پوټکي (د حيواناتو تر پښو لاندې او يا له خاورې پرته د کرنې د بستر دجوړولو لپاره) او يا وروسته له ژرندې کيدلو د کورنيو ژوو د خوراکی لپاره کارول کيږي. د شولو وابنه د پټي د حاصل خيز کولو په موخه په پټي کې هم پريښودل کيږي او يا د مال تر پښو لاندې هوار کيږي. د شولو وابنه په مختلف کچو غوڅيږي او د چرگانو په روزنه اود وړو او غټو حيواناتو د روزنې لپاره ورڅخه کار اخيستل کيږي. دا مواد بايد په يو سم ځای کې وساتل شي. لنډبل دی کم شي ناکاره مواد دی لری شی او د جناسي پاملرنه يې وکړئ.

خانگري يا اختصاصي برخه

دوهم فصل

ليکيوم

سایبین

لاتین نوم: Glycine max (Fabaceae) پوری اړه لري
دری نوم: سایبین
پښتو نوم: سایبین
انګلیسی نوم: Soybean



د پیل څخه دمخه: ایکولوژیکي اړتیاوې:

- د تودوخي د درجې او د نوري دورې سره حساس دي. د سایبین د ودې له پاره ۳۰ درجې سانتي گريډ مناسبه تودوخه ده (که د شپې د تودوخي درجه ۲۱C او ورځې درجه ۲۷ درجې د سانتي گراد وي د خوښې وړ تودوخه ده)
- ددې ډیر ډولونه هغه مهال گل کوي چې ورځې له ۱۴ ساعتونو څخه لږ وي (دورځې اوږدوالی له ۱۱ تر ۱۳ ساعتونو پورې ښه دی).
- د دې نبات دکړولو لپاره تر ټولو ټيټه د تودوخي درجه ۸ درجې د سانتي گريډ

خاوره:

- سایبین د خاورې خورا ښه بستر ته اړتیا لري، د خاورې مناسب pH يې ۶ - ۷،۵ دي .
- لوم خاوره یا منځي جوړښت لرونکي خاوره او د متوسط یا زیاتي اندازې فاسفورس او پوتاشیم لرونکي خاورې ددغه نبات د خوښې وړ خاورې دي

کرنیز تناوب:

- سایبین د دغو نباتاتو څخه وروسته کرل کېږي جوار، غنم، سابه، کچالو، اوربشي، خواړه جوار .
- سایبین ددغه نباتاتو څخه دمخه کرل کېږي جوار، غنم او نوري غلي، تر ټولو ښه کرنیز تناوب داسي دی: سایبین- جوار- رشقه یا شفتله - غنم

تخم:

- داسي تخم ته چې ښه کیفیت ولري، په ناروغیو اخته یا ککړ نه وي او پاک وي اړتیا ده
- دتخم اندازه: دتخم اندازه دتخم دغټوالي او وړوکي والي (سایز) پورې اړه لري ۲۰ - ۲۴ کیلوگرامه په یو جریب ځمکه کې (که سایبین دوښو په موخه کرل کېږي)، او په هغو سیمو کې چې زیات اورښت لري او په گډ ډول د نورو نباتاتو سره کرل کېږي ۸-۱۰ کیلوگرامه د سایبین تخم ته په یو جریب ځمکه کې اړتیا ده (دبیلگې په ډول جوار + سایبین یعنې درې قطاره جوار او یوه لیکه سایبین) .
- په شگلنو خاورو کې د کرلو ژور والی ۳-۶ سانتي متره په پام کې نیول کېږي.
- دتخم چمتو کول: په هغه ورځ چې د سایبین تخم کرل کېږي داتخم باید د ځینو کیمیاوي توکو سره (د NaKMTs د یو سلني محلول سره او یا د درې سلنه PVA د محلول سره) باید معامله شي (یونازکه پوښ یا فلم ونیسي) د محلول د جوړولو په وخت کې مو دې ته پام وي چې تخم اوکیمیاوي توکي په ښه ډول سره گډ شي . همداشان د لږ مصرفه عناصرو (مولبدنیم ، بوران اونور) محلول او د Rizotrofin محلول د ۱۰ - ۱۵ لیتره په یو ټین تخم کې ښه نتیجه ورکوي دا د تخم د محلول سره د گډولو کرښه باید په سیوري کې د لمر د وړانگو څخه لیرې تر سره شي، دغه پروسس شوي تخمونه باید په یوه کنده کې واچول شي .

د کرلو وسایل:

- تراکتور، یو، غوي، ډسک، د هوارولو وسایل (ماله)، غاښور، د تخم کرلو ماشین، لور / یا د ریلو ماشین .

سړي:

- د یو جریب څخه د نیم تن حاصل له پاره (که حاصل ټیټ وي دسړي د مناسب اندازي یا لږي سپارښتنه وکړئ):
- د کرلو څخه دمخه: د مخکیني نبات څخه وروسته (په سرو سیمو کې د ژمي څخه دمخه) د ځمکې د یوې کولو په وخت که ۴۰ کیلو گرامه پوتاشیم (د ۴۰ سلنه پوتاشیمي مالگو په څیر) اوزیات څخه زیات ۶۰ کیلوگرامه فاسفورس (د سوپر فاسفیټ سړي به ښه) باید په یو جریب ځمکه کې واچوله شي .
- فاسفورس او پوتاشیم د تخم د کرلو څخه دمخه داوردې مودې لپاره کارول کېږي اضافي نایټروجن ته اړتیا نه لیدل کېږي.
- د ودی په جریان کې: نایټروجن باید د گل کولو څخه د مخه واچول شي . د نبات د ساقې بندونه باید وکتل شي که دغه بندونه ښه پراختیا موندلې وي اضافي نایټروجن اړتیا نه لیدل کېږي (اوکه د بندونو پراختیا کمزوره وي نو ۲۰-۳۰ کیلوگرامه نایټروجن سره دې په یو جریب ځمکه کې واچول شي .

اوبه کول:

- د تیغ وهلو او دگل دجوړیدو په وخت کې منظم اوبه کول خورا ارزښت لري .

د کرلو د وخت مهال ویش:

- په سرو سیمو کې : د تخم کرل د غویی ۱۰ نیټي څخه د غیرگولی د میاشتي اخره پورې تر سره کېږي او دحاصل راټولول یې ۲۰(وړی) تر ۱۰(تلی) پورې دوام کوی .
- په تودو سیمو کې: د تخم کرل یې د غویی لمړۍ نیټه تر اخر غیرگولی پورې تر سره کېږي او د حاصل راټولول یې د د تله څخه شروع تر ۱۰ لږم پورې تر سره کېږي.

فعالیت (کړنې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱ د ځمکې چمتو کول او د کرلو څخه دمخه د سړي ورکول												
۲ د تخم کرل												
۳ اوبه کول												
۴ د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول												
۵ د ناکاره بوټو کنټرول												
۶ د آفتونو کنټرول												
۷ د ناروغیو کنټرول												
۸ حاصل راټولول												

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د ځمکې چمتو کول او د کرلو څخه دمخه د سړي ورکول:
- دسایین لپاره باید ځمکه ښه تیاره شي او د مخکیني نبات څخه وروسته ځمکه یو کولو څخه وروسته باید ښه ډسک شي چې په دې وخت کې ځمکه ښه چمتو شوه نو په راتلونکي کې به د ځمکې پستولو او چمتو کولو ته اړتیا نه وي . خو که ځمکه د کلاسیکو وسیلو په واسطه یوه شي د تخم د کرلو په وخت کې بیا د ځمکې چمتو کولو ته اړتیا لیدل کېږي او غاښور څخه د کار اخیستلو توصیه هم کېږي .

۲. دتخم کرل:

- باکیفیته او د ناروغیو څخه پاک تخم ته اړتیا ده .
- دتخم مقدار: ۲۰ - ۴۰ کیلوګرامه تخم ته په یو جریب ځمکه کې اړتیا ده
- د ۱۹ درجو سانتی ګریډ څخه لوړه د تودوخې درجه
- دتخم کرل په لیکو له پاره : لږ تر لږه ۲۴-۳۰ سانتي متره واټن د لیکو تر منځ او اکثر حد ۴۵-۶۰ ساتي متره په پام کې نیول کیږي د تخم د کرلو ژوروالي ۳-۶ سانتي متره وي

۳. اوبه کول:

- د تیغ وهلو، د گل د تولید آن د پخیدلو تر مودې پورې د کروندې اوبه کول د خورا ارزښت وړ وي .

۴. دتخم د راتوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:

- د سایبین تخم د کرلو ۷ - ۱۲ ورځې وروسته تیغ وهي .

۵. د ناکاره بوټو کنټرول:

- میخانیکي کنټرول : د لیکو تر منځ خیشاوه په ځانګړی توګه د ناوخته کرلو په صورت کې توصیه کیږي .
- د تازه وېشو د تولید په موخه که سایبین کرل شوي وي نو د ناکاره بوټو وژونکو کیمیاوي توکو توصیه نه کیږي . که سایبین د تخم د تولید په موخه کرل شوي وي د ناکاره بوټو وژونکو توکو د لوېشو پرمخ د لیکل شوو لارښوونو سره سم داتوکي وکاروئ .

۶. د آفتونو کنټرول:

- د ښه کرنیزو کړنو (اګروتخنیک) سره کولای شو د آفتونو شتون او ظرفیت له منځه یوسو که اړتیاوي دکیمیاوي حشره وژونکو توکو څخه د ورکړل شوو لارښوونو سره سم، کارواخیستل شي .

۷. د ناروغیو کنټرول:

- د ښه کرنیزو کړنو (اګروتخنیک) سره کولای شو د ناروغیو شتون او ظرفیت له منځه یوسو (د بېلګې په ډول کرنیز تناوب)، که اړینه وي د کیمیاوي توکو څخه په ځانګړي توګه فنجي سایډونو څخه کار اخیستلای شو او په دې هکله ورکړل شوي لار ښوونې ته باید پوره پاملرنه وکړئ
- کیمیاوي توکي هیڅکله هم د پخیدلو په پړاو کې مه کاروئ.
- د کروندې څخه د ډاډه کیدلو په خاطر باید تل کرونده وکتله شي او په ناروغیو اخته نباتات د پټي څخه لیرې شي.

۸. د حاصل راټولول:

- سایبین د پخیدلو څخه دمخه خپلې پانې تړيوي، را ټولول او حاصل اخیستل باید د پانو د شین رنگ دورکیدلو څخه وروسته پیل شي .
- په سایبین کې د ۱۳ - ۱۵ سلنه لنډېل څخه باید ډاډه و اوسئ که د لنډېل کچه د ۱۲ سلنې څخه لږوي په دې صورت کې د پلېو د چاودیدلو امکان شته
- ددې راټولول او د حاصل اخیستنه د لور او یا نورو وړ وسایلو پواسطه ترسره کیږي.
- تخمینی حاصل یې ۱۵۰-۲۵۰ کیلوګرامه د یو جریب ځمکې څخه دی .
- د وېشو په موخه د حاصل را ټولول چې دتخم (داني) جوړیدل پیل شوي وي .
- د حاصل راټولولو او اخیستلو نېټه: په سرو سیمو کې د وړی د ۲۰ څخه تر ۹ دتله نېټې پورې او په تودو سیمو کې د وړی ۳۰ څخه د لږم تر ۹ پورې وي .

د حاصل د اخیستلو څخه وروسته پړاوونه:

- په دودیزه توګه را ټولولو کې ، نباتات په یو وچ ځای کې را ټولېږي او د لاس په واسطه میډه (ترشر) کیږي، لاس ته راغلي تخمونه باید پاک او په یو وچ ځای کې زیرمه شي که د تریش او کمباین د ماشینونو څخه کار اخیستل کیږي نو بیا هم لاس ته راغلي د سایبین تخم (داني) باید پاکي او په وچ او پاک ځای کې زیرمه شي . د لنډېل کچه تل باید د ۱۲ سلنه په پام کې ونیول شي. لاسته راغلي دسایبین داني باید ژر تر ژره د پټي څخه زیرمه ځای ته ولېږدول شي ترڅو د خرابیدلو څخه یې مخنیوی شوی وي .
- د سایبین د دانو طبیعي وچول: لاس ته راغلي تخمونه د وچولو په ځای کې د یوې نازکې طبقې په څیر دې اوارشي دا ځای باید آزاده هوا او دلمر مستقیمې وړانګې ولري . اوارې شوي داني د یوه تر دوه اونیو پورې همدلته پاته او په منظم ډول دې دا داني لاندې باندې شي ترڅو ښې وچي شي . د ښه وچولو لپاره د هوا نسبتي لنډېل باید د ۷۰ سلنې څخه زیات نه وي د دې لپاره چې دتخم ښه وچیدلو څخه ډاډه شو دښې لخوا د سایبینو داني باید آزادي هوا ته پرې نه ښودل شي . د شپې سره هوا او د شپې زیات لنډېل د دانو کیفیت خرابوي .

- **پاکول:** که دسایبین زیات مقدار دانی ولرو نو د پاکونکي ماشین څخه کار اخلو ، دا ماشینونه؛ موتور، پکي خوځیدونکي غلبیلونه لري . دځانگړي ماشین په واسطه د پاکولو عملیه په تکرار ډول تر سره کیږي .
- **بسته بندي او زیرمه:** د سایبین تخم (دانی) د پاکولو څخه وروسته په گونیو کې اچول کیږي او په زیرمه ځایونونو کې د لرگي په تختو (گرونج) ایښودل کیږي دا لرگي د زیرمه ځای د غولي سره د بوجیو د تماس څخه مخنیوی کوي د بوجیو او د چت تر منځ واټن باید یو متر او همدا شان د بوجیو د لاندني برخي او غولي تر منځ واټن هم یو متر وي .
- هغه تخمونه چې په راتلونکي موسم کې کرل کیږي باید په مناسب ډول زیرمه شي او دمورکانو ، الوتونکو او نورحشرو څخه په امان کې وي .
- **پروسس:** د دې لپاره چې د تخم پوښ له منځه لاړشي د سایبین دانی ماتېږي او بیا دغور په فلاسکونو کې اړول را اړول کیږي چې په دې کار سره د سایبینو د دانو څخه د غورو د راویستلو پروسه آسانه کیږي کله چې د سایبینو غور مو تر لاسه کرل پاته شوني یې وچ کړي چې داتوکي د حیواناتو د تغذیې لپاره په کارورل کیدای شي او هم ورڅخه دسایبین اوره جوړوالی شو او دسایبین د نباتی پروتین د زیرمویه څیر په خورو کې ورڅخه کار اخلي .
- سایبین تقریباً ۱۹ سلنه غور لري . غواړو چې د سایبین څخه غور تر لاسه کړو نو لاندې یې باید تنظیم او دانی ماتي شي او بیا ورڅخه غور تر لاسه کیږي . بیا دا غور تصفیه کیږي او دنورو موخو له پاره کارول کیږي او کله هایدروجنیت کیږي .
- **د شیدو په ځای کارول کیږي:** (دبیلگي په توگه د سایبین شیدې . کریم . مستي ، آیس کریم ، پیزا او نور) سایبین شیدې په طبیعي ډول د جذب وړ پوره کلسیم نه لري باید په مصنوعي ډول غني شي .
- د غوښې په موخه هم د سایبین څخه کار اخیستل کیږي .

می

لاتین نوم: *Vigna radiate or Phaseolus aureus* او د Fabaceae کورنۍ پورې اړه لري
دری نوم: ماش
پښتو نوم: می
انګلیسی نوم: Mung bean



د پیل څخه دمخه:

ایکالوژیکي اړیتاوې:

- تود اقلیمي شرایطو (آب و هوا) ته اړتیا لري .
- د تودې هوا او لږ و اوبود شرایطو سره کلکې دي .

خاوره:

- پټی باید په ښه ډول چمتو شي د بیلګې په ډول خاوره باید ښه جوړښت او د نفوذ او ز غملو ښه توان ولري .
- خنثی pH خوښوي . د خاورې د تیزابیت سره ټینګار نشي ښودلای .

کرښ تناب:

- می باید د غنمو او اورېشو څخه وروسته ورکړل شي .
- دغه نباتات کیدای شي د میو څخه وروسته وکړل شي : غنم ، جوار ، خټکي

تخم:

- د شیندلو په طریقه کې د تخم مقدار ۴-۵، کیلوګرامه په یو جریب ځمکه کې په پام کې نیول کیږي .
- په هغه صورت کې چې ۷۰ سانتي متره واین د لیکو تر منځ شتون ولري ۳.۵ - ۴ کیلوګرامه تخم په یو جریب ځمکه کې کرل کیږي .
- په هغه صورت کې چې ۴۵ سانتي متره واین د لیکو تر منځ شتون ولري ۴-۵، کیلوګرامه می په یو جریب ځمکه کې کافی ګڼل کیږي .
- تخم ۲.۵ - ۴ سانتي متره باید ژور وکړل شي .

د کرلو وسایل:

- دیوي سامان آلات، ډسک، د ځمکې د اورالو وسیله (ماله)، غاښور .

سړي:

- د کرلو څخه دمخه ۵ ټنه کمپوست او یا ۱.۲ - ۱.۶ ټنه ښه ورسته شوې حیوانی سره باید ځمکې ته د ځمکې د اړولو او تیارولو په وخت ور زیاته شي . په یو جریب ځمکه کې ۱۰ کیلوګرامه پوریا (د نایتروجن سره) ، ۲۰ - ۳۰ کیلوګرامه سوپر فاسفیټ سره (فاسفیټ سره) او ۶۰ کیلوګرامه DAP سره یو جریب ځمکې ته ورکوله کیږي .
- د کښت په جریان کې اړتیا نه لیدل کیږي .

اوبه کول:

- که په پوره اندازه اورښت شتون ونه لري دوه ځل ساتندوی اوبه کولو ته اړتیا لیدل کیږي ، لومړۍ ځل اوبه کول د گل کولو په وخت کې او دوهم ځل د پلېو د ډکیدلو په وخت کې .
- په وچو سیمو کې لومړۍ ځل اوبه کول د تخم د کرلو څخه درې اونۍ وروسته اویا په هر دوه اونۍ کې د میو د دوی په موسم کې باید کړنده اوبه شي .

- سڀي سيمي (سور): د مني مي او پسرلي مي ڪرل ڪيري .
- په تودو سيمو ڪي (تود): د مني مي ڪرل ڪيري

■ سوړ ■ تود ■ تود او سوړ

۱. د ځمکې چمتو کول او ډکولو څخه دمخه د سړي ورکول:

- د مخکینې نبات څخه وروسته د ځمکې چمتوکول: ځمکه باید ښه یوې شي او ناکاره بوټو د مخنیوي له پاره باید یو کول ۲ - ۳ اونۍ وروسته بیا تر سره شي .
- د تخم د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتو کول: دځمکې مالنه کول (هوارول)، د خاورې دجوړښت د ښه کولو له پاره غاښور کول او د کمپوست او حیواني سرې ورکول .
- د تخم له کرلو څخه مخکې سره ورکول: د ۵ تنو په کچه کمپوست په یو جریب کې یا له ۱.۲ څخه تر ۱.۶ تنه حیواني ښه ورسته شوې سره په یو جریب کې، د ځمکې د تیارولو په مهال ځمکې ته ورکړل شي. ۱۰ کیلو گرامه یوریا سره(د نایتروجن سره) په یو جریب کې، له ۲۰ څخه تر ۳۰ کیلوگرامه د سوپر فاسفیټ سره (د فاسفیټ سره) په یو جریب کې یا د ۶۰ کیلوگرامو په کچه د DAP سره په یو جریب کې واچوله شي.

- شیندلو پہ طریقہ ۴-۵، ۲ کیلوگرامہ تخم پہ یو جریب حمکہ کی کارول کیری .

- که د لیکو ترمنځ واټن ۷۰ سانتي متره وي ۳.۵ - ۴ کیلوگرامه تخم دیو جریب لپاره بس دي .
- که د لیکو ترمنځ واټن ۴۵ سانتي متره په پام کې وي ۴ - ۴.۵ کیلوگرامه تخم د یو جریب ځمکې له پاره کفایت کوي .
- د دوه نباتاتو تر منځ واټن ۱۵ - ۲۰ سانتي متره باید په پام کې ونیول شي.
- می باید د ۲.۵ - ۴ سانتي متروپه ژوروالي سره شکلنو خاورو کې وکرل شي.
- د کرلو نېټه : سړی سیمې : غبرگولې د ۲۰ څخه تر ۱۰ جنگاش پورې . تودی سیمې د جنگاش د ۲۰ څخه تر ۱۰ د زمري .

- کہ پورہ اور بہت شتون ونہ لڙي دوځله سائنڊو اوبه کولو ته اڙتيا وي، يو ځل دگل دجوريډولو په وخت کې او بل ځل د پليو د ډکيدلو په وخت کې.
- په وچو سيمو کې لومړی ځل اوبه کول دکرلو څخه درې اونۍ وروسته اوبيا به هرو دوو اونيو کې بايد کرونده اوبه شي.

۴. د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:
 - د میو تخم ۸ - ۱۲ ورځې د کرلو څخه وروسته تیغ وهي (راتوکیدل)
۵. کرنیزې کرنې د کرلو په مهال:
 - د میو کرونده یوې سطحې خیشاوې (د کرلو څخه ۳-۴ اونۍ وروسته) ته اړتیا لري .
۶. د ناکاره بوټو کنټرول:
 - د خشاوې سره یوځای (۳-۴ اونۍ د کرلو څخه وروسته) د ناکاره بوټو کنټرول اومخنیوی کيږي.
 - د ناکاره بوټو کنټرول باید په منظم ډول تر سره شي.
۷. د آفتونو او ناروغیو کنټرول:
 - د هیڅ ډول حشره وژونکو، فنجي سایډونو او کیمیاوي درملو درکارولو سپارښت نه کیږي. که اړتیا وه ، هڅه دې وشي چې د عضوي توکو لکه Pyrethrins څخه ګټه واخیستل شي.
 - د خاکسترک (Powdery mildew) د شدیدې حملې په صورت کې (په هغه سیمو کې چې زیات لوند اقلیم لري) یوځل د سلفر (salphur ۱۲۵۰ mg) او Monocrotophos ۵۵۰ ml دوا شیندل کیږي، دا توکي باید په ۵۰۰ لیتره اوبو کې ګډ شي .
 - اویا د Treflan(trifluralin) سره په مخلوط ډول و کارول شي دواړه وژونکي توکي د ګراس د کورنۍ نباتات په ښه ډول کنټرولوي بر سیره پر دې یوکلن پلنې پاني نباتات هم کنټرولوي. د دې توکو د استعمال په وخت کې پر لیبل باندې لار ښوونې باید په پام کې ونیول شي تر څو مناسبه اندازه یي د خاورې د ډول او د عضوي توکو د شتون پر بنسټ وکارول شي.
۸. د حاصل راټولول او اخیستل:
 - د میو حاصل هغه وخت راټولیږي چې نیم یا دوه پر درې برخې پلي پاخه شوي وي . کیدای شي په دې وخت کې د میو دانې ۱۳ - ۱۵ سلنه لنډېدل ولري .
 - د میو راټولول باید د سهار له خوا تر سره شي(د ورځې په تودو سا عتونو کې باید می راټولې نه شي).
 - د میو راټولول او حاصل اخیستل په لاس سره تر سره کیږي ، او یا دا چې می دې پریشودل شي چې ښې پخې شي او بیا دې دځانګړي ترشر په واسطه (که لاسرسی ورته وي) تریش شي .
 - تخمینی حاصل: ۲۱۰ - ۳۰۰ کیلوګرامه په یو جریب کې.
 - د راټولولو نیټه: په سرو سیمو کې ۲۰ تله - ۱۰ لړم، په تودو سیمو کې ۲۰ لړم - ۱۰ لیندۍ.

د کرلو د وخت مهال ویش - د پسرلي می

- سړي سیمې (سور): د پسرلي می کرل کیږي.
- په تودو سیمو کې (تود): د پسرلي می کرل کیږي.

فعالیت (کرنې)	سور	تود	تود او سور	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱
۱ د ځمکې چمتوګول او د کرلو څخه دمخه د سړي ورکول																																		
۲ د تخم کرل																																		
۳ اوبه کول																																		
۴ د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول																																		
۵ کرنیزې کرنې د کرلو په مهال																																		
۶ د ناکاره بوټو کنټرول																																		
۷ د آفتونو او ناروغیو کنټرول																																		
۸ د حاصل راټولول او اخیستل																																		

سور ■ تود ■ تود او سور ■

د کرلو ګام په ګام پړاوونه - د پسرلي می

۱. د ځمکې چمتو کول او دکرلو څخه دمخه د سړي ورکول:

- ومخکینی نبات څخه وروسته د ځمکې چمتو کول: ځمکه باید بڼه یوې شي او ناکاره بوټو د مخنیوي لپاره باید یو ۲-۳ اونۍ وروسته بیا تر سره شي .
- دتخم د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتو کول: دځمکې ماله کول(هوارول) د خاورې دجوړښت د بڼه کولو لپاره غاښور کول (harrowing) او د کمپوست او حیواني سړي ورکول.
- د تخم له کرلو څخه مخکې سره ورکول: د ۵ ټنو په کچه کمپوست په یو جریب کې یا له ۱.۲ څخه تر ۱.۶ ټنه حیواني بڼه ورسته شوې سره په یو جریب کې، د ځمکې د تیارولو په مهال ځمکې ته ورکړل شي. ۱۰ کیلو ګرامه یوریا سره(د نایټروجن سره) په یو جریب کې ، له ۲۰ څخه تر ۳۰ کیلوګرامه د سوپر فاسفیټ سره(د فاسفیټ سره) په یو جریب کې یا د ۶۰ کیلوګرامو په کچه د DAP سره په یو جریب کې واچوله شي.

۲. دتخم کرل:

- د شیندلو په طریق ۴-۵، ۴ کیلوګرامه تخم په یو جریب ځمکه کې کارول کیږي.
- که د لیکو ترمنځ واټن ۷۰ سانتي متره وي ۳.۵ - ۴ کیلوګرامه یا ۴ - ۴.۵ کیلوګرامه تخم دیو جریب لپاره بس دي.
- که د لیکو ترمنځ واټن ۴۵ سانتي متره په پام کې وي ۴ - ۴.۵ کیلوګرامه تخم د یو جریب ځمکې له پاره کفایت کوي.
- د دوه نباتاتو تر منځ واټن ۱۵ - ۲۰ سانتي متره باید په پام کې ونیول شي.
- می باید د ۲.۵ - ۴ سانتي متروپه ژوروالي سره شگلنو خاورو کې وکرل شي.
- د کرلو نېټه: سړي سیمې: د وری د ۱۵ څخه د غویی تر ۳۰ پورې. تودې سیمې د کب د ۱۵ څخه تر ۳۰ پورې.

۳. اوبه کول:

- که پوره اورښت شتون ونه لري دوه ځله ساتندوی اوبه کولو ته اړتیا وي، یو ځل دگل کولو په وخت کې او بل ځل د پلویو د ډکیدلو په وخت کې .
- په وچو سیمو کې لومړۍ ځل اوبه کول درې اونۍ دکرلو څخه وروسته اوبیا به هر دوه اونیو کې باید کرونده اوبه شي .

۴. دتخم د راټوکیدلو (د تیغ و هلو) کنټرول:

- دمیو تخم ۸ - ۱۲ ورځې د کرلو څخه وروسته تیغ وهي (راتوکیږي)

۵. کرنیزې کرنې د کرلو په مهال:

- د میو کرونده یوه اندازه خشاوې ته (د کرلو څخه ۳-۴ اونۍ وروسته) اړتیا لري .

۶. د ناکاره بوټو کنټرول:

- د خشاوې سره یوځای (۳-۴ اونۍ د کرلو څخه وروسته) د ناکاره بوټو کنټرول اومخنیوی کیږي.
- د ناکاره بوټو کنټرول باید په منظم ډول تر سره شي.

۷. دآفتونو او ناروغیو کنټرول:

- د هیڅ ډول حشره وژونکو ، فنجي سایډونو او کیمیاوي درملو د کارولو توصیه نه کیږي . که اړتیا وي هڅه دی وشي چې د عضوي توکو لکه Pyrethrins څخه ګټه واخیستل شي .
- د خاکسترک (Powdery mildew)د شدیدې حملې په مهال کې (په هغه سیمو کې چې زیات لوند اقلیم لري) یوځل د سلفر (salphur ۱۲۵۰ mg) او Monocrotophos ۵۵۰ ml دوا شیندل کیږي ، دا توکي باید په ۵۰۰ لیټره اوبو کې ګډ شي .
- اویا د Tre flan(trifluralin) سره په مخلوط ډول کارول کیږي دواړه وژونکو توکي د ګراس د کورنۍ نباتات په بڼه ډول کنټرولوي بر سیره پر دې یوکلن پلني پاني نباتات هم کنټرولوي. د دې د استعمال په وخت کې پر لیلې باندې لار ښوونې باید په پام کې ونیول شي تر څو مناسبه اندازه یي د خاورې د ډول او دعضوي توکو د شتون پر بنسټ وکارول شي .

۸. دحاصل راټولول او اخیستل:

- دمیو حاصل هغه وخت راټولیږي چې نیم یا دوه پر درې برخې پلي پاخه شوي وي . کیدای شي په دې وخت کې دمیو داني ۱۳ - ۱۵ سلنه لنډېدل ولري .
- دمیو راټولول باید د سهار له خوا تر سره شي(دورځې په تودو سا عتونو کې باید می راټولې نه شي.)
- د میو راټولول او حاصل اخیستل په لاس سره تر سره کیږي، او یا دا چې می دې پریشودل شي چې ښې پخې شي او بیا دې دځانګړي تربیشر په واسطه (که لاسرسی ورته وي) تربیشر شي .
- تخمینی حاصل: ۲۱۰ - ۳۰۰ کیلوګرامه په یو جریب کې .
- دراتولولو نېټه: په سرو سیمو کې ۱۰ چنګاښ - ۱۰ د زمري، په تودو سیمو کې ۲۰ غبرګولی - ۱۰ چنګاښ.

د حاصل د اخیستلو څخه وروسته پړاوونه:

- **زیرمه کول:** د زیرمه کولو څخه دمخه باید د پانو، ځانگو، نارسه، نا پاکه او په حشر، آفتونو او ناروغیو اخته پلپو ټول پاتې شوني باید پاک او لیرې شي. هغه می چې زیرمه کیږي باید ۱۲٪ لنډل ولري او په داسې لوبو کې چې دمخه د گونگنو او نورو حشر په مقابل کې تعیم شوي وي زیرمه شي. که د میو تخم د ۱۲٪ څخه زیات لنډل ولري باید وچي شي تر څو لنډل یې ۱۲٪ ته را ټیټ شي، ځکه که ددې کچې څخه لنډل زیات وي د میو دانې به را شنی شي. او د تخم په ځای به په مستقیم ډول خورلو ته چمتو شي. په زیرمه ځایونو کې باید کلکه څارنه شتون ولري او د ټولو هغه لارو څخه چې دمخه د خرابیدلو لامل گرځي مخنیوی وشي.
- مارکیټ ته د میو د لیریدلو لپاره باید د ځانگړو لوبو او پاکو کثورو څخه کار واخیستل شي.

چنی

لاتین نوم: Cicer Arietinum, (Fabaceae)

دری نوم: چنی

پښتو نوم: نخود

انګلیسی نوم: Chick pea



د پیل څخه دمخه:

ایکولوژیکی اړتیاوې:

- چنی تود یا برابر اقلیم ته اړتیا لري. د ورځې له مخې یې تودوخه د سانتي ګراد په کچه له ۱۸ څخه تر ۳۰ او د شپې له مخې یې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه له ۱۰ څخه تر ۲۵ درجې وي.
- دا نبات د سرو او وچوبي په وړاندې کلک دی.
- ناڅپه ساره (frost)، برلۍ او تیز اوربنت دا نبات ناکاره کوي.

خاوره:

- ځمکه باید ښه تیاره وي، د خاورې جوړښت باید ښه وي او په خاوره کې د اوبو نفوذ هم ښه وي. درنې خاورې چې pH یې له ۵،۸ څخه تر ۸،۶ وي، ددې نبات د کرلو لپاره وړدي.

کرښ تړاوب:

- چنی له غنمو، اوربشې، وریجې جوارو او ختکیو څخه وروسته کرل کېدای شي. چنی هېڅکله له کچالو څخه وروسته مه کړئ.
- له چنډو پسی غلې او د حیواناتو خوراکي گیایو کرل کېدای شي.

تخم:

- د لاس په واسطه د تخم شیندلو لپاره له ۲۵ څخه تر ۳۶ کیلو ګرامه څخه لږ تخم یو جریب ته اړتیا ده. د لیکو په ډول د کرلو لپاره له ۱۶ تر ۲۴ کیلو ګرامو څخه لږ تخم ته په یو جریب کې اړتیا ده. په لیکو کې د کرلو لپاره د لیکو ترمنځ واټن ۲۵، ۴۵ یا ۶۰ سانتي متره او د دوو نباتو ترمنځ واټن له ۱۰ څخه تر ۱۵ سانتي متره په پام کې ونیول شي.
- په شگلنو خاورو کې د کرلو ژوروالی له ۵ څخه تر ۱۲ سانتي متره دی.

د کرلو وسایل:

- یوه یا قولبه، دیسک، د هوارولو وسایل، ماله، د تخم د شیندلو ماشین او یا د کرلو لپاره د غوچورو د ایستلو وسایل.

د سرې:

- د چنډو له کرلو څخه مخکې په یو جریب کې ۵ ټنه کمپوسټ یا ۲،۱ څخه تر ۱،۶ ټنه حیواني ښه ورسته شوی سره د ځمکې د تیارولو په مهال کې واچوله شي او له خاورې سره دې ګډه کړای شي.
- د نبات د ودې په مهال که د نایتروجن د کمښت ښې ښکاره کیدلې پدې مانا چې د بوټي لاندنۍ پاني ژیرې شوې وي، هغه مهال چې د نبات ونه ۱۰ سانتي مترو ته رسیدلې وي، له ۴ څخه تر ۵ کیلو ګرامه پوري نایتروجن سره د یوریا په بڼه تیاره او په یو جریب کې یې وکاروئ.

اوبه کول:

- له کرلو څخه ۴۵ ورځې وروسته اوبه کیږي او د دوهم ځل لپاره له کرلو څخه ۷۵ ورځې وروسته اوبه کیږي.

د کرلو د وخت مهال ویش:

- په سرو سیمو کې: د چنو کرل د وري او غوايي په میاشتو کې ترسره کیږي او راټولول یې د وري او تلي په میاشتو کې ترسره کیږي.
- په تودو سیمو کې: د چنو کرل له لیندۍ تر مرغومي په میاشتو کې کیږي او راټولول یې د غوايي او غبرگولی په میاشتو کې ترسره کیږي.

فعالیت (کرنې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱ د ځمکې چمتو کول او کرلو څخه دمخه د سري ورکول												
۲ د تخم کرل												
۳ د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول												
۴ اوبه کول												
۵ د خاوری نرمول												
۶ رنگري کول												
۷ د ناکاره بوټو کنټرول												
۸ د نباتي آفتونو کنټرول												
۹ د ناروغیو کنټرول												
۱۰ د حاصل راټولول												

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د ځمکې چمتو کول او کرلو څخه دمخه د سري ورکول:
 - د مخکني نبات له راټولولو څخه وروسته، په وچو سیمو کې د ځمکې پستول د ۱۲ سانتي متره او په نورو ځایونو کې د ۲۰ سانتي مترو په ژوروالي ترسره کیږي. ۲ یا ۳ اونۍ وروسته بیا هم ځمکه پستوي تر څو د ناکاره بوټو د ودې مخنیوی وشي.
 - د چنو له کرلو څخه مخکې د ځمکې هوارول، ماله کول او د خاوري میده کول اړین دي ترڅو د خاوري جوړښت ښه شي او سره یا کمپوسټ له خاوري سره ګډ شي. په وچو سیمو کې یو ځل یوه کول بس دي.
 - د سري کارول د چنو له کرلو مخکې: د ۵ ټنو په کچه کمپوسټ د یو جریب لپاره او یا ۱،۲ څخه تر ۱،۶ ټنه حیواني ورسته شوي سره د ځمکې د تیارولو په مهال دي وکارول شي او له خاوري سره ګډه شي.
۲. د تخم کرل:
 - د لاس په واسطه د شیندلو لپاره په یو جریب کې له ۲۵ څخه تر ۳۶ کیلو ګرامه تخم او په لیکو کې دکرلو لپاره د تخم کچه له ۱۶ څخه تر ۲۴ کیلو ګرامه په یو جریب کې بس دی. په لیکو کې د کرلو لپاره د لیکو ترمنځ واټن ۲۵،۴۵ یا ۶۰ سانتي متره او د دوو نباتاتو ترمنځ واټن له ۱۰ څخه تر ۱۵ سانتي متره په پام کې ونیول شي.
 - د کرلو ژوروالی په شکلنو ځمکو کې له ۵ څخه تر ۱۲ سانتي متره دی.
 - په سرو سیمو کې د چنو کرل د وري او غوايي په میاشتو کې ترسره کیږي او په تودو سیمو کې د چنو کرل د لیندۍ او مرغومي په میاشتو کې ترسره کیږي.

۳. **د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:**
 - کرل شوي تخمونه وروسته له ۷ څخه تر ۱۲ ورځو شنه کیږي. خاوره باید لږ تر لږه په شپه او ورځ کې د سانتي گراد ۷ درجې تودوخه ولري.
۴. **اوبه کول:**
 - له کرلو څخه ۴۵ ورځې وروسته اوبه کیږي او د دوهم ځل لپاره له کرلو څخه ۷۵ ورځې وروسته اوبه کیږي.
۵. **د خاورې نرمول:**
 - نرمول یوځل او هغه هم ۳-۴ اونۍ له کرلو څخه وروسته ترسره کیږي. کله چې نبات وده وکړه، پر خاوره سپوری کوي او د ناکاره بوټو دودې مخنیوی کوي چې کمه خیشاوه غواړي.
۶. **رنګري کول:**
 - رنګري کول هغه وخت ترسره کیږي چې تخم په سمه توګه نه وي شیندل شوی، او د شیندل شوي تخم کچه زیاته شوې وي. رنګري کول هغه مهال ترسره کیږي چې د چنو بوټي له ۴ څخه تر ۵ پانې کړي وي.
۷. **د ناکاره بوټو کنټرول:**
 - ناکاره بوټي په میخانیکي ډول او د چارې په واسطه ترسره کیږي. د ناکاره بوټو کنټرول باید په لومړنیو پړاوونو کې ترسره شي او وروسته ورته اړتیا نشته، ځکه چې نبات په پوره کچه وده کړې او د ناکاره بوټو د شنه کیدو مخنیوی کوي. د اړتیا په مهال د ناکاره بوټو کنټرول هغه وخت ترسره کیږي چې بوټی د ۴ - ۵ پانې کړي وي.
۸. **د آفاتو کنټرول:**
 - کرنیز نوبت ته پاملرنه او دځمکې بڼه چمتو کول د آفاتو د خپریدو د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه تګلاره ده. کرونده باید په منظمه توګه وکتله شي او په آفاتو ککړ بوټي دي له منځه یوړل شي.
۹. **د ناروغیو کنټرول:**
 - د مخنیوي ډیری بڼې کرنیز نوبت ته پاملرنه، پوره کرنیزې کرنې او د ښه کیفیت لرونکو او روغو تخمونو کارول دي. کرونده باید په درست ډول وڅیړله شي او اخته بوټي باید له منځه یوړل شي.
 - هغه مهال چې د بیماری خپرېدنه ګړندی کوي (لکه خاکسټرک)، له وړ کیمیاوي داروګانو څخه دې کار واخیستل شي مګر د دوا د کارولو لارښود دې په سمه توګه ولوستل شي او له هغو سره سم عمل وشي.
 - د حاصل له ټولولو څخه مخکې هیڅکله هم دارو مه کاروئ، او همدارنګه کله چې چنې د حیواناتو د خوراکي په موخه کرل شوي وي، دارو مه کاروئ.
۱۰. **د حاصل راټولول:**
 - په سرو سیمو کې د چنو راټولول د وږي او تلي په میاشت کې ترسره کیږي، په گرمو سیمو کې د غبرګولي په میاشتو کې ترسره کیږي. د پخیدو په وخت کې د چنو پانې ژیرېږي.
 - راټولونه هغه مهال ترسره کیږي چې داني یې سختې شوي وي او نبات د لاس یا د لور په واسطه د خاورې له مخه غوڅ او راټولېږي. د چنو بوټي د څو ورځو لپاره په کرونده کې درمند کیږي ترڅو ښه وچ شي او وروسته د تریشر او یا د لرګیو سره وټکول شي او داني له وښو څخه جلا شي. تخم د باد په مرسته له وښو څخه بیلېږي. د لورې ونې لرونکي وراپټي د ماشین یا کمباین په واسطه راټولېدلی شي. کله کله چنې د حیواناتو د خوړو لپاره کارول کیدای شي.
 - د چنو د توقع وړ حاصل له یو جریب څخه له ۸۰ څخه تر ۱۶۰ کیلو ګرامه پورې دی.

د حاصل د اخیستلو څخه وروسته پړاوونه:

- چنې په بوریو کې اچول کیږي او ساتل کیږي مګر پدې ډول د حشراتو د حمله زیاته ترسره کیږي نسبت دې ته چې په ګودام کې کښېښودل شي. د غوډارې د کنټرول لپاره، مناسب پاک کول، وچول او د هوا بدلول اړین دي. د سبو د غوړیو پواسطه د دانو لږ غوړول د دانو له خرابیدو څخه مخنیوی کوي. خنې وختونه چنې په هغو ټوکریو کې ساتل کیږي چې د شولو له وښو څخه جوړې شوې وي. د سانتي د ځای لاندې باید له ۱۰ څخه تر ۱۲ سلنې وي.

خانگروی یا اختصاصی برخه

دریم فصل سابه

پالک



د پیل څخه دمخه : ایکولوژیکي اړتیاوې:

- پالک منځنۍ درجه تودوخې یا سړې هوا ته اړتیا لري او د ۷- درجو د سانتی گریډ سروسره مقاومت لري، پالک لنډه بل یا رطوبت ته اړتیا لري.

خاوره:

- د پالکو له پاره ښه خاوره هغه ده چې ښه جوړښت ، د اوبو د ساتلو ښه ظرفیت ، عضوي توکي او مناسب ژوروالی ولري او پټی اوار وي .
- پالک خنثی یا القلي خاورو ته اړتیا لري (خاوره باید زیاته تیزابي نه وي)
- د کروندې ډېرې باید د کرلو څخه د مخه ټولې شي .

کرښ تڼاوب:

- پالک باید د لوبیا، نخود او آلو گانو څخه وروسته وکرل شي .

تخم:

- که په لاس سره کرل کیږي ۲-۳ کیلو گرامه د پالکو تخم په یو جریب ځمکه کې اوکه په ماشین کرل کیږي ۲ کیلوگرامه تخم په یو جریب ځمکه کې کافي گڼل کیږي .

د کرلو وسایل:

- قلبه، ښاخۍ، بیل، اوارونکي وسیله (ماله) ، د کرلو د لیکو (قطارو) په نښه کولو له پاره پری یا رجه (مزی)، رمبه، تسکوره، چاقو .

سړي:

- د کرلو څخه دمخه ۷ ټنه حیواني سره چې ښه ورسته شوې وي په یو جریب ځمکه کې د ژمی څخه دمخه یعنی درې میاشتې د کرلو څخه دمخه او یا ۵ ټنه کمپوسټ په یو جریب ځمکه کې د کرلو څخه دمخه یا د تخم د کرلو په وخت ځمکې ته ورکړل شي . ور پسي د کیمیاوي سړي استعمال : زیات نه زیاته اندازه ۲۴ کیلو گرامه نایټروجن په یو جریب ځمکه کې، ۸ کیلوگرامه P۲O۵ په یو جریب ځمکه کې او ۲۰ کیلو گرامه K۲O په یو جریب ځمکه کې د تخم د کرلو څخه یوه میاشت مخکې اچول کیږي .
- د کښت په وخت کې ورته اړتیا نه شته

اوبه کول:

- د ودې د موسم په دوران کې څوڅو ځله باید اوبه شي .
- مخکنی یا اولنی کرنه په شنو خونو او تونلونو کې : کرل کیدای شي خو کرل یې اړین نه دي .
- په پلاستيکي تونلونو کې یا شنو خونو کې کرل : کرل کیدای شي .

د کرلو د وخت مهال ویش:

- په سرو سیمو کې : په پسرلي او اوړي (مۍ) کې کرل کیږي.
- په تودو سیمو کې : په پسرلي ، مۍ او ژمي کې کرل کیږي

فعالیت (کرنې)	سور	تود	تود او سور	پسرلي	ژمي	اوړي	مۍ	په	مۍ	سور	پالک
1 دتخم د کرلو څخه دمخه سري ورکول											
2 د تخم کرل											
3 اوبه کول											
4 دتخم د راټوکېدلو (د تبغ وهلو) کنټرول											
5 رنگري کول											
6 دڅاوري نرمول											
7 دناکاره بوټو کنټرول											
8 د آفتونو کنټرول											
9 د ناروغيو کنټرول											
10 د حاصل راټولول											

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. دتخم دکرلو څخه دمخه د سري ورکول:

- تل په پسرلني کښت کې ۷ ټنه ښه ورسته شوي حیواني سره په یو جریب ځمکه کې د ژمی څخه دمخه (تخمیناً درې میاشتې د کرلو څخه دمخه) یا ۵ ټنه کمپوست د تخم د کرلو څخه دمخه او یا د کرلو سره یو ځای په یو جریب ځمکه کې اچول کیږي .
- د کیمیاوي سرو استعمال: ۱۲ کیلو ګرامه نایتروجن په یو جریب ځمکه کې، ۸ کیلو ګرامه (P₂O₅) په یو جریب ځمکه کې او ۲۰ کیلو ګرامه بوتاشیم (K₂O) باید لږ تر لږه دتخم د کرلو څخه دوه اونۍ دمخه په یو جریب ځمکه کې واچوله شي او ۱۲ کیلو ګرامه نور نایتروجن په یو جریب ځمکه کې هغه وخت اچول کیږي چې د پالک بوټي درې پانی جوړې کړي وي .

۲. د تخم کرل:

- که تخم په لاس کرل کیږي ۲-۳ کیلوګرامه تخم په یو جریب کې او که تخم په ماشین کرل کیږي ۲ کیلوګرامه تخم ته په یو جریب ځمکه کې اړین وي
- په لیکه کرل : د لیکو ترمنځ واټن باید ۱۵-۲۵ سانتي متره په پام کې ونیول شي او تخم ۳-۴ سانتي متر ژور وکرل شي .
- پسرلنۍ ورايټۍ د وری دمیاشتی په لمړۍ ورځو کې، د مۍ ورايټۍ د دویمې د موسم په پای کې او د ژمي ورايټۍ د مۍ د موسم په پای کې کرل کیږي .

۳. اوبه کول:
 - پالکو کرونده په دوامداره توګه اوبه غواړي (اوبه کيږي ، پالک د وچوبی سره حساس دي).
۴. د تخم د راتوکیدلو (د تیغ وهل) کنټرول:
 - د تخم تیغ وهل اقلیمي شرایطو سره تړاو لري . پالک زیات نه زیات په ۲۳ ورځو کې په داسې حال کې چې د خاورې تودوخه ۵ درجې د سانتی ګریډ وي تیغ وهي (راتوکيږي) او که د خاورې تودوخه ۱۵ درجې د سانتی ګریډ وي په ۶ ورځو کې تیغ وهي .
۵. رنګري کول:
 - د پالکو رنګري کول هغه وخت تر سره کيږي چې درې یا زیاتې پانې یې جوړې کړې وي ، د لیکو او بوټو ترمنځ واټن ۲۵×۱۵ سانتی متره سم واټن دی.
۶. د خاورې نرمول:
 - که اړتیا وي د ناکاره بوټو د کنټرول له پاره دی د پالک کرونده خیشاوه شي . د توکیدلو څخه ۴ - ۶ اونۍ وروسته باید د پالکو کرونده یوځل خیشاوه شي .
۷. د ناکاره بوټو کنټرول:
 - پورته شپږمه ګڼه (خیشاوه) دې وکتل شي . د ناکاره بوټو کنټرول لږ تر لږه یو وار د خیشاوه کولو په واسطه تر سره شي او که اړتیا وي په دوامداره توګه دې خیشاوه و شي.
۸. د آفتونو کنټرول:
 - د آفاتو کنټرول باید په منظم ډول د نبات دودې په دوران کې داخه نبات په لیرې کولو سره تر سره شي . هغه وخت چې اکثره نباتات اخته شوي وي کولای شي چې آفت وژونکي وکاروي . د آفت وژونکو د کارولو څخه د حاصل دراتلولو څخه ۳ اونۍ مخکې باید ډډه وشي.
۹. د ناروغیو کنټرول:
 - ټول اخته نباتات باید ژر تر ژره او سمدستي له منځ ویوړل شي تر څو د ناروغیو د خپریدلو څخه مخنیوی شوی وي .
۱۰. د حاصل راټولول:
 - د پالکو پانې باید تل د گل کولو څخه دمخه راټولي شي کله چې ۵-۶ پانې په بوټي کې جوړې شوي وي باید غټي (پخوانۍ) پانې د تیره چاقو سره را غوڅي او مستقیماً د مصرف له پاره راټولي شي . دا کار په دوامداره توګه د ودې په موسم کې د گل کولو څخه د مخه باید تر سره شي .
 - د ټول نبات د ایستلو او حاصل اخیستلو طریقه، باید د سهار له خوا تر سره شي پدې طریقه کې لومړی باید کرونده اوبه شي او کله چې اضافي اوبه تبخیر او وز غمل شوی د پالکو ټول بوټي دې له رینو سره د ځمکې څخه راوایستل شي او مارکیټ ته دی ولیږدول شي اویا دې په یوه ساره ځای کې زیرمه شي .
 - پانې باید تل د راټولو څخه دمخه وچې وي (پرخه یا لنډه بل ورباندې پروت نه وي) د پالکو راټول او د حاصل اخیستل و اوربنت څخه سمدستي وروسته باید تر سره نه شي .
 - تخمینی حاصل: ۲ تر ۴ ټنه حاصل د یو جریب ځمکې څخه په پام کې نیول کيږي .

د حاصل د اخیستلو څخه وروسته پړاو نه:

- زیرمه: پالک ۱۰ - ۱۴ ورځو له پاره په ۹۵ - ۱۰۰ سلنه نسبي رطوبت ۰ درجه دسانتی ګریډ کې زیرمه کیدلای شي. پالک د ایټیلین دګاز سره خورا زیات حساس دی نو پالک باید د منو، خټکیو، رومي بانجانو سره یو ځای زیرمه نه شي او یاونه لیږدول شي ځکه د پالکو د زیریدلو پروسه به په چټکۍ سره تر سره شي .
- مارکیټ ته لیږدول: پالکو باندې باید اوبه ونه شیندل شي او وچ وساتل شي او په ټیټه درجه (سړه هوا) کې زیرمه شي.
- یخچال: که یخچال شتون ولري او لاس رسی ورته ولرو د پالکو پانې باید غوڅې شي او په پلاستيکي کڅوړو کې واچول شي او په یخچال کې وساتل شي (زیرمه شي) دا کنګل وهلې پانې باید په تودو اوبو کې واچول شي او پخې شي . په دې ترتیب کولای شئ پالک د څو او نیو له پاره په یخچال کې وساتئ .

پیاز

لاتین نوم: Allium cepa,
(Liliaceae)
دری نوم: پیاز
پښتو نوم: پیاز
انګلیسی نوم: Onion



د پیل څخه دمخه:

ایکالوژیکي اړتیاوې:

- پیاز نیم استوایي اونیم سور اقلیم ته اړتیا لري او دمنځني درجې کنگل کېدلو سره مقاوم دي (ځیني ډولونه یې د واورې د پوښښ لاندې کرل کېږي)
- اوږدې ورځې خوښوي .
- پیاز په پټي کې د مستقیم تخم د کرلو له لپارې اویا دنیالیو له لارې په کرونده کې کرل کېږي .

خاوره:

- هغه لومي خاورې چې دښې زا ویستني ظرفیت ولري او زیاته اندازه عضوي مواد ولري د پیازو د کرلو لپاره مناسبه خاوره ده .
- د پیاز لپاره مناسب ۶.۵-۶ pH دی .

کرښ تناب:

- پیاز دکچالو، بادرنگ، حبوباتو او غله جاتو څخه وروسته کرل کېږي .
- د پیاز څخه وروسته کچالو او غلي کرل کېږي

تخم:

- په پټي کې د تخم مستقیم کرل: د شیند لو په طریقه ۲ – ۲.۵ کیلوګرامه په یوجریب ځمکه کې اوکه په قطار کرل کېږي په داسې حال کې چې د لیکو تر منځ واټن ۳۰ – ۳۵ سانتي متره وي او د دوه تخمونو تر منځ واټن ۲ – ۳ سانتي متره په پام کې ونیول شي نو ۰.۷ – ۱.۵ کیلوګرامه تخم د یوجریب ځمکې لپاره کفایت کوي . اړینه ده چې وروسته بیا پیاز د ۴ – ۵ سانتي متره په واټن رنګري شي .
- په شگلنو خاورو کې تخم باید د ۱.۵ – ۳ سانتي مترو په ژور والي سره وکرل شي .
- د نیالې کولو لپاره: دلکو ترمنځ واټن ۳۰ – ۳۵ سانتي متره ۴ کیلوګرامه تخم ته د یوجریب ځمکې لپاره اړتیا لري .
- دنیالی کرلو لپاره: ۲۵-۳۵ سانتي متر واټن د قطارونو په منځ ۱۰-۱۵ سانتي متر د نیالیو تر منځ واټن
- ژوروالي ۲-۳ سانتي مترو پوری په شکلنه خاوره کې

د کرلو وسایل:

- دیوی او ډسک کولو وسایل ، د اوارولو اوماله کولو وسایل ، د اضافي توکو د لیري کولو لپاره وسیله (harrowing) یا غاښور (که تخم په پټي کې مستقیم کرل کیږي)
- ښاخۍ، یومونه، رجه / پری د کتارونو په نښه کولو لپاره .
- د تخم ډکرلو ماشین .

سړي:

- پیاز د عضوي سرو او هغه سره چې کلورین (Cl) ولري او په پټي ته په مستقیم ډول ورکړل شي مقاومت نه لري .
- ډکرولو څخه دمخه: ۵ ټنه کمپوسټ یا ۱.۲ – ۱.۶ ټنه ښه ورسته شوی حیواني سره په یو جریب کې د ځمکې دچمتو کولو په وخت کې دوه میاشتي د تخم اونیالیو (کرلو) څخه د مخه اچول کیږي . په بله طریقه ۲۰ کیلوگرامه نایتروجن ۲۰ کیلوگرامه P۲O۵ او ۴۰ کیلو ګرامه K۲O په یو جریب ځمکه کې اچول کیږي او یا ۱۰۰ کیلو ګرامه DAFK د ۲۶:۲۶:۱۰ په تناسب ځمکې ته ورکول کیږي .

اوبه کول:

- خورا زیات اوبه کولو ته اړتیا نشته، خو پیاز په وچو سیمو کې او داورډو ورځو د تېري کیدلو دشتون په صورت کې باید اوبه شي.
- د اوبه کولو خورا مهم پړاونه د پیاز د کلچي د جوړلو څخه بیا د راټولو دوخت څخه دوه اونۍ دمخه پورې دي ،
- دپیاز کروندې باید د راټولو څخه یو اونۍ دمخه اوبه نه شي . پیاز په دې پړاو کې دزیاتو اوبو (غرق آبی) سره مقاومت نه لري.

لومړنۍ کرنه په پلاستيکي تونلونو/شنوخنو کې:

- په شنو خونو او تونلونو کې پیاز کرل کیدلای شي خو ورته اړتیا نه لیدل کیږي .
- په شنو خونو کې د پیازو بزغلي کرل: معمولاً د پیاز بزغلي په شنو خونو کې کرل کیږي.

د کرلو د وخت مهال ویش

فعالیت (کرنی)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتو کول او دسړي ورکول	سور پسرلنی ورایتي				سور ژمنی ورایتي	سور ژمنی ورایتي					
د بزغلي لپاره د تخم کرل	سور پسرلنی ورایتي	سور پسرلنی ورایتي			سور ژمنی ورایتي	سور ژمنی ورایتي					
په پټي کې مستقیم تخم کرل	سور	سور			تود پسرلنی ورایتي	تود پسرلنی ورایتي	تود پسرلنی ورایتي				
د تیر کال بزغلي کرل	سور	سور									
د بزغلي کینول (نیالي کول)	تود + سور	سور									
اوبه کول	سور	سور			تود + سور	تود + سور	سور				
د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول	سور پسرلنی ورایتي	سور پسرلنی ورایتي			تود + سور	تود + سور	سور ژمنی ورایتي	سور ژمنی ورایتي	تود		
رنګري کول		سور	سور	سور							
خیشاوه	تود	تود + سور	سور	سور	سور	سور					
د ناکاره بوټو کنټرول او مخنیوی	تود + سور	تود + سور	سور	سور	سور	سور					
د آفتونو کنټرول	تود + سور	تود + سور	سور	سور	سور	سور					
د ناروغیو کنټرول	تود + سور	تود + سور	سور	سور	سور	سور					
د حاصل راټولول او اخیستل	تود پسرلنی ورایتي	تود پسرلنی ورایتي	تود پسرلنی ورایتي	تود + سور	تود + سور	سور	سور	سور			

■ سور ■ تود ■ تود او سور
یادونه: ژمنی ورايتي (ژ. و) او پسرلني ورايتي (پ. و) .

د کرلو گام په گام پړاوونه:

۱. د ځمکې چمتو کول او کرلو څخه دمخه د سري ورکول:

- د مخکیني نبات څخه وروسته: ځمکه باید د بڼې یوې کولو، هوارولو او د عضوي سرو په زیاتولو سره چمتو شي.
- مخکې له کرلو: د خاورې د بڼه جوړښت په موخه دځمکې ماله کول (دځمکې هوارول) او د اضافي توکو ټولول.
- د سري ورکول: ۵ ټنه کمپوسټ او یا ۱.۲ - ۱.۶ ټنه بڼه ورسته شوي حیواني سره په یو جریب ځمکه کې د ځمکې د چمتو کولو په وخت کې او یا لږ تر لږه دوه میاشتې د کرلو او نیالي کرلو څخه دمخه. په بله خوا کې کیمیاوي سري او یا ۱۰۰ کیلوگرامه د NPK/DAFK سره د ۲۶:۲۶:۱۰ په تناسب په یو جریب ځمکه کې اچول کیږي.
- هیڅکله د پیازو کروندې ته په مستقیمې ډول د نبات د شتون په وخت کې سره مه ورکړئ، سره باید د بڼه پروسس لپاره د تخم یا بزغلي (نیالي) د کرلو څخه دوه میاشتې مخکې ورکړل شي او هم هغه سره چې کلورین لري باید د پیازو کروندې ته ورته کرل شي.

۲a. د بزغلي لپاره د تخم کرل:

- په پټي کې (آزاده هوا کې): که دلیکو تر منځ واټن ۳۰ - ۳۵ سانتي متره وي ۴ کیلوگرامه تخم بس کیږي.
- تخم باید ۱.۵ - ۳ سانتي مترو په ژوروالي سره په شکلنه خاوره کې باید وکرل شي.
- په پلاستيکي ټولنولو او شنو خونو کې د بزغلي اچول (کرل): بزغلي باید یوه میاشت مخکې په پټي کې د کښینولو څخه دمخه وکرل شي او که د قطارونو تر منځ واټن ۳۰ - ۳۵ سانتي متر په پام کې نیول کیږي نو ۴ کیلوگرامه تخم ورته کفایت کوي.
- تخم یا ۲ - ۳ سانتي متره په خاوره کې ژور وکرل شي (په شکلنه خاوره کې)

۲b. په پټي کې مستقیم تخم کرل: په پټي کې مستقیم تخم کرل:

- د شیندلو په طریقه کې ۲ - ۲.۵ کیلوگرامه تخم په یو جریب ځمکه کې او د قطار په طریقه کې چې د لیکو تر منځ واټن ۳۰ - ۳۵ سانتي متره او بوټو تر منځ واټن ۲ - ۳ سانتي متره وي ۰.۷ - ۱.۵ کیلوگرامه تخم ته اړتیا ده. وروسته د رنګري کولوسره د بوټو تر منځ واټن ۴ - ۵ سانتي متره پریښودل کیږي.
- په شکلنو خاورو کې له ۱.۵ څخه تر ۳ سانتي مترو په ژوروالي

۲c. د تیرشوی کال د بزغلي کرل:

- د قطارونو تر منځ واټن ۲۵ - ۳۵ سانتي متره او دوه نیالونو (بزغلیو) تر منځ واټن ۱۰ - ۱۵ سانتي متره په پام کې نیول کیږي.
- ژوروالی ۲-۳ سانتي مترو پورې په شکلنه ځمکه کې

۳. د بزغلي نهالې کول اولیردول په اصلی پټي کې:

- د بزغلي لپاره تخم لومړی په شنه خونه یا پلاستيکي ټولنولو کې کرل کیږي لاس ته راغلی بزغلی باید ۲۰ - ۴۰ ورځو څخه وروسته د ۴ ملي متره قطر او ۱۵ - ۲۰ سانتي متره اوږدوالی ولري، تر څو اصلی پټي ته ولیردول شي. په دې وخت کې د بزغلي پاني او اصلی ریښې دې دوه پر درې (۳/۲) برخه غوڅي شي.
- پټي ته د بزغلي دلیردولو څخه دمخه باید بزغلي ته د بهرني اقلیمي شرایطو سره سمون ورکړل شي، د پلاستيکي ټولنولو او شنو خونو ته دې د آزادي هوا بهیر پریښودل شي او پلاستيکي پوښ دې لیرې شي تر څو بزغلي د بهرني اقلیمي شرایطو سره توافق وکړي. په پټي کې د بزغلي کرل باید په سرو ورځو کې تر سره شي. هیڅکله بزغلي په داسې ورځو کې پټي ته مه وړئ چې هوا ډیره توده وي.
- د بزغلي، کینولو څخه وروسته پټي باید اوبه شي.
- واټن: ۲۵ - ۳۰ سانتي متره فاصله د لیکو تر منځ او ۱۰ - ۱۵ سانتي متره واټن د هر بزغلي (نیال) تر منځ باید په پام کې ونیول شي، بزغلي باید د ۲ - ۳ سانتي مترو په ژوروالي سره په شکلنه خاوره کې کینول شي.

۴. اوبه کول:

- د پیازو کرونده په وچو سیمو، د تندې په شتون او اوږدو ورځو کې باید اوبه شي. د اوبه کولو ډیر مهم پړاو د پیاز د غوټې او کلچې دجوړولو په وخت او دوه اونۍ دحاصل د اخیستلو څخه دمخه موده ده.
- د پیازو کرونده د راتولو او حاصل اخیستلو څخه یوه اونۍ دمخه باید اوبه نه شي، ځکه پیاز په دې پړاو کې په اوبو کې د ډوبولوسره مقاومت نه لري.

۵. د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:

- د پیازو تخم د ۵-۷ ورځو کې (د کرلو څخه وروسته) راټوکیږي .
- په تودو سیمو کې د پیازو بزغلی باید د لمر د مستقیمو وړانگو څخه وساتل شي . ددې موخې لپاره ښه پوښښ د گراس د کورنۍ وایښه دي ، د ناکاره بوټو د تخم د انتقال څخه مخنیوی ته مو پام وي، بزغلی باید د کرلو څخه تر لسو ورځو پورې د پوښښ لاندې باید و اوسي، د دې مودې څخه وروسته دا ساتندوی پوښښ باید ورو ورو (تدریجي) لیرې کړل شي . د ساتندوی پوښښ لري کول باید سهار وخته او مازدیگر نا وخته په تدریجي ډول د ټولې ورځې په اوږدو کې تر سره شي .

۶. رنګري کول:

- د پیازو کرونده هغه وخت رنګري کیږي چې د پیازو تخم مستقیماً په کرونده (پټي) کې کرل شوی (شنیدل شوی) وي، د پیازو د بزغلي په پټي کې باید رنګري کول تر سره نه شي. رنګري کول اړتیا په صورت کې اود نباتات د راټولو په وخت کې د پیازو دکلچې د اندازې پر بنسټ دي عملي شي . د پیازو د بوټو تر منځ واټن ۱۵ – ۲۰ سانتي متره په پام کې نیول کیږي .

۷. د ځاوري نرمول:

- لږ ژوره خیشاوه د ځمکې کلک پوښښ د ماتولو ، د ځمکې د پستولو او ناکاره بوټو کنټرول لپاره اړینه ده .

۸. د ناکاره بوټو کنټرول:

- د پټي ښه چمتو کول او سم کرنیز تناوب په پام کې نیول د ناکاره بوټو تر ټولو ښه لاره ده .
- د ناکاره بوټو کنټرول د خیشاوې په وخت کې په میخانیکي ډول تر سره کیږي .
- د ناکاره بوټو د کنټرول لپاره کیمیاوي توکي : کیمیاوي توکي باید تل د یوې کولو څخه دمخه او هغه وخت چې د پیازو بوټي ۱ – ۲ پانې جوړې کړي وي کارول کیږي . د پیازو د ناکاره بوټو د کنټرول او له منځه وړلو لپاره شته کیمیاوي توکي عبارت دي له ۰.۸ – ۳۰ stomp لیتره په یو جریب ځمکه کې (۰.۲) Tsenrnronion – A لیتره په یو جریب ځمکه کې (یا ۰.۲) Bagheera(panther) لیتره په یو جریب ځمکه کې (یا ۰.۴ – ۰.۶) Targa super لیتره په یو جریب ځمکه کې (یا ۰.۴ – ۰.۶) Fyuzilad super لیتره په یو جریب ځمکه کې (یا ۰.۲ – ۰.۱) Goal په یو جریب ځمکه کې (.

۹. د آفتونو کنټرول:

- د ځمکې سم چمتو کول او د کرنیز تناوب په پام کې نیول د آفتونو په کنټرول کې پوره ونډه اخلي . کرونده باید په منظم ډول وڅارل شي او اخته نباتات باید د کروندې څخه لیرې کړل شي .
- په سختو او جدي حالاتو کې د آفتونو د کنټرول لپاره کولای شو د کیمیاوي آفت وژونکو توکو څخه کار واخلو په دې اړوند باید تل د درملو د لوبو پر لیبونو لیکل شوي لارښوونې په پام کې ونیول شي . کیمیاوي توکي باید هیڅکله هم د راټولو څخه دمخه ونه کارول شي .
- د پیازو معمولي حشرې عبارت دي له د تنباکو تریس (Thrips tobacco)، د پیازو مچ (Delia Antigua) او غوڅونکي چینجي .
- حشره وژنکي توکي چې ورته لاس رسې شته عبارت دي له: Nurel – D ، Decis ، Acefidstrom ، Kallipso ، konfidor ، Mospilan ، Bi – ۵۸ ، Dimilin .

۱۰. د ناروغیو کنټرول:

- د ناروغیو کنټرول او مخنیوی تر ډیرې کچې پورې کولای شو د کرنیز تناوب ، د ځمکې د چمتو کولو ښه کړنه ، او د پاک ، با کیفیت او خوندي تخم سره تر سره کړو . کرونده باید په منظم ډول وڅارل شي او اخته نباتات باید له کروندې څخه لیرې کړل شي .
- د ناروغیو په جدي حالاتو کې کولای شو د کیمیاوي درملو څخه کار واخلو په دې اړوند باید پر لیبونو شته لارښوونو ته ځیر شو . کیمیاوي توکي باید هیڅکله د حاصل د راټولو څخه دمخه ونه کارول شي .
- د پیازو معمولي ناروغۍ عبارت دي له : آتشک tipburn ، powdery mildew (خاکسترک) .
- شته او د لاس رسې وړ فنجي سایونه او درمل عبارت دي له : Baileton ، sulfur ، wet table powder ، foliar ، lime ، sulfar mixture m Blue copper+ limixture، Ridon;; Gold Mc

۱۱. د حاصل راټولول او اخیستل:

- پیاز هغه وخت باید راټول شي چې شاوخوا ۷۵٪ او یا دهغې څخه زیاد د پیاز پورته برخه پر ځمکه لویدلې وي . د پیاز کلچي بیا د ماشین سره د ځمکې څخه راویستل شي او د ۱ - ۲ ورځو پورې په پټي کې پاته شي څو وچ شي . او ددې کار لپاره هم له ماشین څخه ګټه اخیستلای شئ . د پیاز دکلچي ریښې باید پاکي شي او دا د پیاز کلچي (غوټي) باید په کریټونو کې ځای پر ځای (د پیاز غوټي باید کریټ کې ونه غورځول شي) او د پټي څخه ولیردول شي .
- تخمینی حاصل: ۱۰ - ۲۰ ټنه په یو جریب کې .

د حاصل د اخیستلو څخه وروسته پړاوونه:

- پیاز په یوپاک او وچ ځای کې د یوه درجه د سانتی گریډ تودوخه کې په کڅورو یا لرګینو کریټونو کې زیرمه کړئ . د زیاتې ګټې لپاره کولای شي پیاز په یو مناسب زیرمه ځای کې زیرمه کړئ او دراتلونکي کال پورې یې د ژمي په اوږدو کې په خرڅلاو ورسوئ .

هوره

لاتین نوم:	Allium sativum, (Alliaceae)
دری نوم:	سیر
پښتو نوم:	هوره
انګلیسی نوم:	Garlic



د پیل څخه دمخه:

ایکالوژیکي اړتیاوې:

- هوره معتدلي او لږ تود اقلیم ته اړتیا لري او د کنګل کید و سره، د واورې دپوښښ په صورت کې مقاومت لري .

خاوره:

- په پراخه توګه د خاورو د ډیرو ډولونو سره مقاومت لري خو لوم خاورې چې ښه زا ویستنه او زیا د عضوي توکي ولري خوښوي .

کرښ تناب:

- هوره باید د دغه نباتاتو څخه وروسته وکرل شي: لوبیا، نخود، گازري، کرم (د پیاز اوکچالو څخه وروسته باید هیڅکله ونه کرل شي)
- مخکې: لاندې نباتات پس له هوګې څخه کرل کیږي: رومیان، سابه یا نور سبزیجات مګر پیاز باید ونه کرل شي

تخم – غوټه:

- یوجریب ځمکه کې ۲۰۰-۳۰۰ کیلوګرامه هورې ته اړتیا ده .
- په لږ سور لرونکو لیکو باندې د هورې کرل: ۲۰ - ۴۰ سانتي متره د لیکو تر منځ واټن او ۱۰-۱۵ سانتي متره د دوه بوټو تر منځ واټن او ۶ سانتي متر ژوروالی د تخم لپاره اړتیا ده.
- په پراخه بستر کې د هورې کینول (کرل): د هورې شپږ نباتات یو بل ته مخامخ د ۱۰-۲۰ سانتي مترو په واټن، ځای (د هر نبات تر منځ) په پام کې نیول کیږي .
- په عمومي توګه د غوټې اندازه ډیره مهمه ده ځکه دا د راتلونکو غوټو ټاکنو کې ده .

د کرلو وسایل:

- ټراکټور، دقولي غویان، دیوي سامان، ډسک، د هوارلو وسایل (ماله)، غاښور
- رغرندی (رولر)، د خیشاوې وسایل، ښاخۍ، بیل

سړي:

- د کرلو څخه دمخه: تر ټولو ښه طریقه دا ده چې مخکیني کښت ته کمپوست او ښه ورسته شوي حیواني سره ورکړ شي او یا یوګال د هورې د کرلو څخه دمخه پټي ته کمپوست او ښه حیواني سره ورکړل شي . او هم کولای شئ چې د هورې د کرلو څخه دمخه شین کود وکاروي . که مصنوعي سرو ته اړتیاوې نو د خاورې واقعي ترکیب دې وارزول شي په عمومي ډول NPK (نایټروجن، فاسفورس او پوتاشیم) په منۍ کې د بټۍ د تیارولو په وخت کې په لاندې ډول ۳-۷ کیلو ګرام فاسفورس ۱۰-۲۰ کیلو ګرام پتاشیم و ۱۲ کیلو ګرام نایټروجن یوجریب ته ورکول کیږي .
- د ودې به جریان کی: په پسرلی کې فقط نایټروجن، فاسفورس، پوتاشیم (۱۷: ۱۷: ۱۷) به تناسب استعمالیږي

اوبه کول:

- هورې بڼه او منظم اوبه خور ته (حتی په خاورې کې د لنډېل د شتون په صورت کې) په خپل وده ایزو موسم کې اړتیا لري.
- په پلاستيکي تونلونو / شنو خونو کې د بزغلي په څیر د هورې کرل: لازم نه دي .
- په پلاستيکي تونلونو/ شنو خونو کې د هورې کرل: لازم نه دي

د کرلو د وخت مهال ویش

فعالیت (کرنې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱ د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتو کول او سره ورکول												
۲ د هورې د تخم (پلي) کرل												
۳ اوبه کول												
۴ د تخم یا پلي د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول												
۵ د کرلو په دوران کې د سره ورکول												
۶ د کښت په جریان کې کرنې (د خاورې نرمول)												
۷ د ناکاره بوټو کنټرول												
۸ د آفتونو او ناروغیو کنټرول												
۹ د حاصل راټول او اخیستل												

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتو کول او سره ورکول:
 - د مخکیني نباتات څخه وروسته ځمکه باید بڼه یوه او چمتو شي .
 - د تخم کرلو څخه دوه اونۍ دمخه: د ځمکې هوارول (ماله کول) د ځمکې اضافي توکو ټولول (غالب کول) او د خاورې جوړښت بڼه کول .
 - د سري ورکول: د NPK سري (ناپټروجن، فاسفورس، پوتاشیم) د کرلو څخه دمخه په دغه ترتیب ځمکې ته ورکول کېږي: فاسفورس ۳ - ۷ کیلوګرامه، پوتاشیم ۱۰-۲۰ کیلوګرامه، ناپټروجن ۱۲ کیلوګرامه او یا DAP او پوتاشیم یو جریب ځمکې ته ورکول کېږي .
 - هیڅکله عضوی سره په مستقیم ډول استعمال نشي باید په صحیح ډول تجزیه شي او په مخکیني نباتات او د هورې د کرلو څخه مخکې استعمال شي
۲. د هورې د تخم (د پلي) کرل:
 - د مني کښت: د ورځې د تودوخي درجه د ۹ درجو د سانتي گرید څخه باید لوړه نه وي .
 - په پسرلني کښت کې: د ورځې د تودوخي درجه باید د ۱۰ درجو سانتي گرید څخه زیاته وي.
 - په لږ سور لرونکو لیکو کې د هورې کرل: په دې صورت کې د قطارونو تر منځ واټن ۲۰ - ۴۰ سانتي متره او د دوه نباتاتو تر منځ واټن ۱۰ - ۱۵ سانتي متره باید په پام کې ونیول شي، ژوروالی ۶ سانتي متره او (۸ سانتي متره د ژمی څخه دمخه).
 - په پراخه بستر کې د هورې تخم (پليو) کینول: شیر هورې یوبل ته مخامخ د ۱۰ - ۲۰ سانتي مترو په واټن کې سره کرل کېږي د کرلو ژوروالی باید تل ۶ سانتي متره وي.
 - هڅه دې وشي چې د هورې قطارونه د شمال څخه جنوب خواته جوړ شي .
 - د هورې د غوټو پلي باید د کرلو څخه دمخه سره جلا شي . د دې لپاره چې هورې ژر ریښې وباسي نو د هورې د غوټو ریښې په ۲۴ ساعتونو کې باید وچې نه شي

۳. اوبه كول:
 - هوره د خاوري د لنډېل د شتون په صورت كې هم ښې او منظمې اوبه كولو ته (په خپل ټول وده ايز موسم) اړتيا لري . د هورې كړونده د فصل په څو ورسنتيو اونيوكي اوبه كولو او يا اضافي لنډېل ته اړتيا نه لري.
۴. د تخم د راټوكيدلو (د تيغ وهل) كنټرول:
 - د هورې پلي د كرلو څخه ۱۰ - ۱۵ ورځې وروسته تيغ وهي .
۵. د كرلو په دوران كې د سره وركول:
 - د كرلو څخه دمخه: تر ټولو ښه طريقه داده چې مخكېني كېښت ته، كمپوست او ښه ورسته شوي حيواني سره وركول شي . اوبيا يو كال دمخه پټي ته ښه ورسته شوي حيواني سره او كمپوست وركول شي. همداسن كولای شئ چې د هورې د كرلو څخه دمخه شين كود څخه گټه واخلي . كه مصنوعي كيمياوي سرو ته اړتيا وي نو د خاوري واقعي پروفایل دې و ارزول شي . په عمومي ډول NPK سره (نايټروجن ، فاسفورس ، او پاتاشيم) په مني كې د ځمكې د چمتو كولو په وخت كې په دغه ترتيب ځمكې ته وركول كيږي: ۳ - ۷ كيلوگرامه فاسفورس، ۱۰ - ۲۰ كيلوگرامه پوتاشيم ، او ۱۲ كيلوگرامه نايټروجن يو جريب ځمكه كې .
 - د كېښت په جريان كې: په پسرلي كې يواځې د NPK (نايټروجن فاسفورس ، پوتاشيم) د ۱۷:۱۷:۱۷ په تناسب د ۵۰ كيلوگرامو په اندازه په يو جريب كې اچول كيږي .
۶. د كېښت په جريان كې كړنې (د خاوري نرمول):
 - د ناكاره بوټو د كنټرول او په خاوره كې د هوا د جريان (د خاوري تهويه) له پاره دليكو تر منځ خيشاوه د خورا اهميت وړ ده، په ځانگړي توگه د اوربنت او اوبه كولو څخه وروسته چې د ځمكې مخ كلك شي .
۷. د ناكاره بوټو كنټرول :
 - د ځمكې د چمتو كولو ښه كړنه او منظم كرنيز تناوب د ناكاره بوټو د كنټرول خورا ښه لارده ناكاره بوټو كنټرول په ميخانكي ډول د خيشاوي په وخت كې او د خيشاوي د وسيلې سره دې تر سره شي. كه ناكاره بوټي خورا زيات وي د ناكاره بوټو د وژونكو كيمياوي توكو څخه كار اخيستلاى شو او تل په ليل باندې شته لار ښوونې بايد په پام كې ونېول شي.
۸. د آفتونو او ناروغيو كنټرول:
 - د ځمكې د چمتو كولو ښه پروسه اود كرنيز تناوب ښه سيستم ، د آفتونو او ناروغيو د كنټرول ښه لارده . په كړونده كې نباتات بايد په ځير سره وكتل شي او اخته نباتات بايد د كړوندي څخه ليري كړلاى شي. كه د آفتونو او ناروغيو حمله خورا زياته وي نو كيمياوي درملو څخه گټه اخيستلاى شو اود كارولو په وخت كې يې تل بايد پر ليل شته لارښوونې په پام كې ونيسو، كيمياوي آفت وژونكي فنجي سايدونه د حاصل د راټولو څخه دمخه يا د حاصل د راټولو په وخت كې دې ونه كارول شي. اخته شوي، زيان من شوي او زير شوي نباتات بايد د كړوندي څخه ليري او له منځه وېورل شي (ښخ شي) يا وسوځول شي.
۹. د حاصل را ټولول او اخيستل:
 - (۱) هغه ورايتي(ډولونه) چې كل توليدوي: دا ډول هوره بايد هغه وخت راټوله شي چې پاڼې يې د زرغون حالت څخه زير رنګ ته بدلون ومومي .
 - (۲) هغه ډولونه چې گل نه جوړوي : د دې ورايتيو (ډولونه) حاصل هغه وخت راټولېږي چې نيمه پورتنۍ برخه يې (ساقه او پاڼې) پر ځمكه ولوېږي . د دې لپاره چې و پوهېږو هوره راايستلو ته چمتو ده څو غوټې دې د خاوري څخه راويستل شي ، پرغوټه شته خاوره ليري كړل شي او غوټه وكتل شي او وارزول شي او دغوټې پلي په لاس كې واړوئ رواروئ او ځان په دې پوه كړئ چې هوره پخه ده او كه اومه ، د راويستلو ده او كه نه . د هورې غوټه هغه وخت د خاورو څخه راايستل كيږي چې غوټې خپل پوره اندازې (سايډز) ته رسېدلي وي او دمخه تر دې چې د هورې د غوټې پوښښ خراب شي او يا وچوي بايد راټولې شي اوحاصل يې واخيستل شي . كه د هورې پوښښ ښه رسېدلى نه وي كلك شوى نه وي په دې صورت كې به د هورې غوټې په سم ډول ونه ساتلى شو.د راويستلو په وخت كې د اوار بېل، ښاخو او نري څوكو يومانو سره د شاوخوا خاورې پستو او اړو يې او دهورې غوټې په لاس را باسو . كه دهورې غوټې د لمر د مستقيم وړانگو سره مخامخ شي په دې صورت كې به د لمر سوځيدل په هوره كې منځ ته راوړي او ځيني ورايتي خپل رنګ بدلولي ، نو د هورې د راټولو او حاصل اخستلو څخه روسته د هورې غوټې په ځانگړو كړيتونو او ټوكريو كې ځاى په ځاى كړئ .
 - تخميني حاصل يې: ۰.۷ - ۱.۲ ټنه د يو جريب څخه وي.

د حاصل اخيستلو څخه وروسته پړاوونه:

- زيرمه كول: ځنگه چې هوره راټوله شوه سمدستي بايد يو سوري ځاى ته چې ښه د هوا بهير ولري وېورل شي. هوره بايد دخپلو پاڼو سره يوځاى د گيډۍ گيډۍ په ډول زيرمه شي. د هورې گيډۍ بايد په پنجرې باندې كيښودل شي اوبيا په پري اوبيا تارونو باندې خورندې شي . اوبيا تقريبا يوه مېشات وروسته و هورې د غوټو پاڼې د ۳ سانتي مترو او رېښې يې د ۵.۰ سانتي مترو په اوږدوالي سره پرې كيږي ، زيانمنې غوټې د نورو څخه جلا كيږي او جوړ غوټې به په بوجيو كې په يو وچ ځاى كې زيرمه كيږي . په زيرمه ځاى كې دښو شرايطو لاندې د هورې د غوټو پوښ وچيږي او دا هوره د ۶-۸ مياشتو او زياتې مودې لپاره ساتل كېداى شي هوره په داسې يوه خونه كې چې ثابت ساره ولري يعنې ۱۵-۱۸ درجې د سانتي گريډ يې تودوخه وي ، په منځنۍ كچه لنډېل اود هواښه جريان ولري وسائې يادونه: كه هوره ښه ونه ساتل شي د خوني په تودوخې كې به تيغ ووهي (راشه شي)

رومي بانجان

لاتین نوم: Solanum lycopersicum
(Solanaceae)
دری نوم: بانجان رومي
پښتو نوم: رومي بانجان یا سره بانجان
انګلیسی نوم: Tomato



د پیل څخه دمخه:

ایکولوژیکي اړتیاوې:

- رومي بانجان گرمي هوا ته ضرورت لري، په دې مانا چې د ورځې له مخې له 20° تر 25° سانتي گریډ درجه حرارت او له 15° څخه تر 17° سانتي گریډ تودوخه د شپې پرمهال باید وي. د سړي هوا پر وړاندې حساس دي او له 15° درجو څخه لږ حرارت کې یې گل کول درېږي او له 10° درجو څخه لږ حرارت کې یې وده هم درېږي. د وچوبي په مقابل کې هم ناتوان دي.

خاوره:

- رومي بانجان دخاوري په مختلفو ډولونو کې کرل کیدای شي، هغه خاوري چې زیات ژوروالی ولري، په نیمایي ډول ریکي (لومي) او ښه نم ایستل شوي خاوره چې لوړو عضوي مواد، او له 5 څخه تر 7.5 پي اچ ولري.

کرښ تناب:

- رومي بانجان له کچالو، توربانجان او یا دسولوناسي (Solanaceae) کورنۍ له ډولونو څخه وروسته ونه کرل شي. او باید له غلو، شوتلو او باقلاو څخه وروسته وکرل شي.
- رومي بانجان دې له جوارو، لوبیا او وریجو څخه مخکې وکرل شي.

تخم:

- په شنو خونو او ترېنچونو کې چې دپلاستیک په واسطه پوښل شوي وي، یا قالبونو، لگونو، پتنوسونو، گلدانونو یا هغه لوښو کې چې د کرنې لپاره جوړ شوي دي لومړنۍ کرنه ترسره شي. 3 گرامه تخم په یو متر مربع کې کرل کیږي.
- نیالۍ باید په کتارونو کې چې له 9 ، 0 څخه تر 1.4 متره پورې واټن ولري، وکرل شي او د دوو نباتو ترمنځ واټن باید د 0.4 ، 0 څخه تر 0.5 مترو پورې کېښودل شي.

دکرلو وسایل:

- قلوبه(پوه)، د هوارولو سامان، رجه د قطارونو دجوړولو لپاره، خابنۍ، یوم او چاری گاني

سړي:

- له کرلو دمخه له 4 څخه تر 8 ټنه پورې کمپوست په یو جریب کې یا له 6 څخه تر 10 ټنه حیواني کمپوست شوي سره دځمکې دتیارولو پرمهال په خاوره کې اضافه شي او یا هغه کیمایي سره دي وکارول شي چې لاندې ترکیبات لري: نایتروجن (N) لرونکي سره: په جریب کې 16Kg ، فاسفورس (P_2O_5) لرونکي سره: په جریب کې 7Kg و پتاشیم لرونکي سره (K_2O): په جریب کې 26Kg .
- د ودې پر مهال دې له 10 څخه تر 12 کیلو گرامه نایتروجن لرونکي سره کله چې د رومي بانجان میوه د چارمغز په اندازه شي، وکارول شي.
- یادونه: هېڅکله هم کیمایي سره په ځوانو نباتاتو یا کله چې نبات لوند وي، مه شیندې ځکه چې د نبات د سوځیدو سبب کیږي.

اوبه کول:

- باید په منظمه توګه اوبول په اونی کې یو ځل ترسره شي او یا په ریګ آمیزه خاورو کې درې ځلې په یوه اونی کې ترسره شي. په ځانګړي ډول د میوې د نیولو او گل کولو په مهال اوبول ډیر مهم دي.
- لږې اوبه (د اوبو شیندلو په بڼه) چې په منظمه توګه گیاه ته ورکړل شي ښې دي له هغو اوبه کولو چې په یو ځل گیاه ته ورکړل شي. اوبه کول د سهار په مهال سپارښت کیږي.
- لومړنۍ کرڼه په پلاستيکي تونلونو/شنوخنو کې: هو، وړاندیز کیږي.
- په پلاستيکي تونلونو کې یا شنوخنو کې کرل: هو، وړاندیز کیږي.

دکرولو وخت:

فعالیت (کرنی)	وړی	پانی	ځنګولی	بانجان	زغری	وړی	ته	په	پینه	ځنګولی	سلواغه	ټا
1 په پلاستيکي تونلونو/شنوخنو کې کرل												
2 د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول												
3 له تخم شندني څخه دمخه دځمکې تیارول او سره ورکول												
4 ځانګو یا لښتو ساتنه د مرستیال لرګیو پواسطه												
5 د بوز غلیو وړل او په بل ځای کې کښینول												
6 اوبه کول												
7 د ځانګو پرې کول												
8 دکرني په مهال سره ورکول												
9 دناکاره بوټو کنټرول												
10 د افتونو او ناروغیو کنټرول												
11 د حاصل راټولول												

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرنې پړاونه:

۱. د کرلو ګام په ګام پړاونه:

- مخکینۍ کرڼه په ۳ پړاونو کې ترسره کیږي: ۱- د تخم په بستر کې (ځمکه). ۲- په قالبونو یا هغو پنتوسونو کې چې د تخم دکرلوپاره دي. ۳- په هغو لوښو کې چې د تخم د کرنې لپاره دي (ګلدانونه)
- **د تخم بستر یا (ځمکه):** د تخم بستر کېدای شي په هره اندازه وي مګر په معمولي ډول ۱،۲ متره سور او ۸ متره اوږدوالی لري. د بستر په داخل کې د ۱۵ څخه تر ۱۸ سانتي متره په اندازه د تلو راتلو لپاره ځای پریښودل کیږي. 3 gr/m^2 په دې مانا چې 30 gr تخم د یاد شوي بستر په اندازي ځای لپاره بس دی. دتورو بانجانو تخم په قطارونو کې باید د ۵ سانتي مترونو په واټن وکرل شي. یعنې دقطارونو ترمنځ واټن باید ۵ سانتي متره پریښودل شي او په قطارونو کې د ۵ سانتي مترو په واټن د تخم د کښیښودلو څخه وروسته د ۱،۵ څخه تر ۲ سانتي مترو په ژوروالي په ځمکه کې ښخ شي. هغه خاوره چې د تخم له پاسه اچوله کیږي باید چې له کرلو وروسته لمده او په کراره کښیکښتل شي. د تخم بستر دې د لمر له مستقیمو او تیزو وړانګو، تیزباران او له حده زیات وچیدو څخه د پوښښ پواسطه (لکه پانی، پلاستیک اوداسي نورو) وساتل شي. کچیرې دخاورې پاسنۍ سطحه وچه ښکاريده نو اړین دي چې د تخم بستر لوند کړای شي. داغوره ده چې د تخم پر بستر په ورځ کې یو یا دوځلې د سهار له مخې اوبه وشیندل شي.

- پاني او د خاوري پاسنۍ برخه بايد چې د شپې له رارسيدو دمخه وچه شي. په يو ځل د ډيپرو اوبو له استعمال څخه ډډه وکړئ ځکه دا د قارچي ناروغيو (په ځانګړي ډول په سورلنو برخو کې) لامل کيږي.
 - د رومي بانجانو نيالۍ بل ځای ته د ليريدلو څخه ۷ څخه تر ۱۰ ورځې دمخه، ددې لپاره چې د سختو شرايطو سره عادت شي، په تدريج سره لږ اوبه کيږي او د لمر وړانګې ورته ورکول کيږي.
 - **د کرلو لپاره قالبونه يا پتوسونه:** يوه بله ډګرني آسانه لاره په قالبونو کې د روميانو له کرنې څخه عبارت ده ځکه اوبه کول او ليريدل يې آسانه دي. او همدا رنگه د تخم له بستر څخه په قالبونو کې د خاوري ترکيبول بڼه ترسره کيږي. د قالبونو په لاندینۍ برخه کې يو څو اضافه سوري د نم ايستني په موخه جوړيږي د قالب په بيخ کې د غټو شګو يو پور چې د هغو سر د شني ګياه په واسطه پوښل شوی وي هواره کړای شي ترڅو اوبه وساتي او د هغې د پاسه د هغې خاوري چې مخکې يې ترکيب جوړ شوی هوارېږي. د يوې ښې ترکيبې خاوري د تر لاسه کولو لپاره، بايد د کمپوست، ريګ او د باغچې د خاوري مساوي برخې سره ګډه شي. د وريجو سبوس يا د ګنيو پاتې شوني هم کيدای شي په مخلوط کې ګډ کړای شي.
 - **يادونه:** د باغچې له هغې خاوري څخه بايد استفاده ونشي چې تير فصل کې ورباندې رومي بانجان، مرچ، کچالو، توربانجان او يا د سولوناسي د کورنۍ بل نبات ورباندې کرل شوی وي. کچيري حيواني پروسس شوې سره موجوده وي، کولای شئ هغه د کرنې د خاوري په ترکيب کې اضافه کړئ. په قالبونو کې د رومي بانجانو کرل، د تخم په بستر کې کرنې ته ورته ترسره کيږي يعنې يو شان وي.
 - **ګلدانۍ د تخم ډګرلو لپاره:** د تخم ډګرلو لپاره ګلدانۍ کيدای شي له کلک کاغذ، ډکيلې له پانو يا پلاستيک څخه جوړې شي. که له پلاستيکي ګلدانيو څخه استفاده وشي نو اړين دي چې نيالۍ بل ځای کې د کرلو لپاره له هغو څخه و ايستل شي مګر له هغو ګلدانيو څخه چې د عضوی (د تجزيې وړ) موادو څخه جوړې شوي دي، دا اړين ندي چې نيالۍ له هغو څخه و ايستل شي. د عضوي ګلدانونو غوره توب پدې کې دی چې د بوز غليو ريښې ډګرلو په مهال لږ تاواني کيږي ځکه کله چې نيالۍ له ګلدانۍ سره وکرل شي وروسته له څه مودې ګلدانۍ تجزيه کيږي. د ۷،۵ سانتي متري اندازې ګلدانۍ د کمپوست او سپکې خاوري څخه ډکې او هغه اوبه کړئ. تخمونه رنگري وښيندئ (له خپلې اړتيا څخه يوه اندازه زياته وکړئ) او هغه د خاوري په يو نري يا نازک پور وپوښئ.
 - په سرو سيمو کې کيدای شي رومي بانجان په ټولو فصلونو کې په شنوڅونو کې وکرل شي. پدې صورت کې د بوز غليو کرنه بايد په مناسب ډول ترسره شي. (لاندې برخه وګورئ)
۲. **د تخم د راتوکيدلو (د تيغ و هلو) کنټرول:**
- شنه کيدل يا نښين وهنه له ۶ څخه تر ۱۰ ورځې وروسته له تخم شيندلو څخه ترسره کيږي.
۳. **له تخم شندنې څخه دمخه د ځمکې تيارول او سره ورکول:**
- په مني کې د تير نبات څخه د حاصل راټولولو وروسته ځمکه يوه يا ټوله شې ترڅو عضوي سرې (په يو جريب کې له ۴ څخه تر ۸ ټنه د کمپوست يا له ۶ څخه تر ۱۰ ټنه حيواني کمپوست شوي سره) له خاوري سره ګډه شي، ماله او هوارې شي.
 - په نيمه ريکي يا میده خاورو کې غوره داده چې کرنه په لوړو بسترونو کې چې د زياتو اوبو او يا غرقيدو مخنيوی يې کيږي، وکرل شي. د بستر لوړوالی توپير لري له ۲۰ څخه تر ۵۰ سانتي متره پورې وي چې د اورښت له اندازې او د خاوري له خور سره اړيکه لري، د بسترونو ترمنځ واټن توپير لري چې له ۳۰ څخه تر ۵۰ سانتي متره پورې وي او يو بسترکولی شي له ۱ څخه تر ۱،۵ متره سورولري. د قطارونو ترمنځ واټن ۰،۹ څخه تر ۱،۴ متره او د بوز غليو ترمنځ واټن بايد ۰،۴ څخه تر ۰،۵ متره وي.
 - د کيمياوي سرو د کارولو په صورت کې، دهغو ترکيب بايد په لاندې ډول وي: نايټروجن لرونکی سره (N): په جريب کې ۱۶Kg، فاسفورس لرونکی سره (P₂O₅): جريب/ ۷ Kg او پتاشيم لرونکی سره (K₂O): په جريب کې ۲۶Kg
۴. **ځانګو يا لښتو ساتنه د مرستيال لرګيو پواسطه:**
- ترل: د لوړقد لرونکو رومي بانجانو د ساتنې لپاره د ودې په وخت کې کولی شو د هغو ځانګي په لرګيو وتړو. هغه په سست ډول په لرګيو وتړو او د ودې په اوږدو کې په منظم ډول نوې لوييدونکې ځانګې وتړل شي يعنې په هره اندازه چې نبات لوړيږي د تړلو کړی هم پورته ځي. ددې لپاره چې د نبات ريښې ته له تاوان رسيدلو مخنيوی وشي مخکې د بوز غليو له کرلو څخه بايد مرستيال لرګي کښيښودل شي. لرګي بايد ۱،۵ متره اوږدوالی ولري چې له ۴۰ څخه تر ۵۰ سانتي مترو پورې په ځمکه کې ننه ايستل شي. هغه لرګي چې د دوهم ځل لپاره کارول کيږي بايد چې له ښخولو څخه دمخه په ضد عفوني کوونکو موادو ووبښل شي ترڅو هغه مکروبونه چې ورپورې نښتي ووژل شي.
 - **د کټارو جوړول:** د لرګيو او رسبو په واسطه د کټارو جوړول د رومي بانجانو (دلوري ونې لرونکي) د ځواکمن کولو لپاره په څوډلېونو ضروري دي: نبات بڼه ساتنه تر لاسه کوي، هوا ورته ښه رسېږي، د مرضونو د خپرېدو لپاره فرصتونه په ځانګړي ډول په نم لرونکو فصلونو کې کموي او په يو جريب کې د نبات دزيات شمير شونتيا زياتوي، د ناکاره بوټو او د حاصل تولد لامل ښکاري. د بوټي والا رومي بانجانو لپاره هم د کټارو جوړول ګټور دي ترڅو د نبات له ميوې درنې ځانګې له ځمکې سره تماس پيدا نکړي هغه پاني يا ميوه چې د ځمکې پر سر پرتې وي کولای شي په آسانۍ سره وراسته شي چې دا حالت د مرضونو او د حشراتو په واسطه تخریب ته زياتوالی ورکوي. د نبات دواړو خواوو ته په موازي ډول له تارونو څخه کټارې جوړې کړئ. کرنه بايد د پوښتي په سرو شي، که تل دبستر پر سر کرنه ترسره شي، اړينه ده چې د نبات په شاوخوا کې خاوره اوچته کړای شي يا وانه او يا اضافه بقايا دنبات لاندې واچوله شي.

۵. د بوز غلیو لیریدول:

- له شرایطو سره د عادت کیدلو ۷-۱۰ ورځو په گډون له کرلو څخه له ۳ - ۶ اونيو وروسته، د رومي بانجانو بزغلی (نیالي) بیا بل ځای کې کرل کېږي. پدې موده کې بوز غلي باید تر ۲۰ سانتي مترو پورې لوړ شوي وي. ښه به دا وي چې بوز غلي له غرمې وروسته (ماز دیگر) اویا په منجنه هوا کې کښینول شي چې ډاکار درینو دوچیدو مخنیوی کوي. خاوره باید څوساعته مخکې له کرلو اوبه شي. له بستره د بوز غلیو د را ایستلو پر مهال، باید یوڅه خاوره له ریښې سره یوځای وي ترڅو درینو د تاواني کیدو مخنیوی وکړي. د رومي بانجان د نبات لپاره غوچک په پوره اندازه لوی وکندل شي. ترڅو د نبات ټیټې پاني دځمکې له مخ سره برابري شي. د امکان په صورت کې د نبات له کرلو څخه وروسته د نبات شاوخوا د ملچ په واسطه وپوښل شي. ملچ د نباتاتو د مخلوط، پاتې شوني (لکه د شولو، یا دباجري واښه) دي د هغو په واسطه د خاورې په مخ وپوښول شي چې د خاورې دورستیدو او ناکاره بوټو د شنه کیدو دمخنیوي کيږي. هره گیاه باید سمدستي له کرلو وروسته لمده شي مگر پام وکړئ چې د نبات ټیټې پاني لمدې نشي ځکه د قارچونو وده زیاتولی شي. نوي کرل شوي بوز غلي باید تر ۵ ورځو د پانو تر پوښې لاندې وي ترڅو له گرمۍ څخه یې ساتنه وشي.
- د قطارونو تر منځ واټن ۹/۰ څخه تر ۱/۴ مترو او د دوو نباتاتو تر منځ واټن له ۴، ۰ څخه تر ۵، ۰ متره وي چې دا د رومي بانجان په ورايتي پورې اړه لري. هغه ډول روميان چې بوټي وې (۱ - ۰،۳ متره) د اوږدې ونې روميان (۱،۲-۰،۳ متره)، او هغه ډول یې چې نیم بوټي و هونکي دي (۱،۴-۰،۵ متره).

۶. اوبه کول:

- دا مهمه ده چې نباتات په منظم ډول اوبه کړای شي په ځانگړي ډول د گل کولو او میوې په وخت کې. شگلنو ځمکو ته (په اونی کې درې ځلې) په منظم ډول اوبه ورکول ضروري دي اما په ښو شرایطو کې په اونی کې یو ځل اوبه کول بس دي. په منظم او تکرار سره لږې اوبه ورکړل شي ښه دي نسبت دې ته چې په یو ځل ډیرې اوبه ورکړل شي. دسپارښت وړ ده چې په سطحي اوبولو کې پاني د مرضونو د نه خپریدلو لپاره وچې پاتې کيږي. ددې لپاره چې د خاورې پرسر پاني د ورځې په مهال وچې پاتې شي ښه به دا وي چې اوبول د سهار له مخې ترسره شي. پدې کړنې سره کولای شو د قارچي یا سمارقي مرضونو کنټرول وکړو.

۷. د ځانگو پري کول:

- یادونه: دهغو رومي بانجانو ډول چې بوټی وې، ځانگي نه پري کيږي او هم باید د ډیر اورښت او رطوبت په وړاندې وساتل شي.
- د غارو د ښاخونو غوڅول (دجانبی ښاخونو غوڅول): دا مهمه ده چې د رومي بانجانو انشعابي ځانگي لري کرل شي. د غارو ځانگي باید چې لري کرل شي او یوازې یوه اصلي ځانگه باید پریښودل شي او د میوو ورکولو وړي هم په همدې اصلي ځانگو کې شني کيږي.
- دځانگي د څوکي غوڅول (سر پریکول): د لوړو ونو لرونکو رومي بانجانو د اصلي ځانگي څوکه کله چې له ۳ څخه تر ۵ پانو یې پوره وده وکړه، باید غوڅه شي هغه ځانگي چې په پاسنی برخه کې شني کيږي هغو ته له ۲ څخه تر ۴ پورې غوټی یا سترگي د شنه کیدو لپاره پریښودل شي پدې ډول له ۲ څخه تر ۴ د ځنگونو ښاخونه د اصلي ښاخ په څیر شنه کيږي چې د مرستیالو لرگیو سره تړل کيږي. کله چې ددې ځانگو اوږدوالی له ۱ څخه تر ۱/۲۵ مترو پورې ورسیري، څوکي یې باید غوڅي شي. د ځنگ نوي ښاخونه باید په منظم ډول لري کړای شي او په معمولي ډول له ۳ څخه تر ۴ وړي د هرې ځانگي په اوږدو کې وده کوي.

۸. دکرلو په مهال د سري ورکول:

- د نایټروجن لرونکو (N): ۱۰-۱۲ kg/ جریب کارول کله چې لومړنۍ میوه د یو چارمغز اندازې ته ورسیري.

۹. دناکاره بوټو کنټرول:

- کرنیزې غوره کړنې او د کرنیز تناوب سیستم د ناکاره بوټو دکنټرول یوه ډیره ښه تگلاره ده. د ناکاره بوټو کنټرول باید په میخانیکي ډول لکه د لاس یا د چارۍ په واسطه د هغو را ایستل د خاورې له ټیټې برخې څخه مخکې له دې چې تخم وکړي ترسره کړای شي. ددې لپاره چې اصلي بوټي ریښې ته تاوان ونه رسیږي، د یوم په واسطه غوچه خیشاوه ونه شي. د ناکاره بوټو شنه کیدل د ملچ په واسطه د ځمکې د پوښلو سره ودریږي.
- له گیاه وژونکو څخه (په بیرنیو حالاتو کې) د وروستۍ چارې په ډول کارواخیستل شي، د گیاه وژونکو لارښود دې وکارول شي او د میوې دپخیدو په مهال دې ونه کارول شي.

۱۰. د افاتو او ناروغیو کنټرول:

- تناوب او کرنیزې غوره کړنې د مرضونو او افاتو د مخنیوي لپاره ښې تگلارې دي. نبات باید په دوامداره ډول وڅیړل شي او اخته نبات دې لري کړای شي.
- په بیرنیو حالاتو کې دې له مناسبو درملو څخه کارواخیستل شي اما تل دې د دوا لارښود سره سم کړنې وشي او هیڅ کله دې د حاصل اخیستلو څخه دمخه استعمال نشي.
- خراب شوي، ژیر شوي او اخته نباتات دې لري، ښخ یا و سوځول شي.

۱۱. د حاصل راټولول:

- د رومي بانجانو لومړنۍ حاصل راټولونه له کرلو څخه ۳ يا ۴ میاشتې وروسته شونې دي. که رومي بانجان د کچ اپ، اچار او د جوس د تولید لپاره کارېده، باید میوه کله چې بڼه پخه یا سره شوې وي راټوله کرل شي او که رومي بانجان د سبو په شکل په مارکیټ کې د خرڅولن لپاره وي، کیدای شي کله چې شین بخن وي راټوله دي شي. د اوږدې مودې سانتي لپاره کولی شو هغه میوې چې بڼې پخې ندي، په سرو ځایونو کې چې تودوخه یې له ۱۳ سانتي گریډ درجې څخه ښکته نه وي، وساتو. د رومي بانجان میوه باید په نوبتي ډول وڅیرله شي او نرمې او ورستې میوې دې لږې کړای شي.
- د غوښتنې وړ حاصل: عبارت دی له ۴ څخه تر ۱۰ ټنه له یو جریب څخه

د حاصل اخیستلو څخه وروسته پړاوونه:

- **تازه رومي بانجان:** باید چې ډیر ژر مصرف شي او یا دې مارکیټ ته و لیږدول شي. شنه رومي بانجان کولی شي له راټولولو وروسته سره او پخه شي. د ژر راټولولو یو تاوان دادی چې د بانجان غذایی ارزښت کموي او یو گټه یې دا ده چې شنه رومي بانجان لږ خرابیږي ژر نه ورستیږي. که په باران کې حاصل راټول شي، نو دا باید وویل شي چې حاصل دې ډیر ژر راټول شي څو داني پخه رومي بانجان دې په هر کریټ کې کښیښودل شي ځکه چې د نورو شتو رومي بانجانو دپخیدو لږی ته به تیزوالی وبخښي.
- **د بانجانو پروسس- په قوطیو کې اچول:** د لږ تولید لپاره داسې لوبښې وکاروئ چې د فشار دز غملو او په اشیډلو اوبو کې د تعقیم کیدلو وړتیا ولري (یعنې د رب جوړولو لپاره دې له وړو قوطیو څخه کارواخیستل شي) مگر د رب جوړولو د صنعت لپاره دې له یوې مشخصې ټکنالوجۍ څخه کارواخیستل شي.
- د بانجانو د وچولو عملیه: د وچولو عملیه دې د لمر د وړانگو لاندې په گرمو ځایونو کې ترسره شي. رومي بانجان دې دوه ځایه کړای شي او په پاکه او هواره ځای کې دې کښیښودل شي (لکه بام) په داسې ډول چې غوڅ شوي برخې دې پاس لورد لمر وړانگوته دې کښیښودل شي او یا د بانجان پرې شوي ټوټې دې په تارو کې وپیږل شي او د ونې په څانگو کې یا په یوه سیخ کې د لمر تر وړانگو لاندې کښیښودل کيږي څو وچ شي. په دواړو حالتونو کې وچیدل نسبتاً ژر ترسره کیږي (دا د هوا د گرمۍ او لنډل پورې تړلی ده) مگر کیدای شي چې محصول له گرد او ناوړتیا سره ککړ شي. دا ککړیدنه تر یو حده پورې د جالۍ په واسطه د محصول له پوښولو سره را کمه کړو. وروستی محصول چې په لاس راځي تور رنگ، سور رنگ د څرمنې ټوټې په څیر مکرر د رومي خوند به لري. کله چې لنډل لږ وي کولای شو تیار شوی محصول له کومې خاصې بسته بندۍ پرته د څو میاشتو لپاره وساتو. که لنډل لوړ شو محصول یا وچ شوي بانجان به زاره او وراسته شي او باید په یو مناسب بسته بندي سره یې وساتو. (لکه پلاستيکي خلتې، په ډبل پلاستيکي کڅوړې غوره دي او ځینې لوبښې لکه دختو منگې چې خوله یې وتړلې شي)، کله چې بانجان له ټیټ لنډل سره وچ شي (د مثال په ډول ۵٪ سلنه لنډل ولري) کولی شو هغه ژرنده کړو او د پوډر په بڼه یې واورو او دا د وچورومي بانجانو دساتنې او کارونې تگلاره په ښیښې یا خټینو لوبښو او په پولي پروپلین خلتو کې اسانه کوي. (معمولي پلاستيک نشي کولای له څو اونیو وروسته د لنډل او قارچونو د شنه کیدو مخنیوی وکړي. یعنې وروسته له څو اونیو به ضرور لنډل ورداخلیږي). هغه پاتې شوني چې د درومي بانجان د اوبو له اخیستلو څخه په لاس راځي، هم کولای شو د ځنې میوو په شان وچ کړو او په پلاستيکي کڅوړو کې وساتو.
- وروسته بیا کولای شو وچ شوي پاتې شوني د توپ یا د مکعب په بڼه واورو اوبیا به هغه د لمر د وړانگو په واسطه یا د اور پر سر وچ کړو.
- د رومي بانجانو عملیه دجوس/ شربت جوړولو لپاره: د رومي بانجان جوس کولای شو د فلتر په واسطه له پاتې شونو څخه جلا کړو مگر معمولاً پاتې شوني د جوس په څیر کارول کیږي. په داسې ډول چې کولی شو هغه په سترولو بوتلونو کې د ۹۰-۱۰۰ سانتي گریډ درجې تودو اوبو کې د ۱۰ دقیقو لپاره کښیښودلو په واسطه تعقیم او وروسته دسړي خونې په تودوخه کې او یا په تاوده ډول په ډکو او تعقیم شوو بوتلونو کې وساتو. یوه اندازه ټینګه ماده د ساتلو په مهال دبوټلونو په بیخ کې راټولیږي. که څه هم د کم رنگه مایع جلا کیدل او د ټینګو توکو کتل په بوټل کې دا ښکاره کوي چې دا محصول تعقیم شوی دی.
- د رومي بانجانو پروسس- کچ اپ، مربا، دشنو بانجاو اچار: ددې پروسس په هکله ټاکلي مالومات چک کړئ.

مرچ

لاتین نوم: Capsicum annum (Solanaceae)

دری نوم: مرچ

پښتو نوم: مرچ

انګلیسی نوم: Pepper



د پیل څخه دمخه:

اکولوژیکي اړتیاوې:

- مرچ گرمي هوا ته اړتیا لري په دې مانا چې د خورندو مرچو لپاره مناسبه تودوخه له ۲۰ څخه تر ۲۶ سانتي ګریډ درجې د ورځې پرمهال او له ۱۵ څخه تر ۲۱ سانتي ګریډ درجې دشبې له مخې وي. د سړي هوا په وړاندې حساس دي او له ۱۲ سانتي ګریډ درجو څخه کمې تودوخې کې یې وده درېږي. د ترڅو مرچو د وړایتی لپاره له ۲۱ څخه تر ۲۹ سانتي ګریډ درجه تودوخه مناسبه ده او د وچوبي په وړاندې نا توانه دي.

خاوره:

- مرچ په ډول، ډول خاورو کې کرل کېدای شي، مګر ښې او نم ایستل شوي خاورې چې زیاته اندازه عضوي مواد ولري او پي اچ یې له ۶ څخه تر ۸/۶ وي ډیره ښه ده.

کرښ تڼاوب:

- مرچ باید له کچالو، توربانجان او د سولوناسی (Solanaceae) د کورنۍ نورو غړو څخه وروسته ونه کرل شي او باید چې له غله جاتو، شوتلي او باقلا تودوخه وروسته وکرل شي.
- مرچ باید له جوارو، لوبیا، وریجې، پیاز او کرم څخه وروسته وکرل شي.

تخم:

- د بوز غلیو لپاره لومړنۍ کرنه په شنو خونو یا ترنچونو چې د پلاستیک سره پوښل شوی وي، په قالیبونو (روک)، ګلدانیو یا په هغو لوښو کې چې تخم د کرني لپاره تیار شوي وي، ترسره شي. ۱۰ ګرامه تخم په یو مترمربع کې بس دی مګر د هر بستر لپاره د هغه دمساحت په اندازه تخم په نظر کې ونیول شي.
- کله چې نیالۍ دکرلو لپاره بل ځای ته لیږدول کیږي دقطارونو تر منځ واټن باید له ۰،۷۵ څخه تر ۰،۹ متره وي او ددو نباتاتو ترمنځ واټن له ۰،۵ څخه تر ۰،۷ متره وټاکل شي.

د کرلو وسایل:

- یوه، د هوارولو وسیلې، د قطارونو دجوړولو لپاره د رجي تار، ښاخۍ، یوم او چاری ته اړتیا ده.

سړي:

- مخکې له کرلو له ۴ څخه تر ۸ ټنه کمپوست په یوجریب یا له ۶ څخه تر ۱۰ ټنه کمپوست شوي حیواني سره دځمکې د تیارولو په مهال یا د یوې کولو په مهال په خاوره کې اضافه شي او یا کیمیاوي سره چې لاندې ترکیبونه ولري استعمال شي. نایتروجن لرونکي سره (N): په یوجریب کې ۱۶ Kg، فاسفورس لرونکي سره (P₂O₅): په یوجریب کې ۷ Kg او پتاشیم لرونکي (K₂O): په یوجریب کې ۲۶ Kg.
- د کرلو په وخت کې ۶ کیلو ګرامه نایتروجن لرونکي سره په یوجریب کې کله چې لومړنۍ میوه وده کوي، استعمال کړئ.
- یادونه: هېڅکله کیمیاوي سره په ځوانو یا لمدو نباتاتو ونه پاشئ ځکه چې د هغو د سوځیدني سبب کیږي.

اوبه کول :

- په اونی کې یوځل په منظم ډول اوبه ورکړل شي او یا په اونی کې ۳ ځلې په ریځې خاوره کې ترسره شي. اوبول په ځانگړي توگه د گل کولو او دموی د تشکیل په وخت کې ډیر مهم دي. لږه اندازه اوبه(د اوبو شیندلو په څیر) دې په منظم ډول نبات ته ورکړل شي، له غرقاوي اوبولو څخه ښه ده چې په یو ځل زیاتې اوبه ورکړل شي. اوبول د سهار له مخې سپارښت کیږي.
- لومړنی کرنه په پلاستيکي تونلونو/شنوڅونو کې: هو، وړاندیز کیږي.
- په پلاستيکي تونلونو / شنو څونو کې کرل: هو، وړاندیز کیږي.

د کرلو د وخت مهال ویش:

فعالیت (کرنې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
په پلاستيکي تونلونو/ شنو څونو کې کرل										
د تخم د راتوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول										
له تخم شننې څخه دمخه دخمکي تیارول او سره ورکول										
ځانگو یا لښتو ساتنه د مرستیال لرگیو پواسطه										
د بوز غلیو وړل او په بل ځای کې کښینول										
اوبه کول										
سره ورکول د کرلو په مهال										
د ناکاره بوټو کنټرول										
د افتونو او ناروغیو کنټرول										
د حاصل راټولول										

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو پړاونه:

۱. په پلاستيکي تونلونو/ شنو څونو کې کرل:
 - لومړنی کرنه په ۳ مرحلو کې ترسره کیږي: د تخم په بستر کې، د تخم کرلو په قالبونو (پتنوسونو) کې، د تخم کرلو په گلدانیو کې. — په سرو سیمو کې د وري په میاشت کې او په گرمو سیمو کې دسلواغه او کب په میاشتو کې.
 - د تخم بستر (خمکه): د تخم بستر کولی شي په هره اندازه وي، مگر په معمول ډول ۱/۲ متره سور او ۸ متره اوږدوالی لري. د بستر په داخل کې د ۱۵ څخه تر ۱۸ سانتي متره په اندازه دتلور اتلو لپاره ځای پریشودل کیږي. 10 gr/m^2 په دې مانا چې 100 gr تخم د یاد شوي بستر په اندازه ځای لپاره پس دی. دتورو بانجانو تخم په کتارونو کې باید د ۵ سانتي مترونو په واټن وکرل شي. یعنی دکتارونو ترمنځ واټن باید ۵ سانتي متره پریشودل شي اوبه قطارونو کې د ۵ سانتي مترو په واټن دتخم دکښیښودلو څخه وروسته د ۵/۰ څخه تر ۱ سانتي مترو په ژوروالي په ځمکه کې ښخ شي. هغه خاوره چې دتخم له پاسه اچوله کیږي باید چې له کرلو وروسته لمده او په کراره کښیکښتل شي. دتخم بستر دې د لمر مستقیمو او نیزو وړانگو، نیزباران او له حده زیات وچیدو څخه د پوښ پواسطه (لکه پانی، پلاستیک اوداسې نورو) وساتل شي. کچیري دخاوري پاسنی سطحه وچه ښکاریده نو اړین دي چې د تخم بستر لوند کړای شي. داغوره ده چې دتخم پر بستر په ورځ کې یو یا دوځلې د سهار له مخې اوبه وشیندل شي.
 - پانی او د خاوري پاسنی برخه باید چې دښی له رارسیدو دمخه وچه شي. په یو ځل ددیرو اوبو له استعمال څخه ډډه وکړئ ځکه دا د قارچي ناروغیو (په ځانگړي ډول په سیوري برخو کې) لامل کیږي.
 - د تخم دکرلو لپاره پتنوسونه: د مرچو دتخم د کرلو لپاره یوه بله آسانه لاره عبارت دی له قالبونو او پتنوسونو څخه ځکه چې لږږډول او اوبه کول یې آسانه دي او همدارنګه په قالبونو کې دخاوري ترکیب د تخم د بستر په نسبت ښه ترسره کیږي. د قالبونو په لاندینی برخه کې یو څو اضافه سوري د نم ایستني په موخه جوړیږي د قالب په بیخ کې د غټو شگو یو پور چې د

هغو سر د شني کيابه په واسطه پوښل شوی وي هواره کړای شي ترڅو اوبه وساتي او د هغې د پاسه د هغې خاورې چې مخکې يې ترکيب جوړ شوی هواريزي. د يوې ښې ترکيبې خاورې د تر لاسه کولو لپاره، بايد د کمپوست، ريگ او د باغچې د خاورې مساوي برخې سره ګډه شي. د وريجو سبوس يا د ګڼو (پاتې شوني) هم کيدای شي په مخلوط کې ګډ کړای شي. د قالبونو په لاندېنۍ برخه کې يو څو اضافې سوري د نم ايستني په موخه جوړيزي د قالب په بيخ کې د غټو شګو يو پوړ چې د هغو سر د شني کيابه په واسطه پوښل شوی وي هواره کړای شي ترڅو اوبه وساتي او د هغې د پاسه د هغې خاورې چې مخکې يې ترکيب جوړ شوی هواريزي. د يوې ښې ترکيبې خاورې د تر لاسه کولو لپاره، بايد د کمپوست، ريگ او د باغچې د خاورې مساوي برخې سره ګډه شي. د وريجو سبوس يا د ګڼو (پاتې شوني) هم کيدای شي په مخلوط کې ګډ کړای شي. هيڅکله له تازه سرې څخه استفاده ونشي. ښه ګډه شوی خاوره بايد د ایل (eelworm) له چينجيو او بيماري زيرونکو (Pathogen) پتوجونو څخه پاکه وي. په قالبونو کې د مرچو کرنه لکه په بستر کې د مرچو د کرلو پشان ترسره کيږي.

- **ګلدانی د تخم دکړلو لپاره:** د تخم دکړلو لپاره ګلدانی کيدای شي له کلک کاغذ، دکيلې له پانو يا پلاستيک څخه جوړې شي. که له پلاستيکي ګلدانيو څخه استفاده وشي نو اړين دي چې نيالۍ بل ځای کې دکړلو لپاره له هغو څخه و ايسټل شي مګر له هغو ګلدانيو څخه چې د عضوی (دتجزيې وړ) موادو څخه جوړې شوي دي، دا اړين ندي چې نيالۍ له هغو څخه و ايسټل شي. د عضوي ګلدانونو غوره توب پدې کې دی چې د نياليو ريښې دکړلو په مهال لږ تاواني کيږي ځکه کله چې نيالۍ له ګلدان سره وکرل شي وروسته له څه مودې ګلدانی تجزيه کيږي. د ۷/۵ سانتي متري اندازې ګلدانی د کمپوست او سپکې خاورې څخه پکې او هغه اوبه کړئ. تخمونه رنګري وشيندئ (له خپلې اړتيا څخه يوه اندازه زياته وکړئ) او هغه د خاورې په يو نري يا نازک پوړ وپوښئ.

- په سرو سيمو کې کيدای شي مرچ په ټولو فصلونو کې په شنوخنو کې وکرل شي. پدې صورت کې د بوز غليو کرنه بايد په مناسب ډول ترسره شي. (لاندې برخه وګورئ).

۲. د تخم د راټوکيدلو (د تيغ وهلو) کنټرول:

- د تخم له کرلو څخه ۱۰ ورځې وروسته تخمونه په شنه کيدو پيل کوي.

۳. له تخم شندني څخه دمخه دخمکې تيارول او سره ورکول:

- په مني کې د تير نباتات څخه د حاصل راټولولو وروسته ځمکه د ۲۵ څخه تر ۳۰ سانتي مترو په ژوروالي يوه يا قولبه شي ترڅو عضوي سرې (په يو جريب کې له ۴ څخه تر ۸ ټنه د کمپوست په يو جريب ځمکه کې يا له ۶ څخه تر ۱۰ ټنه حيواني کمپوست شوي سره) له خاورې سره ګډې شي، ماله او هواره شي.

- د بوز غليو وړل او په بل ځای کې کښينول څخه د مخه په نيمه ريگي يا میده خاورو کې غوره داده چې کرنه په لوړو بسترونو کې (پولو کې) چې د زيات اوبې او يا غرقيدو مخنيوی يې کيږي، وکرل شي. د بستر لوړوالی (پوښتي) توپير لري له ۲۰ څخه تر ۵۰ سانتي متره پورې وي چې د اورښت له اندازې او د خاورې له خوړ سره اړيکه لري. توپير د بستر بدلون ترمنځ ۳۰ تر ۵۰ سانتي متر وي. يو بستر کيدای شي ۱،۵-۱،۵ سانتي پلوالی ولري. د کتارونو ترمنځ واټن له ۰،۷۵ څخه تر ۰،۹ متره او د نياليو ترمنځ واټن ۰،۵ څخه تر ۰،۷ متره کيدلی شي. د کيمياوي سرو د کارولو په صورت کې، دهغو ترکيب بايد په لاندې ډول وي: نايټروجن لرونکی سره (N): په جريب کې/ Kg ۱۶، فاسفورس لرونکی سره (P2O5): په جريب کې / Kg ۷ او پټاشيم لرونکی سره (K2O): په جريب کې/ Kg ۲۶ دي.

۴. د سافو ساتنه د مرستيال لرګيو پواسطه:

- **ټرل:** د ودې په مهال (د لوړې ونې والا) مرچود ځانګو د ساتنې لپاره په لرګيو پورې بايد هغه و ټرل شي. هغه په سست ډول په لرګيو وتړو او د ودې په اوږدو کې په منظم ډول نوي لوييدونکي ځانګي وټرل شي يعنې په هره اندازه چې نبات لوړيږي دټرلو کړی هم پورته ځي. ددې لپاره چې د نبات ريښې ته له تاوان رسيدلو مخنيوی وشي مخکې د بوز غليو له کرلو څخه بايد مرستيال لرګي کښينول شي. لرګي بايد ۱/۵ متره اوږدوالی ولري چې له ۴۰ څخه تر ۵۰ سانتي مترو پورې په ځمکه کې ننه ايسټل کيږي. هغه لرګي چې د دوهم ځل لپاره کارول کيږي بايد چې له ښخولو څخه دمخه په ضد عفوني کونکو موادو ووينځل شي ترڅو هغه مکروبونه چې ورپورې نښتي ووژل شي.

- **دکتارو جوړول:** د لرګيو او رسبو په واسطه د کتارو جوړول د مرچو (دلوري ونې لرونکي) د ځواکمن کولو لپاره په ځودليو ضروري دي: نبات ښه ساتنه تر لاسه کوي، هوا ورته ښه رسيزي، د مرضونو د خپرېدو لپاره فرصتونه په ځانګړي ډول په نم لرونکو فصلونو کې کموي او په يو جريب کې د نبات د شمير زياتوالی شونی کوي، د ناکاره بوټو او د حاصل ټولول اسانيږي. د کتارو جوړول د مرچو لپاره هم د استفادې وړ دي ترڅو له ميوې درنې ځانګې له ځمکې سره تماس ونکړي. چې دا حالت د مرضونو او د حشراتو په واسطه تخريب ته زياتوالی ورکوي. د نبات دواړو خواوو ته په موازي ډول له تارونو څخه کتارې جوړې کړئ. کرنه بايد د پوښتي په سروشي، که تل دبستر پر سر کرنه ترسره شي، اړينه ده چې د نبات په شاوخوا کې خاوره اوچته کړای شي يا وابنه او يا اضافه ملچ دنبات لاندې واچوله شي.

۵. د بوز غليو وړل او په بل ځای کې کښينول:

- د نياليو له کرلو ۶ - ۸ اونيو وروسته، د مرچو نيالي بل ځای ته د کرلو لپاره وليږدول شي. پدې موده کې بايد د بوز غليو قد تر ۲۰ سانتي مترو پورې لوړ شوي وي. ښه به دا وي چې نيالۍ له غرمې وروسته (ماز ديګر) او يا په نمجنه هوا کې کښينول شي چې دا کار د ريښو د وچيدو مخنيوی کوي. خاوره بايد څو ساعته مخکې له کرلو اوبه شي. له بستره د بوز غليو را ايسټلو پر مهال، بايد يوڅه خاوره له ريښې سره يوځای وي ترڅو دريښو د تاواني کيدو مخنيوی وکړي. د مرچ د نبات لپاره غوچکونه

په پوره اندازه لوی وشکول شي. ترڅو د نباتات ټیټې پاني دځمکې له مخ سره برابري شي. د امکان په صورت کې د نبات له کرلو څخه وروسته د نبات شاوخوا د ملچ په واسطه وپوښل شي. ملچ د نباتاتو د مخلوط پاتې شوني (لکه د شولو، یا دباجري وابنه) دي د هغو په واسطه دځاورې مخ پوښل کېږي چې دځاورې د ورستیدو او ناکاره بوټو د شنه کیدو دمخنیو کېږي. هره گیاه باید سمدستي له کرلو وروسته لمده شي مګر پام وکړئ چې د نبات ټیټې پاني لمدې نشي ځکه د قارچونو وده زیاتولی شي. نوي کرل شوي بوز غلي باید تر ۵ ورځو د پانو تر پوښن لاندې وي ترڅو له گرمۍ څخه یې ساتنه وشي.

- د کتارونو ترمنځ واټن: له ۰،۷۵ څخه تر ۰،۹ متره او د دوو نباتاتو ترمنځ واټن له ۰،۵ څخه تر ۰،۷ متره وي.

۶. اوبه کول:

• دا مهمه ده چې نباتات په منظم ډول اوبه کړای شي په ځانګړي ډول د گل کولو او میوې په وخت کې. ریګي ځمکو ته (په اونی کې درې ځلې) په منظم ډول اوبه ورکول ضروري دي اما په ښو شرایطو کې په اونی کې یو ځل اوبه کول بس دي. په منظم او تکرار سره لږې اوبه ورکړل شي ښه دي نسبت دې ته چې په یو ځل ډیرې اوبه ورکړل شي. دسپارښت وړ ده چې په سطحي اوبولو کې پاني د مړزونو نه خپریدلو لپاره وچې پاتې کېږي. ددې لپاره چې د ځاورې پرسر پاني د ورځې په مهال وچې پاتې شي ښه به دا وي چې اوبول د سهار له مخې ترسره شي. پدې کړنې سره کولای شو د قارچي یا سمارقي مړزونو کنټرول وکړو.

۷. سره ورکول د کرلو په مهال:

- د نایتروجن (N) لرونکو سرو کارول: د لومړنۍ میوې د غښدو په مهال په یو جریب کې ۶ کیلو ګرامه نایتروجن لرونکي سره وکاروئ.

۸. د ناکاره بوټو کنټرول:

- کرنیزې غوره کړنې او د کرنیز تناوب سیستم د ناکاره بوټو دکنټرول یوه ډیره ښه تګلاره ده.
- د ناکاره بوټو کنټرول باید په میخانیکي ډول لکه د لاس یا د چارۍ په واسطه د هغو را ایستل د ځاورې له ټیټې برخې څخه مخکې له دې چې تخم وکړي ترسره کړای شي. ددې لپاره چې د اصلي بوټي ریښې ته تاوان ونه رسیږي، د یوم په واسطه غوچه خیشاوه ونه شي. د ناکاره بوټو شنه کیدل د ملچ په واسطه د ځمکې د پوښلو سره ودری.
- له گیاه وژونکو څخه (په بیړنیو حالاتو کې) د وروستۍ چارې په ډول کارواخیستل شي، د گیاه وژونکو لارښود دې وکارول شي او د میوې دڅښدو په مهال دې ونه کارول شي.

۹. د آفاتو او ناروغیو کنټرول:

- کرنیز تناوب او کرنیزې ښې کړنې د بیماریو او آفاتو څخه د مخنیوي ښې تګلارې دي.
- گیاه باید په پرلپسې ډول وڅیړل شي او اخته نبات باید چې لږې شي. په بیړنیو مهالونو کې، وړ دارو ګان وکارول شي مګر تل دې د دواګانو د لارښود سره سم چلند وشي. هیڅکله دې دوا له راټولولو څخه مخکې ونه کارول شي. خراب شوي، ژیر شوي او اخته نباتات دې لږې، ښخ یا وسوزول شي.

۱۰. د حاصل راټولول:

- له کرلو څخه ۷۰ څخه تر ۱۴۰ ورځو وروسته کله چې نبات ځانګړي وکړي او وروسته له یوې اونی چې میوه پخه شي، حاصل دې ټول شي. خواړه مرچ ژر د بلوغ پړاو ته رسیږي او معمولاً کله چې شنه وي راټولېږي. کچیرې خواړه مرچ په کارخانو کې پروسس کېږي، سره او شنه دواړه مرچ راټولېږي. ترڅه مرچ معمولاً د پخیدو تر مرحلې پورې پریښودل کېږي (څو پورې چې رنگ یې سور شي). له بوټي څخه د مرچو دغوځولو په وخت کې باید له احتیاط څخه کار واخیستل شي ځکه چې ځانګړي بی ژر ماتیدونکي دي. ددې لپاره چې د ځانګړو له ماتیدلو څخه مخنیوی وشي، د لاسي بیاتي ګانو څخه د مرچو دټولولو لپاره کار واخیستل شي. د مرچو شمیر په یو بوټي کې د هغو د وراپټۍ سره توپیر کوي. د زنگوله یی مرچو په یوه بوټي کې له ۶ څخه تر ۸ دانو مرچ او ان لا تردې هم ډیر وي.
- په عمومي ډول مرچ له یوې تردو اونیو پورې ساتل کیدای شي.
- د توقع وړ حاصل: په جریب کې له ۵ څخه تر ۶ ټنو پورې دی چې دا د هغو په وراپټیو پورې اړه لري.

د حاصل ټولولو څخه وروسته پړاوونه:

- تازه مرچ: باید چې ډیر ژر مصرف شي او یا دې مارکیټ ته ولیردول شي. (ښه به داوي چې د راټولیدو سره سم د یوې اونی په موده کې دې مارکیټ ته ورسېږي. سور او نمجن چاپیریال (له ۷ څخه تر ۱۰ سانتي ګریډ درجې) او له ۸۵٪ څخه تر ۹۰٪ لندبل په نسبي ډول د مرچو د ساتنې لپاره غوره دی.
- د مرچو پروسس- وچول: د مرچو د وچولو لپاره په پرلپسې ورځو لمر، په ټیټه کچه لندبل او ملایم باد ته اړتیا ده. د مرچو د وچولو لپاره د ساده ماشینونو څخه کار اخیستل کېږي.
- دمرچو پروسس- کنګل کول: ټوټې ټوټې شوي او کنګل شوي مرچ په پلاستيکي څڅورو کې ساتل کېږي. مارکیټ ته د لیردولو په مهال دې په یخچالي بکسونو څخه کار واخیستل شي ترڅو محصول خراب نه شي.

کرم

لاتین نوم: Brassica oleracea var capitata

دری نوم: کرم

پښتو نوم: کرم

انګلیسی نوم: Cabbage



د پیل څخه دمخه:

ایکالوژیکي اړتیاوې:

- کرم د تولید لپاره پوکلن سابه دي او د تخم کولو لپاره دوه کلن.
- کرم معتدل یا سوړ اقلیم خوښوي، د سړو په وړاندې نسبتاً ځواکمن دی او کولای شي تر ۳- درجو کې هم له تاوانې کیدو پرته پاتې شي مګر د وچیدو په وړاندې توان نه لري.

خاوره:

- کرم په نیمه شگلنه یا ریګي خاوره کې چې د عضوي موادو لرونکې وي او نم یې ښه ایستل شوی وي، اړتیا لري. مګر د تیزابي خاورو په وړاندې توان نه لري. هغه خاوره چې له ۶،۰-۷،۰ پی اچ ولري دکرم دکرنې لپاره وړ خاوره ده.

کرنیز تناوب:

- کرم باید له کچالو، ژمني غنمو، شوتلې، لوبیا او نخود څخه وروسته وکرل شي.
- د Brassicaceae د کورنۍ له نباتاتو څخه دې وروسته هم هېڅکله کرم ونه کرل شي.

تخم:

- لومړنۍ کرنه (د بوز غلي یا نیالیو لپاره) په تونلونو یا ترینچونو/شنو خونو کې چې د پلاستیک پواسطه پوښل شوی وي: ۴۰۰ گرامه تخم د یو جریب لپاره بس دی. ژوروالی یې زیات نه زیات ۱ سانتي متر، د قطارونو ترمنځ واټن له ۱۰ څخه تر ۱۵ سانتي متره، د تخمونو تر منځ واټن ۲ سانتي متره چې وروسته بیا درنګري کولو په مهال یې واټن له ۱۵ څخه تر ۲۰ سانتي مترو پورې کیږي. د نیالیو کرل په بل ځای کې: د قطارونو تر منځ واټن له ۵۰ څخه تر ۷۰ سانتي متره او د تخم تر منځ ۲۰ سانتي متر اوډو نباتاتو ترمنځ واټن له ۳۰ څخه تر ۴۵ سانتي متره پورې پریښودل شي.
- په مستقیم ډول کرنه: تقریباً ۵۰ گرام تخم په یو جریب کې پکار دی. د قطارونو تر منځ ۵۰-۷۰ سانتي متره واټن، د تخمونو تر منځ واټن ۲۰ سانتي متره او د واټن د برابرۍ لپاره د نیالیو تر منځ واټن دې ۳۰-۴۵ سانتي متره پریښودله شي.

د کرلو وسایل:

- یوه، بیل، کشک د نورو ګیاوو د ریښو د راټولولو لپاره، د هوارولو وسایل، ګاو زنبیل که ولری، تار/رسی د پوښتود جوړولو لپاره، چاکو.

سړي :

- له کرلو دمخه له ۸ څخه تر ۱۲ ټنه پوري کمپوسټ په یو جریب کې یا حیواني کمپوسټ شوی سره دې په خاوره کې اضافه شي. د کیمیاوي سړي د کارولو په صورت کې باید د خاورې اصلي ترکیب وکتل شي. په عمومي ډول دځمکې د تیارولو په مهال له کرلو ۱ اونۍ مخکې له NPK څخه کاراخیستل کېږي- نایتروجن لرونکي(N): سره ۲۴ – ۳۲ کیلو گرامه په یو جریب کې، د فاسفورس لرونکي(P۲O۵) سره: ۱۰ – ۲۰ کیلوگرامه په یو جریب کې. پټاشیم لرونکي(K۲O) سره: ۳۶ – ۴۰ کیلو گرامه په یو جریب کې.
- د کښت او ودې په مهال: د کرلو په مهال نایتروجن لرونکي سره له ۱۶ – ۱۸ کیلوگرامه په یو جریب کې وکارول شي بل ځل له کرلو ۲ تر ۳ اونیود بوز غلیو له کرلو وروسته (د گیاه له ریښو څخه څو سانتي ښکته) یو ځل ۳ اونۍ او بیا دې ۶ اونۍ وروسته وکارول شي.
- یادونه: د نبات ضرورت دلږ مصرف عناصرو ته: د کلسیم لږوالی په تیزابي خاورو اوزیات پټاشیم لرونکی خاورو، او یا ډیرو وچو خاورو کې واقع کیږي. د مگنیشیم کموالی هم په تیزابي، سپکو، ډیر پوتاشیم او مولبدینیم لرونکو خاورو کې وی

اوبه کول :

- کرم سمدستي باید د بوز غلیو له کرلو څخه وروسته اوبه شي. بیا دې په درنو خاورو کې د ۱۰ تر ۱۲ ورځو او په سپکو خاورو کې دې له ۸ ورځو وروسته د مهال ویش له مخې اوبه شي ترڅو چې گل یې منځ ته راشي او وده وکړي. د ځوان نبات د ودې غړي باید د گل له منځته راتلو دمخه په کافي کچه اوبه ترلاسه کړي وي. زیات لنډېل کیدای شي د گل منځته راتلو په مهال د هغه د چاودلو سبب شي.
- لومړنۍ کرنه په پلاستيکي تونلونو/شنوځونو کې: هو، وړاندیز کیږي.
- په پلاستيکي تونلونو / شنو ځونو کې کرل: هو، وړاندیز کیږي.

د کرلو د وخت مهال ویش:

فعالیت (کرنۍ)	وږی	پټی	ځنډولی	ځنډول	زمری	وږی	ټه	ټه	پټ	پټه	مخومي	سټواغه	بڼا
1 له کرلو دمخه د خاورې تیارول او سره ورکول													
2 کرل													
3 د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول													
4 رنگري کول													
5 د بوز غلي لیږدول													
6 اوبه کول													
7 د کرلو کرنې او سره ورکول د کرنې په مهال													
8 د ناکاره بوټو کنټرول													
9 د افتونو او ناروغیو کنټرول													
10 د حاصل راټولول													

■ سړي ■ تود ■ تود او سړي

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د خاوري تیارول او له کرلو دمخه سره ورکول:

- د پخواني نبات څخه وروسته او له ژمي مخکې یو یا دوه ځلي دې ځمکه یوه شي او کمپوسټ/حيواني سره ۳-۷ تنه په یو جریب کې واچوله شي.
- له کرلو ۸ اونۍ مخکې: ځمکه باید ۱ یا ۲ ځلي ښه یوه شي او د تیارولو په مهال دې په یو جریب کې ۵ تنه کمپوسټ/حيواني سره واچوله شي.
- سمدستي له کرلو څخه دمخه: ځمکه باید د ۴۵ څخه تر ۶۰ سانتي مترو پورې د درې پال یا بلې وسیلې سره وپړوله شي.
- د کیمیاوي یا مصنوعي سرې د کارولو په صورت کې باید د خاوري اصلي ترکیب وکتل شي. له کرلو څخه یوه اونۍ مخکې/تخم شیندلو په وخت کې دې NPK په ځمکه کې وکاروله شي. نایتروجن لرونکي سره (۳۲ - ۲۴): N کیلوګرامه په یو جریب کې، فاسفورس لرونکي سره (۲۰ - ۱۰): P₂O₅ کیلو گرامه په یو جریب کې، پتاشیم لرونکي سره (۴۰ - ۳۶): K₂O کیلو گرامه په یو جریب کې.

۲. کرل:

- لومړنۍ کرنه (دبوز غلي لپاره) په تونلونو/شنوخنو کې چې د پلاستیک پواسطه پوښل شوي وي. (۴۰۰ گرامه د بوجریب لپاره، ژوروالی یې زیات نه زیات ۱ سانتي متر، د قطارونو ترمنځ واټن له ۱۰ څخه تر ۱۵ سانتي متره پورې، د تخمونو ترمنځ واټن ۲ سانتي متر چې له رنګري کولو وروسته د نبات ترمنځ ۱۵ څخه تر ۲۰ سانتي مترو پورې ورسېږي.
- دبوز غلي له ۳-۶ اونيو وروسته د کرلو او لیردولو لپاره به تیار وي.
- مستقیم کرل: تقریباً ۵۰ گرامه تخم ته په یو جریب کې اړتیا ده. له ۵۰-۷۰ سانتي متر واټن د لیکو ترمنځ، ۲۰ سانتي متره د دوو تخمونو ترمنځ واټن، د یو شان کیدو یا د بوز غلیو ترمنځ د واټونو برابرې لپاره د هغو ترمنځ له ۳۰-۴۵ سانتي مترو واټن پرېښودل شي.

۳. د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول

- له ۸ - ۱۰ ورځو وروسته تخم په شنه کیدو پیل کوي.

۴. رنګري کول:

- لومړنۍ کرنه (دبوز غلي لپاره) په اوږدو تونلونو کې چې د پلاستیک پواسطه پوښل شوي وي، ترینچونه/شنه خونه: د دوو اونيو په موده کې دې د دوو نباتو ترمنځ د ۱۵ تر ۲۰ سانتي مترو واټن په اندازه رنګري شي.
- په مستقیم ډول کرنه: د نبات ترمنځ واټن باید له ۳۰-۴۵ سانتي مترو پورې وي.

۵. د بوز غلي لیرېدل:

- له کرلو ۳-۶ اونيو وروسته دې ځوان، قوي او غښتلي بوز غلي بل ځای ته دکرلو لپاره ولیرېدل شي. په داسې ډول چې د کتارونو ترمنځ واټن له ۵۰-۷۰ سانتي متره او د دوو نباتو ترمنځ واټن له ۳۰ تر ۴۵ سانتي متره پورې وي.
- د نیالیو کرنه باید په لمده خاوره کې ترسره شي. د ریښو د شاوخوا خاوره دې کلکه شي او له کښینولو څخه دې سمدستي وروسته بوز غلي اوبه کړای شي.

۶. اوبه کول:

- کرم باید له کرلو یا کښینولو وروسته سمدستي اوبه کړل شي. بیا دې په درنو خاورو کې د ۱۰ تر ۱۲ ورځو او په سپکو خاورو کې دې له ۸ ورځو وروسته د مهال ویش له مخې اوبه شي ترڅو چې گل یې منځ ته راشي او وده وکړي. د ځوان نبات د ودې غړي باید د گل له منځته راتلو دمخ په کافي کچه اوبه ترلاسه کړي وي. زیات لنډل کیدای شي د گل د منځته راتلو په مهال د هغه د چاودلو سبب شي.

۷. د کرلو کړنې او سره ورکول دکرني په مهال:

- د کرلو په مهال نایتروجن لرونکي سره له ۱۶ - ۱۸ کیلو گرامه په یو جریب کې وکارول شي بل ځل له کرلو ۲ تر ۳ اونيو د بوز غلیو له کرلو وروسته (د نبات له ریښو څخه څو سانتي بنکته) یو ځل ۳ اونۍ او بیا ۶ اونۍ وروسته دې بیا وکارول شي.
- دبزگرانو په ژبه د خاوري ورکول، باید له کښینولو یوه میاشت وروسته ترسره شي. په لږ ژوروالي بیل وهل پرته لدې چې ریښوته تاوان ورواړوي، د ناکاره بوټو په له منځه وړلو کې ګټور تماميږي.

۸. د ناکاره بوټو کنټرول:

- کرنیزې غوره کړنې او د کرنیز تناوب سیستم د ناکاره بوټو دکنټرول یوه ډیره ښه تګلاره ده.
- د ناکاره بوټو کنټرول باید په میخانیکي ډول لکه د لاس یا د چارۍ په واسطه د هغو را ایستل د خاوري له ټیټې برخې څخه مخکې له دې چې تخم وکړي، ترسره کړای شي. ددې لپاره چې د اصلي بوټي ریښې ته تاوان ونه رسیږي، د یوم په واسطه غوچه خیشاوه ونه شي. لومړنۍ خیشاوه باید د بوز غلیو له کښینولو دوه یا درې اونۍ وروسته ترسره شي.
- له گیاه وژونکو څخه (په بېرنيو حالاتو کې) دې کارواخیستل شي، د گیاه وژونکو لارښود چې د بوټل پرشا لیکل شوی دی، وکارول شي او د میوي دپخیدو په مهال دې هیڅکله ونه کارول شي.

۹. د افټونو او ناروغیو کنټرول:

- تناب او کرنیزې غوره کرنې د مرضونو او افاتو د مخنیوي لپاره ښې تګلارې دي. نبات باید په دوامداره ډول وڅیړل شي او اخته نبات دې لري کړای شي.
- په بیرنیو حالاتو کې دې له مناسبو درملو څخه کارواخیستل شي اما تل دې د دوا د لارښود سره سم کرنې وشي او هیڅ کله دې د حاصل اخیستلو څخه دمخه استعمال نشي.
- خراب شوي، ژیر شوي او اخته نباتات دې لري، بنڅ یا و سوځول شي.

۱۰. د حاصل راټولول:

- د کرم گل چې کله پوره وده وکړي باید را ټول کړل شي او که نه بیا چوي یا نرمیږي. په پوره ډول رسیدلی گل کمرنگه شین رنګ لري. دا نبات هغه وخت باید راټول شي چې برسیره پانې یې د شا لور ته تاوې شي او سپینې پانې یې تر لاندې پاتې شي. تازه نبات د مارکیت لپاره باید په لاس، چاره یا د لور په واسطه واخیستل شي.
- د ساتلو / یا پروسس کولو لپاره باید کرم په یو ځل د لاس یا ماشین په مرسته را ټول شي. گلونه باید په داسې ډول را ټول شي چې د سر څو پانې یې د پوښ او ساتنې لپاره پاتې شي. حاصل باید پداسې ډول راټول شي چې د کرم گلونه له موبیلو او توکیدلو وساتل شي ځکه چې د گل مخ خرابوي. کچیرې کرم د ساتنې لپاره راټولېږي، باید لږ اضافه پانې دې له گل سره پریښودل شي.
- را ټول شوی محصول باید تل د لمر له مستقیمو وړانګو څخه وساتل شي او ډیر ژر دې ترسیوري لرونکي چتر لاندې ولېږدول شي. کچیرې د حاصل دټولولو او بسته بندۍ ترمنځ له یوساعت څخه زیات وخت تیریده نو د اوبو شیندل کولی شي د حاصل د اوبو دکمیدو او گرمیدو مخنیوی وکړي.
- د حاصل راټولول او اخیستلو نېټه: په سرو سیمو کې د چنګاښ په میاشت کې. او په تودو سیمو کې لېنډۍ میاشت لسم نه تر پایه پورې.
- په یو جریب کې د توقع وړ حاصل له ۳.۵ – ۵ تنه

د حاصل اخیستلو څخه وروسته پړاوونه:

- کیدای شي حاصل په پاخه ډول یا په خام ډول په سلاډ کې وکارول شي.
- ذخیره: کرم باید په احتیاط سره له ساحې څخه کورته ولېږدول شي یوازې کلک ګلان چې زیر، زخمی یا وراسته شوي نه وي. حاصل باید له مرضونو پاک او رسیدلی وي او د اوږدې مودې لپاره دې سړي هوا ته پاتې نه شي.
- د کرم دساتنې لپاره غوره تودوخه 0°C او غوره لندبل $90-95\%$ دی. د ګلانو ښه ترتیبول او د بې رنګه ځانګو لري کول تر هغه وخته چې محصول له ګودام څخه د مصرف کولو لپاره را ایستل کیږي، ضروري دی.
- لېږدول: لارې یا د حمل اونقل کومه بله وسیله باید له حده زیات بار نشي. محصول باید وپوښل شي ترڅو وچ نشي یا یخ یې ونه وهي، مګر په گرمو ورځو کې چې محصول گرمیږي یا خولی کیږي، د پوښلو وسیله باید لري کړل شي.
- آچار: کیدای شي له کرم څخه د تخمر د پروسې په واسطه آچار جوړ کړای شي. د کرم ټوټې په یو لګن (لوبي) کې واچوئ او په منځونو کې یې مالګه واچوئ او د ۲۴ ساعتونو لپاره یې پریږدئ، په سرو اوبو یې وایځئ او پریږدئ چې اوبه یې ښې لارې شي، بیا هغه په پاکو او تعیم شوو بوتلونو یا مرتبانونو کې واچوئ اوسرکه ورباندې تویي کړئ. مرتبانونه وپوښئ، د محصول مالومات او نېټه ورباندې ولیکئ. محصول له یوې اونۍ وروسته تیار دی. کچیرې له ۱۰-۱۲ اونیو څخه زیات وساتل شي، خپله تیزی او خوند له لاسه ورکوي.

گلپي

لاتین نوم: Brassicaceae oleraceae. var. botrytis, (Brassicaceae)
دری نوم: گلپي
پښتو نوم: گلپي
انګلیسی نوم: Cauliflower



د پیل څخه دمخه:

ایکولوژیکي اړتیاوې:

- گلپي معتدل سوري اقليم ته اړتیا لري. د کنګل کیدلو او یا د لوړې تودوخې سره مقاوم نه دي.

خاوره:

- هغه خاوره چې د گلپي بې کښت له پاره خوښوي باید د نم ایستې خورا ښه ظرفیت ولري، ښه حاصل خیزه وي، د لنډل د ساتلو ښه توان او زیاد عضوي توکي ولري.
- د خاورې pH د دې نبات لپاره ۶.۵ – ۷.۵ دی.

کرښ تناب:

- گلپي باید دکچالو، لوبیا، نخود څخه وروسته وکرل شي. گلپي هیڅکله د براسیکا سې (Brassicaceae) د کورنۍ د نباتاتو څخه وروسته باید ونه کرل شي.

تخم:

- گلپي د اقلیمي مناسبو شرایطو د راتللو څخه دمخه په پلاستيکي تونلونو کې او شنو خونو کې کرل کېدای شي.
- گلپي په پلاستيکي تونلونو / شنو خونو کې د گلپي د وخت څخه دمخه کښت: د تخم اندازه ۴۰۰ گرامه په یو جریب ځمکه کې، د تخم د کښت عمق د یوسانتي متر په اندازه، د قطارونو تر منځ واټن ۱۰ – ۱۵ سانتي متره او د تخم تر منځ واټن ۲ سانتي متره په پام نیول کېږي. د تیغ وهلو څخه ورسته، رنګري کول تر سره کېږي چې د دوه نباتاتو تر منځ واټن ۱۵-۲۰ سانتي متره پریښودل کېږي.
- د گلپي نیالي کول (بزغلی): ۳۰ – ۶۰ سانتي متره د لیکو تر منځ واټن او ۴۰ – ۵۰ سانتي متره د دوه نباتاتو تر منځ واټن باید په پام کې ونیول شي.
- په مستقیم ډول د تخم کرل: د یو جریب لپاره ۸۰ گرامه تخم ته اړتیا شته. په داسې مهال کې باید د لیکو تر منځ واټن ۶۰ سانتي متره او د دوو نباتاتو تر منځ واټن باید ۲۰ سانتي متره دي په پام کې ونیول شي، د یو شان شکل نباتاتو د لاسته راوړلو لپاره باید د نبات تر منځ له ۴۰-۵۰ سانتي متره واټن ورکړل شي.

د کرلو وسایل:

- د ځمکې د ښې یوې کولو سامان، ښاخې، بیل، ډسک، غابنور، دځمکې د اوارلو وسیله (ماله)، د لیکود په ښه کولو له پاره پری، رجه (مزی) چاقو.

سري :

- د کرلو څخه دمخه: ۵ - ۱۰ ټنه کمپوسټ یا بڼه ورسته شوی حیواني سره خورا بڼه لار بلل کيږي. مصنوعي (کيمياوي) سرو د کارولو له پاره باید دڅاوري پروفایل و ارزول شي. عموماً د NPK (نايټروجن، فاسفورس او پوټاشيم) سري د پټي د جوړولو اوچمتو کولو په وخت کې کارول کيږي. د تخم د کرلو څخه يوه اونۍ دمخه باید دغه سري وکارول شي: نايټروجن ۱۵ کيلوگرامه، P۲O۵ د ۱۰ - ۲۰ کيلوگرامو په اندازه او K۲O سره ۳۶ - ۴۰ کيلوگرامه په يوجريپ ځمکه کې کارول کيږي.
- د کرلو په وخت کې: نايټروجن د ۱۰ کيلوگرامو په اندازه په يوجريپ ځمکه کې ۲ - ۳ اونۍ د بزغلي (نيالي) کينولو څخه وروسته اوبيا درې اونۍ وروسته په همدې کچه کارول کيږي او يا داچې ټول مقدار نايټروجن ۶ اونۍ وروسته په يو وار کړوندي ته ورکول کيږي.
- نوټ: مولبدنيم ته د لږ مصرفه عنصر په صفت اړتيا شته.

اوبه کول:

- گلپي باید په لنډل لرونکو خاورو کې کينول شي يا وکرل شي. په دې بنسټ اوبه باید د ۱۰ - ۱۲ ورځو څنډ سره په درندو خاورو کې تر سره شي. په سپکو خاورو کې د اوبه کولو ترمنځ څنډ ۸ ورځې باید په پام کې ونيول شي. د اوبه کولو دغه مهال ویش باید د گل د پراختيا او کلکيدلو پورې په پام کې ونيول شي. د گلپي ځوان نباتات باید د بدني ودې له پاره کافي اوبه ولري. د گلپي د جوړيدلو څخه وروسته اضافي لنډل کيدلای شي دگل دچاويدلو او سره پاشلو سبب شي.
- لومړنۍ کرنه په پلاستيکي ټولنو/شنوڅونو کې: هو، وړانديز کيږي.
- په پلاستيکي ټولنو / شنو څونو کې کرل: هو تر سره کيدای شي خو په اوړي کې يې کرل مناسب ندي او پلاستيکي پوښښ باید ليري کړل شي

د کرلو د وخت مهال ویش:

- سري سيمي: بزغلی د کب او وري په مياشتو کې اچول کيږي. اوبه اصلي پټي کې د بزغلي کينول يې نوري د مياشتې وروستۍ او د غويي د مياشتې لومړۍ ورځو کې دي. او په شلم د سپټمبر څخه تر شلم د اکتوبر پورې يې حاصل راټول کيږي.
- په ټودو سيمو کې: بزغلی يې په جولای کې (دچنگاښ او زمري مياشتې)، په اصلي پټي کې د بزغلي کينول په اگست (وري مياشت) کې تر سره کيږي او دحاصل راټولول يې په سپټمبر (لينډۍ او مرغومي مياشتې) کې وي.

فعاليت (کرنۍ)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱
۱ د کرلو څخه دمخه د خاوري چمتوکول او د سري ورکول																															
۲ د تخم کرل																															
۳ د تخم د راټوکيدلو (د تيغ وهلو) کنټرول																															
۴ رنگري کول																															
۵ نيالي کول يا دبزغلي کښينول																															
۶ اوبه کول																															
۷ د کرلو کرنې او سره ورکول دکرني په مهال																															
۸ د ناکاره بوټو کنټرول																															
۹ دآفتونو او ناروغيو کنټرول																															
۱۰ د حاصل راټولول																															

■ سور ■ ټود ■ ټود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د کرلو څخه دمخه د خاوري چمتوکول او د سري ورکول:

- د مخکيني نبات څخه وروسته، له ژمي څخه مخکې: ټاکل شوی پټی باید ۱ - ۲ ځله بڼه یوې شي او ۰ - ۵ ټنه کمپوست یا بڼه ورسته شوي حیواني سره باید په یو جریب ځمکه کې وچول شي .
- له کرلو څخه ۸ اونۍ دمخه: پټی باید ۱-۲ ځله بڼه یوې شي او د ځمکې د چمتو کولو به وروستي پړاو کې کمپوست او حیواني سره (سره ګډه) د ۵ ټنو په اندازه په یو جریب ځمکه کې اچول کيږي .
- د کرلو څخه دمخه ځمکه باید ژور یوې شي او دسک غاښور یا کومې بلې وسیلې سره ځمکه د ۴۵ - ۶۰ سانتي مترو په ژوروالي سره پسته شي .
- د کیمیاوي سرو د کارولو په اړوند باید د خاوري پروفایل و ارزول شي . عموماً NPK (نایتروجن ، فاسفورس ، او پوتاشیم) سره د پټي دجوړلو او چمتو کولو په وخت کې ورکول کيږي . د تخم د کرلو څخه یوه اونۍ دمخه ۱۵ کیلوګرامه نایتروجن ، ۱۰ - ۲۰ کیلوګرامه P۲O۵ او ۳۶ - ۴۰ کیلوګرامه K۲O سره یو جریب پټي ته ورکول کيږي .

۲. د تخم کرل:

- په پلاستيکي تونلونو او یا شنو خونو کې د بزغلي (کرل) : د یو جریب له پاره ۴۰۰ ګرامه تخم مناسب اندازه ده او باید زیات نه زیات د یو سانتي متر په ژوروالي سره وکرل شي او دلیکو تر منځ واټن ۱۰ - ۱۵ سانتي متره او په لیکه کې د تخم تر منځ واټن ۲ سانتي متره په پام کې باید ونیول شي . بزغلی د کرلو څخه ۳ - ۶ اونۍ وروسته پټي ته دلیردول وړ وي . (بزغلی هغه وخت چې ۱۰ سانتي متره اوږد شوی وي پټي ته د لیردولو له پاره چمتو وي) .
- په مستقیم ډول کرل: تقریباً ۸۰ ګرامه تخم په یو جریب کې، ۶۰ سانتي متره واټن د لیکو ترمنځ، ۲۰ سانتي متره واټن د تخمونو ترمنځ اړین دی.

۳. د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:

- تخم د کرلو څخه وروسته ۸ - ۱۰ ورځو پورې تیغ وهي .

۴. رنګري کول:

- د پلاستيکي تونلونو / شنو خونو کې د کرلو په صورت کې د دوه بوټو ترمنځ د ۱۵ - ۲۰ سانتي په واټن رنګري کول تر سره کيږي .
- په اصلي پټي کې د مستقیم تخم کرل: د دوه بوټو ترمنځ ۴۰ - ۵۰ سانتي متره واټن پریښودل شي .

۵. نیالي کول یا دبزغلي کښینول:

- ځوان بزغلی (نیالونه) د کرلو څخه ۳ - ۶ اونۍ وروسته اصلي پټي ته لیردول کيږي هغه ځوان نیالونه چې ۱۰ سانتي متره اوږده او بڼه مقاوم شوي وي باید اصلي پټي ته ولیردول شي. دلیکو ترمنځ ۵۰ - ۷۰ سانتي متره واټن او د دوه بوټو ترمنځ ۳۰ - ۴۵ سانتي متره واټن په پام کې نیول کيږي . ځوان نیالونه باید په لمد ځمکه کې کښول شي او درېښو شاوخوا خاوره باید بڼه کلکه شي او هر څومره چې ژرکيږي دا پټی باید اوبه شي.

۶. اوبه کول:

- گلپي باید د تخم کرلو او دځوانو نیالیو دکرلو څخه وروسته باید اوبه شي . او ددو اوبه کولو ترمنځ ۱۰ - ۱۲ ورځې (په درندو خاورو کې) او د ۸ ورځو په واټن سره په سپکو خاورو کې اوبه کول په پام کې نیول کيږي. د اوبه کولو دا مهال ویش دگل دپراختیا او کلکیدلو پورې باید وغځول شي . د گلپي ځوانو بوټو ته د بدني ودې له پاره باید کافي اوبه ورکړل شي . دگل په وخت کې زیاتې اوبه دگل د خرابیدلو (چاودیدلو) باعث ګرځي .

۷. د کرلو کرنی او سره ورکول دکرني په مهال:

- ۱۰ کیلوګرامه نایتروجن د یوې بنسټیزې اندازې په څیر درې اونۍ د نیالولو څخه وروسته یو جریب ځمکې ته ورکول کيږي . د دې څخه درې اونۍ وروسته په همدې کچه بیا پټي ته د سري دا اندازه تکرار کيږي او یا دا ټول نایتروجن په یو وار د کرلو څخه شیر اونۍ وروسته د غه پټي ته ورکول کيږي .
- د گلپي بوټو ته د نیالولو څخه یوه میاشت وروسته باید خاوره ورکړل شي، سطحې خشاوه تر سره شي خو دې ته مو پام وي چې د بوټو ریښې تاوان ونه ويني او ناکاره بوټي له منځه لاړشي .

۸. د ناکاره بوټو کنټرول او مخنیوی:

- د ځمکې بڼه پستول او چمتو کول او کرنیز تناوب د ناکاره بوټو د منځه وړلو له پاره یوه خورا بڼه طریقه ده . د ناکاره بوټو کنټرول باید دهغوی د تخم د جوړیدلو څخه دمخه په میخانیکي ډول تر سره شي . د ناکاره بوټو د راویستلو او د ځمکې د سطحې څخه لاندې د غوځولو (دخیشاوې د ماشین په واسطه) لار ښوونه کيږي . دخیشاوې د سامانونو په واسطه د ناکاره بوټو د له منځه وړلو له پاره خیشاوه باید ژوره تر سره نه شي تر څو د گلپي د بوټو ریښې تاوان ونه ويني . د ناکاره بوټو لومړنی کنټرول باید د نیالولو څخه ۲ - ۳ اونۍ وروسته تر سره شي .

- د کیمیاوي گيا وژونکو څخه هغه وخت کار اخيستل کيږي چې په کرونده کې ناکاره بوټي خورا زيات وي . په دې اړه تل دگيا وژونکو پرلپېل ليکل شوو لارښوونو ته موټل په ځير سره پام وي . د گل د پخيدلو (رسيدلو) په پړاو کې هيڅکله دا کیمیاوي توکي مه کاروئ

۹. د آفتونو او ناروغيو کنټرول:

- ښه تنلوب او دځمکې ښه چمتو کول د آفتونو او ناروغيو د کنټرول خورا ښه طريقه ده . کرونده بايد په منظم ډول وکتل (کنټرول) شي او اخته نباتات بايد د کروندې څخه ليري شي .
- دخورا زياتي اړتيا په صورت کې دې د آفت وژونکو کیمیاوي توکو څخه کار واخيستل شي . د کارولو په وخت کې د درملو د لپېل لارښوونې په پام کې ونيسئ . آفت وژونکي کیمیاوي توکي هيڅکله هم د راټولو اوحاصل اخيستلو په پړاو کې مه کاروئ .
- هغه نباتاتو چې توان ليدلی وي ، ژير شوي او اخته شوي (مصائب) نباتات بايد د کروندې څخه ليري ، ښخ او يا وسوځول شي .

۱۰. د حاصل راټولول:

- گلپي هغه وخت بايد راټول شي چې گل يې تخته، کلک او صاف وي، د گلپي گل د راټولولو په وخت کې بايد مناسب سايز (اندازه) او خپل اصلي رنگ ولري. مارکيت ته دگلپي گل په تازه ډول د چاقو يا لور سره د بوټي څخه را پرې شي .
- دحاصل دراتلولو نيټه: په سرو سيمو کې د سپټمبر د شلم څخه تر د اکتوبر د شلم پورې (تله اولړم مياشتې) وي . په تودو سيمو کې د گلپي دحاصل راټولو د لړم او ليندۍ په مياشتو کې تر سره کيږي .
- د گلپي تخميني حاصل: ۲ – ۳ ټنه له يو جريب څخه

د حاصل ټولولو څخه وروسته پرا وونه:

- د گلپي زيرمه کول په مناسبو شرايطو کې شونې دي (دبيلگې په ډول د صفر درجې د سانتي گريد کې چې نسبتي لنډيل ۹۰ – ۹۵ سلنه وي) د گلپي زيرمه د درې اونيو څخه زياتې مودې له پاره نه توصيه کيږي . لږ رسيد لي گلپيان د پوره رسيدلي گلپي څخه ښه زيرمه کيدای شي .
- د گلپي گل د ورپورې نښتو پاڼو سره د ښکلي ښکاريدلو له پاره مارکيت ته وړاندې کيږي .
- مارکيت ته ليريدول: هغه د ليردوسيله چې دگلپي د گلانو د ليريدولو لپاره ورڅخه کار اخيستل کيږي بايد خورا زياته ډکه نه شي او د گلپي د ليريدولو لاره داسې ده چې د گلپي گلان بايد دکاغذي د پاڼو سره وپوښل شي تر څو يې په لاره کې يخ ونه وهي او وچ نه شي . خو په تودو ورځو کې کيدای شي د گلپي گلان خوله وکړي نو په دغه وخت کې په کاغذي پاڼو پوښل به مناسب نه وي .
- د گلپي دگل ټولو برخو څخه په اومه اويا پاخه ډول لکه په سلا د کې کار اخيستل کيدای شي .

گازره

لاتین نوم: *Daucus carota* (Daucaceae)
 دری نوم: زردک
 پښتو نوم: گازره
 انګلیسی نوم: Carrot



د پیل څخه دمخه:

ایکولوژیکي اړتیاوې:

- گازره د تولید لپاره یو کلنه او د تخم د تولید لپاره دوکلنه سیزې ده.
- گازره معتدل یا سوړ اقلیم خوښوونکی دی مګر په ګرم اقلیم کې ښه وده کوي. ددې د ودې لپاره د تودوخې غوره درجه د ۱۵ او ۲۰ سانتي ګرید ده. د سړې هوا په وړاندې نسبتاً کلک ده مګر د لوړې تودوخې او وچوالي په وړاندې پايښت نه لري.

خاوره:

- گازره هغو خاورو ته چې ژوروالی ولري نرمه، ښه نم ایستنه یې شوې وي، شگلنه یا نیمه شگلنه وي، اړتیا لري.
- گازري ته غوره پي اچ ۶،۵ - ۶،۰ دی.
- گازري په هغو خاورو کې چې هیومس ولري (هغه خاوره چې د عضوي تجزیه شوو مواد څخه غني وي) ځانګې، زیاتې پنجه یي او وینښته شکل پانې کوي. کلکې او تاو، تاو ریښې کوي او د قلوې خاورې په وړاندې ډیرې حساسې دي.

ګرنیز تناوب:

- گازري دې له باقلاټو او هغو نباتاتو چې د عضوي مواد په مرسته د خاورې حاصل ورکول زیاتوي، وکرلي شي.
- گازري دې د (براسیکاسي اي) (brassicaceae) څخه وروسته وکرلي شي.

تخم:

- مستقیمه کرنه: ۰.۵ - ۱ کیلوګرامه تخم په یو جریب کې او ۰.۲-۰.۶ کیلو ګرامه تخم د پښینه کرني لپاره

د کرلو وسایل:

- قولبه، زنبیل، ښاخۍ د د پخواني نبات درېښو د ټولولو لپاره، یوم، د هواړلو وسایل، چاری، د لیکو او پولو د جوړولو لپاره رسی

سړي:

- مخکې له کرلو: عضوي سړې دې مخکې له کرلو و نه کارول شي. دا ښه ده چې وروسته له نباته گازري وکرل شي چې د خاورې حاصل ورکول زیاتوي! کیمیاوي سړي: نایټروجن (N) لرونکې سړه: په یو جریب کې ۱۶ کیلو ګرامه، فاسفورس لرونکې (P₂O₅) سړه: په یو جریب کې ۳۰ کیلو ګرامه او پوتاشیم (K₂O): ۴۰ کیلو ګرامه په یو جریب کې وکارول شي.
- د کرلو په بهیر کې: کچیري په ټاکلې کچه نایټروجن لرونکې سړه مخکې له کرلو نه وي کارول شوې نو پاتې سړه دې ۴-۸ اونۍ وروسته له کرلو وکارول شي. دې ته ورته پوتاشیم لرونکې سړه، په نیمایي کچه

اوبه کول:

- خاوره یې هیڅکله وچه نه شي. زیات لنډل د لنډو، روښانه رنگ او غټو گازرو د تولید سبب کیږي.
- له کرلوڅخه سمدستي وروسته باید ځمکې ته لږې اوبه ورکړل شي او وروسته له ۱-۲ ورځو دې اوبه کړل شي. اوبه کول باید ورو، ورو لږ شي ترڅو د ودې په وخت کې د ميوې د رېښه یې ویش مخنیوی وکړي.
- لومړنۍ کرنه په پلاستيکي تونلونو/شنوڅونو کې: وړاندیز یې نه کیږي
- په پلاستيکي تونلونو / شنو څونو کې کول: هو، وړاندیز کیږي.

د کرلو د وخت مهال ویش:

- په سرو سیمو کې: لومړۍ ځل = کرل د کب له ۱۰-۳۰ حاصل اخیسته د چنګاښ په میاشت کې دویم ځل: ژمنۍ وړایتي کرل د لړم په میاشت کې، د حاصل اخیسته د غیرکولي د میاشتې په لومړیو کې (البته ډاګر نه په کنډو/شنو څونو کې ترسره کیږي).
- په ګرمو سیمو کې: لومړۍ ځل: د زمري د میاشتې په ۲۵ کرل کیږي، د حاصل راټولول د لړم په ۲۵. دویم ځل: کرل د لیندۍ په میاشت کې او د حاصل اخیستل د غیرکولي په ۱۰

فعالیت (کرنې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱ د کرلو څخه دمخه د خاورې چمتوکول او د سري ورکول	۱ سور				۱ تود	۱ تود						
۲ کرل	۱ سور				۱ تود							
۳ د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول	۱ سور	۱ سور			۱ تود							
۴ رنگړي کول	۱ سور				۱ تود							
۵ اوبه کول	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۱ تود	۱ تود	۱ تود	۲.۱ سور	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود
۶ د کرلو کرنې او سره ورکول د کرنې په مهال					۱ تود			۱ سور				
۷ دناکاره بوټو کنټرول	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۱ تود	۱ تود	۱ تود	۲.۱ سور	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود
۸ آفتونو او ناروغيو کنټرول	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۱ تود	۱ تود	۱ تود	۲.۱ سور	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود
۹ د حاصل راټولول او اخیستل								۲.۱ سور	۲.۱ سور+ ۲.۲ تود			

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د کرلو څخه دمخه د خاورې چمتوکول او د سري ورکول:
 - د مخکني نبات څخه وروسته: د اصلي نبات له کرلو ۳ اونۍ دمخه باید خاوره ښه ژوره یوه شي ترڅو د ۳۰ سانتي مترو په ژوروالي نرمه شي او خاوره یو نرم جوړښت پیدا کړي. د امکان تر حده دې د لوټو د ماتولو او هوارولو لپاره دې له لوټو ماتونکو څخه کارواخیستل شي. له تازه عضوي کمپوست شوو سرو څخه له کرلو مخکې کاروانخلۍ ښه به دا وي چې گازرې دې د هغو نباتاتو څخه وروسته وکړل شي چې د خاورې عضوي مواد او حاصل ورکونه لوړوي،
 - د اړتیا په مهال کې دې کیمیاوي سري په مستقیمه توګه له کرلو مخکې وکارول شي: نایټروجن لرونکې سره (۱۶ Kg N): په یو جریب کې، فاسفورس لرونکې سره (۳۰ Kg P₂O₅): په یو جریب کې او پټاشیم لرونکې سره (۴۰ Kg K₂O): په یو جریب کې و کارول شي.

۲. کرل:

- په قطارونو کې د کرنې لپاره دې د لاس یا ماشین څخه کار واخیستل شي.
- (۳-۲) قطارونه کولای شو په پولو کې یو ځای کړای شي. دهر کتار ترمنځ دې ۲۰-۴۰ سانتي مترو واټن پریښودل شي په ۴۰-۶۰ سانتي متره واټن د هرو دوه درې قطارونو ترمنځ او د هر تخم تر منځ دې ۳-۶ سانتي مترو واټن پریښودل شي.
- لازم ژوروالی یې له ۱ څخه تر ۲،۵ سانتي مترو پورې وي. په درنو خاورو او سرو میاشتو کې دې د تخم ژوروالی لږ وي. په دوبي کې کله چې خاوره ژر وچیري، د نسبتاً ژورې کرنې سپارښت کیږي.
- تل دې کرنه په لمده خاوره کې ترسره شي.

۳. د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنترول:

- له کرلو څخه ۱۴-۴۰ ورځې وروسته تخم په شنه کیدو پیل کوي.

۴. رنگري کول:

- له شنه کیدو ۲ اونۍ وروسته دې بوټي د ۶-۸ سانتي مترو په واټن رنگري شي. کله چې ځمکه لمده وي رنگري کول دې ترسره شي، غوره دا ده چې رنگري کول له غرمې وروسته ناوخته ترسره شي.

۵. اوبه کول:

- خاوره باید هیڅکله وچه پاتې نه شي، مگر زیاتې اوبه د لنډو روښانه رنگ او گازرو د قطر د زیاتیدو سبب کیږي.
- پټی دې له کرلو وروسته سمدستي اوبه شي پدې مانا چې سپکې (لږې) اوبه دې ورکړل شي. یوه یا دوه ورځې وروسته دې د باران په څیر اوبه کول ترسره شي. اوبول دې په ورو، ورو کم شي تر څو د میوي د پخیدو په وخت کې یې رېښې تقسیم نه شي.

۶. د کرلو کرنې او سره ورکول د کرنې په مهال:

- کرنه دې په قطارونو کې د چارۍ پواسطه ترسره شي په ځانگړی ډول د ناکاره بوټو د کنترول په مهال. کچیري ټوله نایتروجن لرونکې سره له کرلو مخکې ور نکړل شي، نو پاتې برخه دې له کرلو ۴-۸ اونۍ وروسته وکارول شي. دې ته ورته پتاشیم لرونکې سره نیمایي مخکې او نیمایي ۴-۸ اونۍ وروسته وکارول شي.

۷. د ناکاره بوټو کنترول:

- ښې کرنیزې کرنې او مناسبې نوبتي کرنې د ناکاره بوټو د کنترول یو ترټولو ښه میتود دي. هیڅکله دې هم ناکاره بوټي پریښودل شي چې له اصلي نباتاتو سره سیالي وکړي.
- خپشواوې دې په تخنیکي (ماشیني) ډول ترسره شي په ځانگړی ډول د یوم په واسطه مگر باید ډیره پاملرنه دې وشي چې اصلي گیاه تاوانې نشي. یوازې په بیرنۍ مهال کې دې له گیاه وژونکي څخه کارواخیستل شي. د دوا په لارښود دې عمل وشي.

۸. د آفتونو او ناروغیو کنترول:

- ښې کرنیزې کرنې او نوبتي کرنې د مرضونو د مخنیوي یوه ښه لاره ده. نبات باید د اوږدې مودې لپاره ترڅیرني لاندې وي او اخته نبات د لږې کړای شي. د سختې اړتیا په مهال دې سم دارو وکارول شي مگر تل دې د دارو سم لارښود چې د بوټل پر شا سرپښ دی وکارول شي.
- هیڅکله دې دوا په یو میاشتني نبات یا د حاصل اخیستلو په مهال ونه کارول شي. خراب شوي، ژیر اوپه مرض اخته نباتات دې لږې، ښځ او یا وسوځول شي.

۹. د حاصل اخیستل:

- دگازري حاصل هغه وخت راټولیري چې قطر یې ۵،۲ سانتي مترو او یا له هغه څخه زیات شي چې لا ځوانې او نازکې وي. معمولاً گازره هغه مهال پوره رسیدلې وي چې پاسنۍ برخه یې د خاورې سر ته راښکاره شي.
- د حاصل را ټولول دې د لاس په واسطه په پاملرنې ترسره شي رېښې دې دیوم په واسطه را و ایستل شي. که چیرې ماشین وي، حاصل د ماشین په واسطه هم تولیدلی شي.
- را ټولې شوې گازري دې له را ایستل کیدو وروسته د زیات وخت لپاره پر ځمکه پاتې نه شي ځکه چې د گازرو د مچانو پام ورته اوړي. د گازرو دپانو غوځول اړین ندي او داهم اړین ندي چې ټولې گازري دې په یو وخت کې را ټولې شي.
- د توقع وړ حاصل: ۱۰-۱۵ ټنه له یو جریب څخه

له حاصل ټولولو څخه وروسته پړاوونه:

- گازري په پاڅه ، تازه او د سلاډ په بڼه خام هم خوړل کيږي او همدا رنگه په يوازي ډول يا له نورو سبو سره پروسس کيدای شي. اوبه يې اخيستل کيږي او څښل کيږي. ځواني گازري د آچار ، مربا او خوړوخوراکونو يا حلوا په څير وکارول شي.
- له راټولولو وروسته ، گازري بايد له اينځلو مخکې په سيوري يا په کرپتونو کې کښيښودلی شي. گازري بايد په پاملرنې و اينځل شي او د امکان تر حده دې د گازري د پوستکي د زخمي کيدو څخه مخنيوی وشي. گازري دې دلاس په واسطه سورت شي ترڅو ماتې او نيم شوې گازري لرې کړای شي او په کارپتونو او يا بل څه کې دې بسته بندي شي. يادونه: د گازرو يوشان اندازه د بسته بندي لپاره ډير مهم دی ځکه چې مارکيټنگ (بازار موندنې) ته زياتوالی ورکوي.
- ساتل يا گډام کول: که اړتيا وي ، گازري بايد په سړو خونو (0°C او لوړ لنډبل 90%) کې تر ۶ مياشتو پورې کښيښودل شي چې ښه پايله به ولري.
- بازار موندنه: گازري له پانوسره په ۵-۱۰ دانه يې گډيو کې خرڅيږي. يادونه: کچيرې گازري لرې مارکيټونو ته ليردول کيدل ، نو له پانو پرته دې خرڅې شي.
- گازري د پروسس لپاره: د گازرو پانې دې په پټي کې غوڅ کړای شي په بوريو يا پلاستيکي کڅورو کې دې کښيښودل شي او له اينځلو پرته دې کارځانې ته د پروسس لپاره وليږل شي.
- خرابې او وري گازري (دپانو په څير) د حيواناتو د خوراکي (غوايي. اسونو او داسې نورو) لپاره کارول کيږي. پانې د شني سري په څير هم کاريدلای شي.

ملی

لاتین نوم: *Raphanus sativus*, (Brassicaceae)

دری نوم: ملی

پښتو نوم: ملی

انګلیسی نوم: Radish



د پیل څخه دمخه:

ایکالوژیکي اړتیاوې:

- ملی منځنۍ درجه سوړ موسم ته اړتیا لري. ملی د لږې پخې هوا سره (۳- درجې سانتي گرید) کلکې (مقاومې) دي او تخم یې په ۷ درجې سانتي گرید کې تیغ وهي. داسابه د لوړې تودوخې او تندې سره مقاومت نه لري.

خاوره:

- ملی شگلنه لومي خاوره ته چې زیاته کچه عضوي توکي ولري اړتیا لري.
- د سرو ملیو له پاره د خاورې مناسب ۵،۵-۸،۶ pH دي.

کرښ تناب:

- ملی د لیګیوم د نباتاتو، گازرو، پیازو، او رومي بانجان څخه وروسته کرل کیږي.
- ملی د غلو څخه دمخه کرل کیږي.

تخم:

- که په پلاستيکي تونلونو / شنو خونو کې کرل کیږي ۴ - ۶ کیلوګرامه تخم ته په یو جریب ځمکه کې اړتیا وي.
- په اصلي پټي کې د تخم د مستقیم کرلو په صورت کې ۳-۴ کیلوګرامه تخم ته په یو جریب پټي کې اړتیا ده.

د کرلو وسایل:

- دیوې سامان، بڼاخې، بیلونه، غابنور، د ځمکې اوارکونکي آله (ماله)، دلیکو د په نښه کولو لپاره پری / رجه (مزی).

سري:

- د کرلو څخه دمخه: عضوي سري د کرلو څخه دمخه باید ونه کارول شي. ښه دا ده چې د کرلو څخه وروسته عضوي سري په پټي کې واچول شي. کیمیاوي سري په دغه ډول کارول کیږي: نایترجن ۸ کیلوګرامه، فاسفورس سره ۹ P₂O₅ کیلوګرامه او پوتاشیم K₂O سره ۱۹ کیلو گرامه په یو جریب کې باید وکارول شي.
- د کرلو په بهیر کې: د کرلو په جریان کې د سرو د ورکولو لارښوونه نه کیږي.

اوبه کول:

- پټي بايد د تخم د کرلو څخه وروسته په سطحی ډول اوبه شي. د ريښو د رسيدلو څخه (غوټو د پوره کيدلو) څخه وروسته بايد اوبه په ځنډ سره ورکړل شي (اوبه په تدريج سره کمې شي) تر څو ريښې خرابې نه شي.
- لومړنۍ کرنه په پلاستيکي ټولنو/شنوځونو کې: نکړل کيږي.
- په پلاستيکي ټولنو/شنوځونو کې کرل: کرل کيږي.

د کرلو د وخت مهال ویش:

- ملی د ودې خورا لنډ موسم لری یواځې ۳۰ - ۴۰ ورځې یې د ودې موسم دی. دیو کال په اوږدو کې څو څو ځله کرل یې شوني دي خو په خورا توده هوا او یا خوراسره هواکې شوني نه دي

فعالیت (کرنی)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱ د ځمکې چمتو کول او دکرلو څخه د مخه د سړي ورکول												
۲ د تخم کرل												
۳ د تخم د راټوکيدلو (د تيغ وهلو) کنټرول												
۴ رنگړی کول												
۵ اوبه کول												
۶ د ناکاره بوټو کنټرول												
۷ د افتونو او ناروغيو کنټرول												
۸ د حاصل راټولول												

■ سړ ■ تود ■ تود او سړ

د کرلو گام په گام پړاوونه:

۱. د ځمکې چمتو کول او د کرلو څخه دمخه سړي ورکول:
 - د مخکيني نبات څخه وروسته: د سرو مليو څخه ۳ اونۍ دمخه ځمکه د ۱۵ سانتي مترو په ژوروالي سره ښه پوی شي تر څو ښه پسته شي، خاوره بايد ښه او ميده جوړښت ولري او د امکان تر حده پورې ځمکه اواره شي. تازه حيواني سره او کمپوست بايد د کرلو څخه دمخه وکارول شي. دابنه ده چې ملی د هغه نبات څخه وروسته چې د خاورې د عضوي توکو د زياتولو له پاره کرل کيږي ورکړل شي.
 - که اړتيا وي کيمياوي سړي د تخم د مستقيم کرلو څخه دمخه وکارول شي په دې ډول: نايټروجن د ۸ کيلوگرامه، فاسفورس P_2O_5 د ۹ کيلوگرامه او پوټاشيم K_2O د ۱۹ کيلوگرامه په يو جريب ځمکه کې اچول کيږي.

۲. د تخم کرل:

- د سرو مليو تخم په يواځې ښه او يا دحيواني سړي سره گډ په لاس يا د ماشين پواسطه کرل کيږي. که د تخم د کرلو د ماشين پواسطه دملی تخم کرل کيږي د ليکو ترمنځ ۱۵ - ۲۰ سانتي متره او د بوټو تر منځ ۳-۶ سانتي متره واټن په پام کې نيول کيږي. او د ۱ - ۲.۵ سانتي مترو په ژوروالي سره کرل کيږي. په درندو خاورو کې بايد د تخم د کرلو ژوروالی بايد لږوي او په تودو مياشتو کې کله چې ځمکه ژر وچيږي تخم بايد لږ ژور وکرل شي. تخم بايد تل په لنډه ځمکه کې وکرل شي.

۳. د تخم د راټوکيدلو (د تيغ وهلو) کنټرول:

- د مليو تخم د کرلو څخه ۳ - ۶ ورځې وروسته تيغ وهي.

۴. رنگري کول:

- د تېغ و هلو څخه يوه اونۍ وروسته د ۵ - ۶ سانتي مترو په واټن دې رنگري شي .

۵. اوبه کول:

- پټی د تخم د کرلو څخه وروسته بايد سطحې اوبه شي . د اوبه کولو و ارونه بايد د غوټې د رسيدلو په وخت کې په تدريجي ډول کم شي . تر څو غوټې زيانمنې نه شي . که خاوره لنډېل ونه لري په اونۍ کې يوځل اوبه کول بس دي .

۶. د ناکاره بوټو کنټرول:

- د ځمکې بڼه آماده کول اود کرنيز تناوب بڼه سيستم د ناکاره بوټو کنټرول او مخنيوي لپاره خورا ښه لارده . اوکه اړينه وي د ناکاره بوټو ميخانیکي کنټرول د رنگري کولو په وخت کې د وېستلو سره دې تر سره شي . ملی د خورا لنډ وده ايز فصل لرونکي دي . نو دخيشاوې او ناکاره بوټو اضافي کنټرول لارښونه نه کيږي .
- هيڅکله دې گيا وژونکي باکيمياوي توکي ونه کارول شي .

۷. د آفتونو او ناروغيو کنټرول:

- کرنيز تناوب او دځمکې د چمتوکولو ښه طريقه د آفتونو او ناروغيو د مخنيوي ښې لارې دي . کرونده بايد په منظم ډول وکتل شي او مصاب (اخته) بوټي بايد وېستل شي .
- اخته شوي، زيرشوي او زيانمن شوي نباتات بايد د پټي څخه ليري ، (بنڅ) اويا وسوځول شي .
- آفت وژونکي، فنجي وژونکي (فنجي سايد) او ياکيمياوي توکي بايد ونه کارول شي .

۸. د حاصل راټولول او اخيستل:

- ملی د کرلو څخه ۳۰ - ۴۰ ورځې وروسته چې لا تر اوسه ځوانی او نازکی وي را وېستل کيږي . ملی هغه وخت را وېستلو لپاره تيارې وي چې د غوټو پورتنۍ برخه يې دخاوري څخه ښکاره شي .
- د مليو راويستل په لاس اويا په رمي سره په پوره ځير د خاورې به ليرې کولو تر سره کيږي .
- د مليو راټولول په ميکانيزه توگه (په ماشين سره) د لاسرسۍ په صورت کې تر سره کيدلای شي. خو په دې طريقه کې دمليو دغوټو دزيانمن کيدلو امکان زيات وي.
- د هغو د پاڼو غوځول پکار ندي ځکه په يو ځل د ټول محصول راټولولو ته اړتيا نشته.
- د توقع وړ حاصل: ۲-۳ ټنه ديو جريب.

د حاصل ټولولو څخه وروسته پرا وونه:

- ملی د راټولولو څخه وروسته بايد په کرپتونو کې ځای پرځای او هلته په کرونده کې سوري ته کيښودل شي. بيا دسرو مليو غوټې دې په ځير سره و مينځل شي او هڅه دي وشي چې دغوټو پوستکي زيان ونه ويني او يا لږ زيان وويني.
- زيرمه کول: ملی د را ټولولو څخه وروسته بايد وکارول شي. او زيرمه کول يې شوني نه دي ، که اړتيا وي ملی په يخو خونو کې (په صفر درجه دسانتي گريد کې) د يوې اونۍ له پاره ساتلی شو.
- مارکيټنگ او بازار موندنه: ملی دې په سيمه ايز مارکيټ کې دپاڼو سره خرڅيږي ملی په تازه ډول دسلاد په څير خورل کيږي .

بادرنګ

لاتین نوم: Cucumis satvus
(Cucurbitaceus)

دري نوم: بادرنګ

پښتو نوم: بادرنګ

انګلیسی نوم: Cucumber



د پیل څخه دمخه:

ایکولوژیکي اړتیاوی:

- بادرنګ گرمې هوا ته اړتیا لري (۱۸-۳۰ سانتي ګریډ درجه) د یخنی په وړاندې ځواکمن ندي.

خاواره:

- ښې نم ایستل شوې خاواره چې د پي اچ درجه یې خنثی یا ۷/۰ وي، د بادرنګ لپاره غوره خاواره ده.
- درني خاوري چې زیاته اندازه کلي ولري د عضوی موادو (هیومس) په اضافه کولو سره دې اصلاح شي. سپکي او شګي لرونکي خاوري د بادرنګو کروندې او بڼ ته ډیرې ښې دي.

ګرنیز تناوب:

- بادرنګ دې له نخود، لوبیا یا سبو څخه وروسته وکرل شي نه د کدو ګانو یا (cucurbitaceae) له کرلو وروسته.
- بادرنګ دې له رومي بانجانو یا نور سبو څخه مخکې و کرل شي نه د کدوګانو یا (cucurbitaceae) له کورنۍ څخه مخکې.

تخم:

- په مستقیم ډول په کرونده کې ۰،۳-۰،۴ کیلو ګرامه تخم د یو جریب لپاره اړتیا ده.
- د بوزغلي په ډول کرنې لپاره ۰،۲ کیلوګرامه تخم د یو جریب لپاره اړتیا ده.

د کرلو وسایل:

- یوه (قوله) ښاخۍ یا کشک د ګیاوو درینو د ټولولو لپاره، یوم، د هوارولو سامان، د کتارونو لپاره تار/رسی، چاری او داسې نور.

سري:

- له کرلو مخکې: د تخم د تیارولو په مهال کمپوسټ یا حیواني ښه کمپوسټ شوې سره له ۵.۴ څخه تر ۹ ټنه په یو جریب کې وکارول شي. بادرنګ دې له څوکلنو ګیاوو (حیواني خورو) څخه وروسته وکرل شي. ځکه دا ګیاوي په عمومي ډول د خاورې جوړښت ښه کوي او په هغه کې بادرنګ ښه پایله ورکوي. د کیمیاوي سري د کارولو په صورت کې د خاورې اصلي ترکیب دې وڅیړل شي. نایټروجن لرونکي سره (۸ Kg N): په یو جریب کې (دامونیم سلفیت په ښه) فاسفورس لرونکي سره (۳۲ Kg P₂O₅): په یو جریب کې (دسوپر فاسفیت په ځانګړې ښه) پټاشیم لرونکي سره (۶۰ Kg K₂O): په یو جریب کې (د پټاشیم سلفیت په ښه). که د سري پورتنی جوړښتونه نه وو، نورې منابع چې کولی شي سمه سره ستاسې په واک کې درکړي وکاروئ.

- د کرلو په وخت کې: نایټروجن لرونکې سره ۸ Kg په یو جریب کې وکارو ل شي اوبل ځل ۱-۲ اونۍ وروسته له کل کولو یا غوټۍ کولو او بیا د دریم ځل لپاره ۳ اونۍ وروسته له هغې وکارول شي.

اوبه کول:

- اوبه کول باید په کراری او د ۲،۵ سانتي مترو په اندازه په هره اونۍ کې ترسره شي، پریږدئ چې اوبه د ۱۵-۲۰ سانتي مترو په ژوروالي جذبې شي. د موسم په وروستیو کې اوبول کم کړئ څو میوه بڼه و رسیږي. د جوبې په بڼه اوبه کول تر ټولو بڼه تخنیک دی.
- اوبه کول باید د سهار په مهال یا وروسته له غرمې ترسره شي ترڅو ځانگې او پاني یې ترلمر پریوتو وچې شي. ځکه چې دا کړنلاره تر یوه حده له مرضونو مخنیوی کوي.
- لومړنۍ کرنه په پلاستيکي ټولنو/شنوڅونو کې: هو، وړاندیز کيږي.
- په پلاستيکي ټولنو/شنو څونو کې کرل: هو، وړاندیز کيږي.

د کرلو د وخت مهال ویش:

- **په سرو ځایونو کې:** کرل د وري د میاشتي په ۲۲، د بوز غلیو لیږدول د غوايي د میاشتي په ۱۱، د حاصل اخیستلو پیل د غبرگولي د میاشتي ۲۱
- **په تودو سیمو کې:** کرل د کب د میاشتي په ۲۰، د بوز غلیو لیږدول د وري د میاشتي په ۱۱، د حاصل اخیستلو پیل د غوايي د میاشتي ۲۱

فعالیت (کرنې)	وړی	غواښی	غبرګولی	جنگاښ	زمری	وړوۍ	ننه	لوم	پاڼده	مړغومی	سلواغه	ټ.
1د کرلو څخه دمخه د خاورې چمتوکول او د سري ورکول												
2کرل												
3د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول												
4رنگري کول												
5نیالي کول یا دبز غلي کښینول												
6اوبه کول												
7د کرلو کرنې او سره ورکول دکرني په مهال												
8د ناکاره بوټو کنټرول												
9د آفتونو او ناروغیو کنټرول												
10د حاصل راټولول او اخیستل												

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د کرلو څخه دمخه د خاورې چمتوکول او د سرې ورکول:
 - له مخکني نبات څخه وروسته او له کرلو څخه ۳ اونۍ مخکې باید خاوره د ۳۰ سانتي مترو په ژوروالي یوه یا ټولې کرل شي څو خاوره بڼه میده شي او د امکان تر حده هواره کړای شي کمپوست یا بڼه کمپوست شوې حیواني سره ۴،۵ - ۹ ټنه په یو جریب کې د ځمکې د تیارولو په مهال اضافه کړای شي. (په هغو ترینچونو او یا شنو څونو کې چې په هغو کې بادرنگ کرل کيږي هم باید کمپوست یا پارو واچوله شي).

- د کیمیاوي سرې له کارولو سره احتیاط وکړئ. د اړتیا په مهال پتاشیم لرونکي سره (Kg ۶۰): K_2O په یو جریب کې (د پتاشیم سلفیت په بڼه K_2SO_4). که دا ډول سره نه وه، له نورو منابعو څخه چې سمه سره ستاسې په واک کې درکوي کارواخلی مګر دهغو په کارولو کې احتیاط وکړئ.
- د تخم کرلو/ شیندل لپاره د خاوره چمتو کول - لاندی وګورئ

۲. کرل:

- مستقیم کرل: یوه پوښته جوړه کړئ، خاوره د ۲۰-۲۵ سانتي متره په لوړوالي پوښته کړئ. له ۴-۶ داني تخمونه په یوه دایره کې د ۱۲ سانتي مترو په واټن په هره پوښته کې وکړئ. هره پوښته باید یو له بلې له ۱۲۰ څخه تر ۱۸۰ سانتي متره پورې لرې وي چې دا واټنونه ډاکل شوي ورايتي سره اړیکه لري د هرکټار تر منځ واټن له ۱۲۰ څخه تر ۱۸۰ سانتي متره پورې وي، او د تخمونو ترمنځ واټن له ۲۰ څخه تر ۳۰ سانتي متره وي. (۲-۳ تخمونه یو ځای وکرل شي) تخمونه دې د ۲/۵ سانتي مترو په ژوروالي وکرل شي.
- کرنه د بوز غلي لپاره: ۲ داني تخمونه په هر لوبښي کې چې نباتي خاوره ولري یا یوه دانه په هر لوبښي کې وکرل شي.
- د بوز غلیو لیریدول: ۱۲۰ څخه تر ۱۸۰ سانتي متره د کټارونو ترمنځ واټن او د دوو نباتو ترمنځ واټن ۲۵-۳۵ سانتي متره

۳. د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:

- ۳-۶ ورځې وروسته له کرلو دې چک شي.

۴. رنګري کول:

- کله چې بوز غلي ۲-۳ پاني وکړي (د ۵ سانتي مترو په اندازه شي). یوازي ۲-۳ داني نبات چې روغي پاني اوبه فاصله ولري ، په هره پوښته کې کښینول شي (په یوه پوښته کې له ۳ څخه زیات نبات د ګڼه ګوني، د حاصل کموالی او په مرضونو د اخته کیدو سبب کیږي). یا روغ بوز غلی په کټارونو کې د دوو نباتو ترمنځ واټن ۲۵-۳۰ سانتي متره پرېښودله شي.
- له یاده دې ونه وځي چې بوز غلي دې په لوبښو کې هم رنګري شي.

۵. نیالي کول یا دبز غلي کښینول:

- د کرلو په لوبښو کې له شنه کیدو څخه ۱۵-۲۰ ورځې وروسته په شنوڅونو/کنډو کې وکړئ. د کټارونو ترمنځ واټن ۱۲۰ څخه تر ۱۸۰ سانتي متره او د دوو نباتو ترمنځ واټن ۲۵-۳۰ سانتي متره مراعات شي.
- بوز غلي باید ناوخته وروسته له غرمې یا د لمر لیدو په مهال کله چې باد ودریږي او د دوبي گرمي کمه شي، له ځمکې راو ایستل شي.
- لومړی دې کټارونه یا پوښتي تیارې شي، بیا دې د بوز غلیو لپاره د ریښو د سور او اوږدوالي دوه چنده غوچوري وکړل شي. بیا دې هر بوز غلی له پخوا څخه لږ ژور کښینول شي. بیا د ریښو شاوخوا ته خاوره واچوله شي او غوچوری ډک کړای شي او د اوبو د ذخیره کیدو لپاره دې د هر بوتې په شاوخوا کې پولې جوړې کړای شي.

۶. اوبه کول (د شنه کیدو په مهال):

- هره اونی یو ځل په کراړه د ۵/۲ سانتي مترو په اندازه اوبه کرل شي پریږدئ چې اوبه تر ۱۵-۲۰ سانتي متره ژوروالي جذب شي. ځکه ډاکارد پانو د مرضونو څخه مخنیوی سره مرسته کوي. اوبه کول د موسم په آخره کې کم کړئ تر څو میوه ورسیري.
- د جویو یا لښتیو اوبه کولو سیستم ترتولو بڼه تګلاره ده.

۷. د کرلو کړنې او سره ورکول دکرني په مهال:

- د نایټروجن لرونکي سرې کارول: ۸ Kg په یو جریب کې، بل ځل ۱-۲ اونی وروسته له گل کولو، او دریم ځل ۳ اونی وروسته له هغه وکارول شي.
- خیشاوه د لاس یا چرې پواسطه له رنګري کولو ۳-۵ ورځې وروسته ترسره کیږي. خیشاوه دې ترهغي ترسره کیږي چې نبات ټوله ځمکه و پوښي.

۸. د ناکاره بوټو کنټرول:

- کرنیزې غوره کړنې او د کرنیز تناوب سیستم د ناکاره بوټو دکنټرول یوه ډیره بڼه تګلاره ده. خیشاوه باید په تخنیکي ډول یا د لاس پواسطه ترسره شي. په ځانګړي ډول د رنګري کولو په وخت کې دې خیشاوه وشي. خیشاوه دې ترهغي ترسره کیږي چې نبات ټوله ځمکه و پوښي.
- کوم گیاه وژونکي دارو چې د بادرنګو لپاره ندي راجسټر شوي یا ورته ځانګړي شوي ندي ، ونه کاروئ او په ټول فصل کې دې هم د ناکاره بوټو د کنټرول لپاره ونه کارول شي. له هغې کروندې څخه کارواخلی چې تیرکال په هغه کې گیاه وژونکي دوا کارول شوې وي ځکه د محصول د تواني کیدو لامل کیږي.

۹. د افټونو او ناروغیو کنټرول:

- بنه کرنیز ټنلوب سیستم او کرنیزې غوره کړنې او د اوچت کیفیت لرونکي تخمونو کارول د مرضونو دمخنیو یوه ښه تګلاره ده. نبات باید په پرلپسې ډول وڅیړل شي او په مرض اخته نبات ورڅخه لرې کړای شي.
- د ډیرې اړتیا په مهال دې له سمو دوا گانو څخه کارواخیستل شي مګر تل دې لارښوده وکارول شي! هیڅکله هم له حاصل اخیستلو دمخه دوا مه کاروئ.
- خراب شوي، ژیر شوي او په بیماری اخته نباتات دې لرې، ښخ یا و سوځول شي.

۱۰. د حاصل راټولول:

- مخکې لدې چې د بادرنګ تخم غټ پاکلک شي د حاصل ټولول دې ترسره شي، معمولاً هغه وخت چې میوه یوه اندازه کلکه وي. د تخم اخیستلو لپاره میوه په ټوټې کې مه پریردئ، ځکه دنوی میوې تولید به کم شي.
- د بادرنګ میوه باید په پرلپسې ډول د مارکیت یا د پروسس کوونکو د غوښتنو سره سم راټوله شي، د لیردولو په مهال په بادرنګو زور راوستل او یا ضربه وهل دمیوې منځ ته تاوان رسوي. د بادرنګو له غورځولو یا له منځ تلو څخه د امکان تر حده مخنیوی وکړئ.
- د توقع ور حاصل: له هر جریبه له ۳-۴ ټنه (له اصلاح شوو وراښتو څخه په جریب کې ۷ ټنه یا له هغه څخه زیات حاصل هیله کېږي).

د حاصل ټولولو څخه وروسته پرا وونه:

- بادرنګ په تازه ډول د سلاډ په بڼه یا د آچار په ډول خورل کېږي.
- لیردول: د بادرنګو ټوکیدل یا ماتیدل د تشولو یا په گدام کې زیات سر په سر کولو په مهال پیښیږي (لکه په لاری یا ټوکرپو کې سر په سر اچول). له رابري اسفنج (د ۸ سانتي متره په ډبل والي) څخه دې د لیردونکي گادی په سر کارواخیستل شي ترڅو سخت تاوانونه کم کړي او که نه د میوې لومړي پور ته به سخت تاوان واورې. که په لاری یا بل د لیردولو گادی کې بادرنګ یو ډبل د پاسه کښینودل شي، د میوې تاواني کیدل زیاتولی شي.
- ذخیره یا گودام کول: د بادرنګو له راټولولو دې سمدستي وروسته په گودام کې (۱۰ - ۱۳ سانتي گریډ درجه او ۹۵٪ لنډبل) شرایط برابر او هغه وساتئ. په داسې شرایطو کې کولای شو بادرنګ د ۲-۳ اونیو پورې وساتو.
- یادونه: له ۱۰ سانتي گریډ درجو کمه تودوخه د بادرنګ خرابیدو ته ټیزي بڅیښي. له ۱۳ سانتي گریډ درجو لوړه تودوخه د بادرنګ د ژیریدو او پخیدولامل کېږي. که بادرنګ له نورو ایټیلین تولیدوونکي محصولاتو لکه رومي بانجان په یوه گودام کې کښینودل شي د رنگ له لاسه ورکول یې هم ټیزيږي.
- آچار جوړول: د بادرنګ د ځني ډولونو اچول د مالګې په محلول کې، مالګین بادرنګ جوړیږي چې له دې ډول پروسس څخه وروسته تردیرې مودې ساتل کېږي.

خانگوي يا اختصاصي برخه

څلورم فصل

ميوه يي سابه

هندوانه

لاتین نوم: Citrus lanatus, Citrus vulgaris (Cucurbitaceae)

دری نوم: تربوز

پښتو نوم: هندوانه

انگلیسی نوم: Watermelon



د پیل څخه دمخه:

ایکولوژیکی اړتیاوی:

- هندوانه تاوده اقلیم ۲۰ - ۳۰ سانتیگرید درجو ته اړتیا لري. د سرو په وړاندې توان نه لري.

خاوره:

- ښه نم ایستل شوې، خنثی یا لږه قلوي خاوره له ۷،۰ پي اچ سره د کرنې لپاره ښه ده.
- درني خاورې چې زیاته اندازه کلې ولري د غضوي موادو (هیومس) په اضافه کولو سره دې اصلاح شي. سپکې او شکې لرونکې خاورې د هندوانو کروندې او بڼ ته ډیرې ښې دي.

کرنیز تناوب:

- هندوانه دې له لوبیا، ژمنیو غلو یا سبو څخه وروسته وکرل شي د کدو گانو دکورنۍ نباتاتو له کرلوڅخه وروسته دې نه کرل کيږي.
- هندوانه دې له رومي بانجانو یا نور سبو څخه مخکې و کرل شي نه د کدوگانو له کورنۍ څخه مخکې.

تخم:

- مستقیمه کرنه په کرونده کې ۰،۴-۰،۳ کیلو گرامه تخم د یو جریب لپاره بس دی.

د کرلو وسایل:

- یوه (قوله) ښاخۍ یا کشک د گياوو دریښو د ټولولو لپاره، یوم، د هوارولو سامان، د کتارونو لپاره رسی یا رجه .

سري:

- مخکې له کرلو: د ځمکې د تیارولو په مهال کمپوست یا حیواني ښه کمپوست شوې سره له ۴،۵ څخه تر ۹ ټنه په یو جریب کې وکارول شي. هندوانه دې له څوکلنو گياوو (حیواني خوړو) څخه وروسته وکرل شي. ځکه دا گياوي په عمومي ډول دخاورې جوړښت ښه کوي او ښه پایله ورکوي.
- د کیمیاوي سري د کارولو په صورت کې دې د خاورې اصلي ترکیب وڅیړل شي. نایتروجن لرونکي سره (۸ Kg N): په یو جریب کې (دامونیم سلفیت په ښه) فاسفورس لرونکي سره (۳۲ Kg P₂O₅): په یو جریب کې (دسوپر فاسفیت په ځانگړې جوړښت)، پتاشیم لرونکي سره (۶۰ Kg K₂O): په یو جریب کې (د پتاشیم سلفیت په ښه). که د سري پورتنی جوړښتونه نه وو، نورې منابع چې کولی شي سمه سره ستاسې په واک کې درکړي وکاروئ. (۷۰ kg - ۲۶:۲۶:۱۰ NPK / جریب)..

- دکرلو په وخت کې: نایټروجن لرونکي سره ۸ Kg په یو جریب کې وکارول شي او بل ځل ۱ - ۲ اونۍ وروسته له گل کولو یا غوټۍ کولو او بیا د دریم ځل لپاره ۳ اونۍ وروسته له هغې د یوړیا په جوړښت (کې وکارول شي. پټاشیم لرونکي سره: ۱۵ - ۲۰ کیلو گرامه (د پټاشیم لرونکي سري په ترکیب کې) له غوټۍ کولو څخه مخکې وکارول شي.
- یادونه: هندوانه په ځانگړي توگه د مولیبدینم له کمښت سره حساسه ده.

اوبه کول:

- اوبه کول باید په کرای او د ۲/۵ سانتي مترو په اندازه په هره اونۍ کې ترسره شي، پریږدئ چې اوبه د ۱۵-۲۰ سانتي مترو په ژوروالي جذب شي. اوبه کول باید د سهار په مهال یا وروسته له غرمې ترسره شي ترڅو ځانگړې او پانې یې ترلمرپریتو وچې شي. ځکه چې دا کرنلاره تر یوه حده له مرضونو مخنیوی کوي.
- د موسم په وروستیو کې اوبول کم کړئ خو میوه ښه و رسیږي.
- د جویي په بڼه اوبه کول تر ټولو ښه تخنیک دی.
- لومړنۍ کرڼه په پلاستيکي تونلونو/شنوڅونو کې: وړاندیز نکیري.
- په پلاستيکي تونلونو / شنو څونو کې کرل: هو، وړاندیز کیري.

د کرلو د وخت مهال ویش:

- **په سړو سیمو کې:** دکرلو پیل د غوايي د میاشتې ۱، حاصل اخیستل د زمري د میاشتې له ۳۰ څخه وروسته تر اخر د وري میاشتې
- **په تودو سیمو کې:** دکرلو پیل د وري د میاشتې ۱، حاصل اخیستل وروسته د چنگاښ او زمري له میاشتو څخه

فعالیت (کرنې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱ د کرلو څخه دمخه د خاورې چمتو کول او د سري ورکول												
۲ کرل												
۳ د تخم د راټوکیدلو (د تیغ و هلو) کنټرول												
۴ رنگري کول												
۵ اوبه کول												
۶ د کرلو کرنې او سره ورکول دکرني په مهال												
۷ د ناکاره بوټو کنټرول												
۸ د آفتونو او ناروغیو کنټرول												
۹ د حاصل راټولول												

■ سړ ■ تود ■ تود او سړ

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د خاورې تیارول اوسره ورکول مخکې له کرلو:
 - له مخکنې نبات څخه وروسته اود اصلي نبات له کرلو څخه ۳ اونۍ مخکې باید خاوره د ۳۰ سانتي مترو په ژوروالي یوه یا قوليې کرل شي خو خاوره ښه میده او د امکان تر حده هواره کرای شي .

- کمپوسټ يا بڼه کمپوسټ شوي حيواني سره ۴،۵-۹ تنه په يو جريب کې د ځمکې د تيارولو په مهال اضافه کړای شي. (په هغو ترينچونو او يا شنو خونو کې چې په هغو کې هندوانه کرل کيږي هم بايد کمپوسټ يا کمپوسټ شوي پارو واچول شي). د کيمياوي سرې له کارولو سره احتياط وکړئ. نايټروجن لرونکې سره: ۸ Kg په يو جريب کې (د امونيم سلفيټ په بڼه) فاسفورس لرونکې سره: ۱۶-۱۲ Kg په يو جريب کې (د سوپر فاسفيټ په ځانگړي بڼه)، پتاشيم لرونکې سره (۲۰-): K_2O ۱۵ په يو جريب کې (د پتاشيم سلفيټ په بڼه K_2SO_4). که دا ډول سره نه وه، له نورو منابعو څخه چې سمه سره ستاسې په واک کې درکوي کارواخلئ (۷۰ kg ۲۶:۲۶:۱۰ NPK جريب) مگر د نايټروجن په کارولو کې ډير پام وکړئ.
- خاوره د مستقيمي کرني لپاره تياره کړئ: يوه پوښته جوړه کړئ، پوښته په ۲۰ - ۲۵ سانتي متره لوړ والي پلنه کړئ.

۲. کرل:

- له ۴-۶ دانې تخمونه په يوه دايره کې د ۱۲ سانتي مترو په واټن په هره پوښته کې وکړئ. هره پوښته بايد يو له بلې له ۱۲۰ څخه تر ۱۸۰ سانتي متره پورې بيله وي چې دا واټونه دټاکل شوي ورايتې سره اړيکه لري يا د هرکټر تر منځ واټن له ۱۲۰ څخه تر ۱۸۰ سانتي متره پورې وي، او د تخمونو تر منځ واټن له ۳۰ څخه تر ۵۰ سانتي متره وي. (۲-۳ تخمونه يو ځاي وکرل شي) تخمونه د ۲/۵ سانتي مترو په ژوروالي وکرل شي.
- د هندواني د ژني دمخه نيش وهنه د تودو اوبو سره يوه ورځ وړاندې شونې ده.

۳. د تخم د راټوکيدلو (د تبغ و هلو) کنټرول:

- د هندواني د تخم نيش وهنه له کرلو ۷-۱۰ ورځې وروسته شونې ده.

۴. رنگري کول:

- کله چې بوز غلي ۲-۳ پاني وکړي (د ۵ سانتي مترو په اندازه شي). يوازي ۲-۳ دانې نبات چې غټ وي او بڼه فاصله ولري، په هره پوښته کې پريښودل شي (په يوه پوښته کې له ۳ څخه زيات نبات د گڼه کونې، د حاصل کموالي او په مرضونو د اخته کيدو سبب کيږي).
- يوازي روغ بوتې په کټارونو کې پريښودل شي او د دوو نباتاتو تر منځ دې ۲۵-۳۰ سانتي متره واټن پريښودل شي.

۵. اوبه کول:

- په هره اونۍ کې دې يو ځل په کراره د ۵.۲ سانتي مترو په اندازه اوبه کرل شي پريږدي چې اوبه تر ۱۵-۲۰ سانتي متره ژوروالي پورې جذب شي ځکه دا کار د پانو د مرضونو څخه مخنيوی سره مرسته کوي. اوبه کول د موسم په آخره کې کم کړئ تر څو ميوه ورسيري.
- اوبه کول دې د سهار يا وروسته له غرمې ترسره شي د دې لپاره چې ځانگړي او پاني بايد تر لمرليدو وچي شي. ځکه چې دا کرنه تريزه حده د بيماريو د خپرېدو مخنيوی کوي.
- د لښتنيو يا جويو په څير اوبه کول تر ټولو ښه تخنيک دی.

۶. د کرلو کرني او سره ورکول دکرني په مهال:

- د نايټروجن لرونکې سرې کارول: ۸ Kg په يو جريب کې، بل ځل ۱-۲ اونۍ وروسته د گل کولو له پيله، او دريم ځل ۳ اونۍ وروسته له هغه وکارول شي د يوريا سرې په جوړښت کې، پتاشيم لرونکې سره: ۱۵ - ۲۰ كيلو گرامه په يو جريب کې (د پتاشيم لرونکې سرې په جوړښت کې) مخکې له غوټې کولو يا د (۷۰ kg ۱۷:۱۷:۱۷ NPK جريب) په بڼه وکارول شي.
- خيشاوه د لاس يا چارۍ پواسطه له رنگري کولو ۳-۵ ورځې وروسته ترسره کيږي. خيشاوه دې تر هغې ترسره کيږي چې هندوانه ټوله ځمکه و پوښي.

۷. د ناکاره بوټو کنټرول:

- کرنيزې غوره کرني او د کرنيز تناوب سيستم د ناکاره بوټو دکنټرول يوه ډيره ښه تگلاره ده. خيشاوه بايد په تخنيکي ډول يا د لاس پواسطه ترسره شي. په ځانگړي ډول د رنگري کولو په وخت کې دې خيشاوه وشي. خيشاوه دې تر هغې ترسره کيږي چې نبات ټوله ځمکه و پوښي.
- کوم گياه وژونکي دارو چې د هندواني لپاره ندي راجسټر شوي يا ورته ځانگړي شوي ندي، ونه کارول شي او په ټول فصل کې دې هم د ناکاره بوټو د کنټرول لپاره ونه کارول شي. له هغې کروندي څخه کاروانخلئ چې تيرکال په هغه کې گياه وژونکي دوا کارول شوي وي ځکه دا به د محصول د تاواني کيدو لامل شي.

۸. د افتونو او ناروغيو کنټرول:

- ښه کرنيز تناوب سيستم او کرنيزې غوره کرني او د اوچت کيفيت لرونکي تخمونو کارول د مرضونو دمخنيوي يوه ښه تگلاره ده. نبات بايد په پرلپسې ډول وڅيرل شي او په مرض اخته نبات دې ورڅخه لرې کړای شي.
- د ډيري اړتيا په مهال دې له سمو دوا گانو څخه کارواخيستل شي مگر تل دې لارښوده وکارول شي!!!! هيڅکله هم له حاصل اخيستلو دمخه دوا مه کاروئ.
- خراب شوي، ژير شوي او اخته نباتات او ميوه دې لرې، بنځ يا و سوځول شي.

۹. د حاصل راټولول:

- مخکې لدې چې د هندواني تخم غټ یا کلک شي د حاصل ټولول دې ترسره شي، معمولاً هغه وخت چې میوه یوه اندازه کلکه وي. د تخم اخیستلو لپاره میوه په بوټي کې مه پریردئ، ځکه دنوې میوي تولید به کم شي.
- هندواني دې د ورځې وختي، کله چې نبات وچ وي را ټولي شي. پام مو وي چې په (پالیز) کې بوټي تاواني نکړئ. هندوانه د موسم په پیل کې یوه ورځ وروسته او د موسم به پای کې هره ورځ را ټوله شي. په هغه پړاو کې چې میوه رسیدلي وي ، ځانگړي له میوي سره د نښلیدو په ځای کې چاودلي ښکاري. هندوانه د پوخوالي د کتلو لپاره په آسانی سره له ځمکې اوچته کړئ. که پخه وه هغه په آسانی سره له پالیزه وشکوي. کله چې رسیدلي وي، دپوټکي رنگ یې له شین والي ژیر نصواري یا ژیررنگ ته تغیر کوي.
- د بلوغ د پړاو څیرنه(دمیوي رسیدنه): (۱) روښانه شین، د ځانگو (جیلغ) تاو، تاو بڼه او د نښتني په ځای کې نصواري رنگ خپلوي او وچیري. په ځني ډولونو کې دا نښې د میوي له پخیدو څخه ۵-۱۰ ورځې مخکې ښکاره کیږي. (۲) دمیوي ظاهري بڼه خپل ښایست له لاسه ورکوي او تیاره رنگ خپلوي. (۳) پوټکی یې کلکیري او کولای شئ خپل نوک پکښې نښاسئ. (۴) د کلټیوارونو (بوټو) اوچتی غاړې تیاره شین او د ځمکې خوا ته اړخ یې د کوچو په رنگ کیږي. روښانه رنگ هندوانه هم ژیریري مګر دومره نه لکه د تورو هندوانو پشان. (۵) د ځمکې پرمخ هندواني ته د ضربې ورکولو سره دد آواز را وځي.
- د هندوانو د غورځولو مخنیوی وکړئ یا یې لږ کړئ. د لوړ لنډه بل پر مهال د هندوانو چاودل زیاتیري.
- د توقع وړ حاصل: له هر جریبه له ۵-۶ ټنه (له ځنې وراپتیو څخه په جریب کې ۷ ټنه یا له هغه څخه زیات حاصل تمه کیږي).

د حاصل ټولولو څخه وروسته پړاوونه:

- هندوانه په تازه ډول خورل کیږي.
- هندواني تازه راټولیري چې باید ژر ترژره دې سړي خونې یا د بسته بندی لپاره یو سیوري لرونکي ځای ته ولیردول شي. بیماری، ډیرې پخې شوي یا زخمي میوي دې باید لږې کړای شي او که نه خرابې میوي به ، روغې میوي ککړې کړي.
- هندوانه له راټولولو وروسته د قارچي بیماریو پر وړاندې حساسه ده. د ۲ دقیقو لپاره د هندواني ډوبول په تودو اوبو کې (۵۲ – ۵۵ سانتي گریډ درجه) په اغیزمن ډول د قارچونو پواسطه د خرابیدو لاملونه کنټرولولی شي. په تودو اوبو کې د هندواني له ډوبولو څخه وروسته دې هندوانه په ازاده هوا اود تودوخي په یوې ځانگړې درجې کې وچي شي.
- هندواني دې په یوازې، یوازي بڼه په پولي ایتیلن پلاستیک کې وپېچلی شي یا په کارټونو کې چې د پولي ایتیلن په واسطه بند شوی وي، بسته بندی شي ترڅو د ساتنې په مهال د اوبو له کمښت سره د مخامخ کیدو مخنیوی وشي. دبسته بندی په وخت کې دې پاملرنه وشي چې بستي کلکې ونه تړلی شي ترڅو د میوي زورموندل او کښیکښتل کیدل را ټیټ شي.
- د هوا په واسطه له وچیدو یا له بسته بندی وروسته، هندواني باید ژر ترژره سړي شي ترڅو له راټولولو څخه وروسته خپل خوند وساتي. د سړي هوا له پکو څخه چې هوا د بسته بندی د سوریو له لارې میوي ته رسوي، کارواخلي. په سره کوټه کې دې د هندواني له کښینودلو څخه مخنیوی وشي ځکه له ۲۴ – ۳۶ دقیقې نیسي ترڅو هندواني 10°C درجې سړي کړي.
- که چیرې دا آسانتیاوې په لاس کې نه وي، هندواني باید په ساره ځای (چې تودوخه یې د 10 سانتي گریډ درجو په شاوخوا کې) کې، په سرو اوبو کې له ډوبولو پرته کښینودلې شي. سړي شوي هندواني دې په 4°C اوبه 95% نسبي لندېل کې وساتل شي. د کانتیا لوپس (بوډول هندوانه ده cantaloupes) د ساتلو په مهال له 2°C ښکته تودوخه ددې د یخ وهنې لامل کیږي.
- هندواني کولی شي د ۲ – ۳ اونیو پورې پدې شرایطو کې وساتل شي.

خټکی

لاتین نوم: Cucumis melo, (Cucurbitaceae)

دری نوم: خربوزه

پښتو نوم: خټکی

انګلیسی نوم: Muskmelon, Cantaloupe



د پیل څخه دمخه:

ایکالوژیکي اړتیاوی:

- خټکی گرمي هوا ته اړتیا لري چې تودوخي یې له ۲۰ څخه تر ۳۰ سانتی ګریډ درجې پورې وي. دا نبات د سرو په وړاندې مقاومت نلري.

خاوره:

- هغه خاوره چې ورباندې خټکی کرل کیږي باید چې نم یې ښه ایستل شوی وي، pH یې ۷ څخه ۸ او لږه قلوي وي.
- کله چې خاوره میډه او درنده وي، په داسې مهال کې د اصلاح لپاره ورسره عضوي مواد یوځای کړئ. خټکی د شمال په سپکو او شگلنو کروندو او باغونو کې ښه وده کولای شي.

کرښ تڼاوب:

- خټکی له لوبیا، غله جاتو یا ژمنیو سپو څخه وروسته کرل کیږي. هیڅکله دې هم دکنو دکورنۍ (Cucurbitaceae) څخه وروسته ونه کرل شي.
- له خټکیو څخه وروسته سره رومیان او یا سابه کرل کیږي. په هغه ځمکه کې چې خټکی کرل شوي وي، د کنو د کورنۍ د نباتاتو له کرلو څخه ډډه وکړئ.

تخم:

- خټکی په مستقیم ډول په کرونده کې کرل کیږي او په یو جریب کې یې د تخم شیندلو کچه له ۰،۳ څخه تر ۰،۴ کیلوګرامه پورې دی.

دکرلو وسایل:

- یوه (قولبه)، ښاخۍ، یوم دهورولو وسایل (ماله)، چاری، رسی د لیکو یا کتارونو د جوړولو لپاره

سري:

- مخکې له کرلو: د ځمکې د تیارولو په مهال، له ۴،۵ تر ۹ تنه پورې کمپوست یا ښه ورسته شوې حیواني سره په یو جریب ځمکه کې و کاروله شي. خټکی له غلو او علوفه یي (د حیواناتو خوراک) نباتاتو څخه وروسته ښه حاصل ورکوي ځکه چې د خاورې جوړښت ښه شوی وي. د کیمیاوي سري د کارولو په مهال، باید د کروندې خاوره و څیړله شي. د ځمکې د تیارولو په مهال، ۸ کیلوګرامه د نایتروجن سره (د امونیم سلفیت په بڼه)، له ۱۲ څخه تر ۱۶ کیلوګرامه د فاسفورس سره (P₂O₅) د سنگل سوپر فاسفیت په بڼه، او له ۱۵ څخه تر ۲۰ کیلوګرام پوتاشیم (K₂O) د پوتاشیم سلفیت په بڼه په یو جریب ځمکه کې واچوله شي. که دا سري په لاس کې نه وي، نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم دې د ۲۶:۲۶:۱۰ په ترتیب او د ۷۰ کیلوګرامو په کچه یو جریب ځمکه کې واچوله شي.

- د نبات د ودې په مهال: ۸ کیلوگرامه د نایتروجن سره په دوه برخو وویشئ او یوه برخه یې له گل کولو څخه یوه اونۍ مخکې او پاتې نیمایي یې ۳ اونۍ وروسته په یو جریب کې وکاروئ. د یوریا سره هم کاریدلی شئ له هغې سره له ۱۵ څخه تر ۲۰ کیلو ګرامه پورې پوتاشیم (د پوتاش په بڼه) له گل کولو څخه مخکې وکاروئ.
- یادونه: خټکي په خاصه توګه د مولبدینیم په وړاندې حساس دي.

اوبه کول:

- د خټکیو اوبه کول په کراره او ۲.۵ سانتي مترو په کچه ترسره کېږي. د اوبه کولو په مهال باید اوبه له ۱۵ څخه تر ۲۰ سانتي مترو په ژورالي په خاوره کې ننوځي.
- د ودې د موسم په وروستیو کې اوبه کول لږ کړئ څو میوې پخې شي. د لښتنيو یا جویو په بڼه اوبه کول د یره بڼه تگلاره ده.
- اوبول باید د سهار له مخې یا وروسته له غرمې ترسره شي ترڅو چې لمدې شوي پانې وچې شي چې دا کار د فنگسي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لامل کېږي.
- لومړنۍ کرنه په پلاستيکي تونلونو/شنوځونو کې: نه کرل کېږي.
- په پلاستيکي تونلونو / شنو ځونو کې کرل: هو، کرل کېږي.

د کرلو د وخت مهال ویش:

- **په سرو سیمو کې:** د خټکیو کرل د وری ۲۰ نیټه کې ترسره کېږي او راتولونه د غبرګولی ۱۰ څخه د زمري میاشت تر آخر دوام کوي.
- **په ګرمو سیمو کې:** ددې نبات کرل د وري د میاشت اول څخه تر شلمې ترسره کېږي او راتولونه یې د چنګاښ میاشتو کې شروع تر آخر د چنګاښ میاشت دوام کوي.
- او د ناوخته حاصل را ټولول په منۍ کې په ۲۰ دغوی تر ۲۰ د غبرګولی کرل کېږي.

فعالیت (کرنې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱
۱ د کرلو څخه دمخه د خاورې چمتو کول او د سرې ورکول																															
۲ د تخم کرل																															
۳ د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول																															
۴ رنګري کول																															
۵ اوبه کول																															
۶ د کرلو کرنې او سره ورکول د کرنې په مهال																															
۷ د ناکاره بوټو کنټرول																															
۸ د افتونو او ناروغیو کنټرول																															
۹ د حاصل را ټولول																															

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو گام په گام پړاوونه:

۱. د کرلو څخه دمخه د خاوري چمتوکول او د سړي ورکول:

- **مخکي له کرلوڅخه:** وروسته له دې چې مخکنی نبات راټول شو او یا د خټکیو له کرلو څخه ۳ اونۍ مخکې، ځمکه باید د ۳۰ سانتي مترو په ژوروالي یوه کرای شي، د خاوري جوړښت باید نرم شي او ځمکه ترشوني حده هواره کړل شي. د ۴ څخه تر ۹ ټنه کمپوست یا ښه ورسته شوي حیواني سره په ځمکه کې اضافه کړئ. په شنو خونو کې هم په همدې کچه کاروله کيږي. د کیمیاوي سرو د کارولو په اړوند باید پوره پاملرنه وشي. د اړتیا په مهال ۸ کیلو گرامه د نایټروجن سره (د امونیم سلفیت په بڼه)، له ۱۲ څخه تر ۱۶ کیلو گرامه فاسفورس (P_2O_5) د سنگل سوپر فاسفیت په بڼه او له ۱۵ څخه تر ۲۰ کیلو گرامه پوتاشیم د پوتاشیم سلفیت په بڼه په یو جریب کې وکاروله شي. که دا سړي موجودې نه وي، په هغه مهال کې له نورو سرو څخه د اړتیا وړ نایټروجن، فاسفورس او پوتاشیم په دې ترتیب (۱۰:۲۶:۲۶ د ۷۰ کیلو گرامه په یو جریب کې) و کاروئ. د نایټروجن د کارولو په اړه له احتیاط څخه کار واخلئ.
- **د ځمکې تیارول د مستقیمی کړنې لپاره:** ځمکه په جویو او پوښتو ویشئ چې د هرې پوښتې لوړوالی له ۲۰ څخه تر ۲۵ سانتي متره وي.

۲. د تخم کرل:

- **مستقیمه کړنه:** ۴-۶ دانې د خټکي تخم په دایروي بڼه اوبو له بل سره د ۱۲ سانتي مترو په واټن د هرې پوښتې په سر کې وکړئ. د پوښتو ترمنځ واټن باید له ۱۲۰ څخه تر ۱۸۰ سانتي متره وي، مگر دا واټن د خټکي د وراټیو سره توپیر لري او د دوو نباتو تر منځ واټن له ۳۰ څخه تر ۵۰ سانتي متره وي (له ۲ څخه تر ۳ تخمونه په یوه غوچوري کې کرل کيږي).
- د کرلو ژوروالی: د خټکي تخم د ۲.۵ سانتي مترو په ژوروالي تر خاورو لاندې کيږي.
- د تخم تیارول د شنه کیدو لپاره: که کرلو څخه یوه ورځ مخکې، تخمونه په تودو اوبو کې کښینودل شي او په راتلونکي ورځې کې کرل کيږي.

۳. د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:

- تخمونه وروسته له ۷ تر ۹ ورځو په شنه کیدو پیل کوي.

۴. رنګري کول:

- کله چې شنه شوي تخمونه ۳ - ۴ پانې وکړي، پدې مهال ۲ یا ۳ روغ او غټ بوټي چې یو له بله مناسب واټن ولري، د هرې پوښتې په سر پرېږدو او نور به له ریښې وباسئ، کچیرې د هرې پوښتې په سره د بوټو شمیر له ۳ څخه زیات وي، پدې مهال کې د پوښتو پر سرونو د بوټو ګڼه ګڼه ډیرېږي او د مرضونو خپریدلو امکان زیاتيږي او د حاصل کچه راټیټيږي.
- یا یوازې روغ بوټي د ۲۵ تر ۳۵ سانتي مترو په واټن پرېږدئ او نور یې له منځه یوسئ.

۵. اوبه کول:

- د خټکیو پالیز په کراری سره او د ۲.۵ سانتي مترو په کچه په هره اونۍ کې اوبه کړئ. د اوبه کولو ژوروالی باید له ۱۵ څخه تر ۲۰ سانتي مترو پورې وي، د فصل په وروستیو کې اوبو کول لږ کړئ تر څو میوې پخې شي.
- اوبول باید د سهار له مخې یا وروسته له غرمې ترسره شي ترڅو پانې د شپې له رارسیدو څخه مخکې وچې شي چې دا کار ددې لامل کیږي چې د پانو بيماری خپرې نشي.
- د جویو په بڼه اوبول د پالیز تر ټولو ښه ډول اوبه کول دي.

۶. د کرلو کړنې او سره ورکول ډکړنې په مهال:

- د ۸ کیلو گرامو په اندازه د نایټروجن سره (د یوریا سره هم کارېدلی شي) په دوه مساوي برخو ووېشئ، نیمایي یې له گل کولو څخه یوه اونۍ مخکې او نیمایي نوره یې ۳ اونۍ وروسته په یو جریب کې وکاروئ. او د ۱۵ څخه تر ۲۰ کیلو گرامو په کچه پوتاشیم (K_2O) د پوتاش په بڼه له گل کولو څخه مخکې په یو جریب کې وکاروئ او یا داچې نایټروجن، فاسفورس او پوتاشیم په ترتیب سره د ۱۷:۱۷:۱۷ په نسبت په یو جریب کې وکاروئ.
- دا به ښه وي چې ناکاره بوټي د لاس یا چرې په واسطه ۳-۵ ورځو وروسته له رنګري کولو څخه له منځه یوسئ او دا کار تر هغه جاري وساتئ چې د خټکي بوټي په کافي کچه لوی شي او د ناکاره بوټو د شنه کیدو مخه ونیسي.

۷. د ناکاره بوټو کنټرول:

- په ښه توګه د ځمکې تیارول او کرنیز نوبت ته پاملرنه د ناکاره بوټو د ودې د مخنیوي ډیره ښه لاره ده. د ناکاره بوټو کنټرول په میخانکي ډول او یا د لاس په واسطه د رنګري کولو په مهال ترسره کیږي. د ناکاره بوټو له منځه وړلو (خیشاوه) ته تر هغو دوام ورکړئ تر څو نبات په پوره کچه وده کړي وي او د ناکاره بوټو د شنه کیدو مخه ونیسي.
- له وښو وژونکو کیمیاوي توکو څخه هېڅکله هم کار مه اخلئ ځکه کیمیاوي داروګان نشي کولی په ټول موسم کې ناکاره بوټي کنټرول کړي. خټکي په هغو ځمکو کې مه کړئ چې په هغو کې له وښو وژونکو څخه کار اخیستل شوی وي ځکه په خاوره کې د وښو وژونکو پاتې شوني کیدای شي خټکیو ته تاوان ورسوي.

۸. د آفتونو او ناروغیو کنترول:

- د مرضونو او آفاتو د مخنیوي ډیرې ښې تگلارې د یوه ښه بستر جوړول، په لوړه کچه کرنیزې کرنې او له مقاومت وړایتو څخه کار اخیستل دي. کرونده باید په دوامداره ډول وڅیرله شي او آفت و هلي او بیمار بوټي دې له منځه یوړل شي.
- هغه مهال چې کیمیاوي داروگانو ته سخته اړتیا وي، له ټاکل شوو دارو گانو څخه دې کار واخیستل شي مگر د کارولو لارښوونې دې په ځیر سره عملي کړل شي. د محصول له راټولولو څخه دې مخکې هیڅکله هم دارو ونه کارول شي.
- خراب شوی، ژیر او په بیمار یو اخته بوټي او میوې و شکوئ او یو ځای یې وسوځوئ.

۹. د حاصل راټولول:

- راټولول هغه وخت ترسره کیږي چې تخمونه یې ډیر پاخه شوي نه وي او میوه لږه اندازه څیر پوټکي ولري. میوې مه پریردئ چې تخمونه یې په پالیر کې پاخه شي، ځکه دا کار د نوې میوې د نیولو د لږوالي لامل کیږي او حاصل کميږي.
- خټکي سهار وختي راټول کړئ مگر پریردئ چې پرڅه (شبنم) له بوټو څخه الوتلې وي. د راټولولو په مهال باید پام وکړئ چې بوټو ته تاوان ونه رسیږي اود راټولولو د موسم په پیل کې یوه ورځ تر منځ دې خټکي او کله چې د زیات تولید وخت ورسید، هره ورځ دې راټول شي. د خټکیو د پخیدو په وخت کې د ځانگو سره د نښلیدو په برخه کې چاودونه پیدا کیږي. میوې په احتیاط سره له ځمکې راپورته او وگورئ چې رسیدلې ده او که نه. په هغه مهال چې رسیدلې وي، بیا دې په احتیاط سره له بوټي څخه جلا کړل شي. د میوې د پخیدو په مهال د میوې رنگ له شین والي څخه ژیر بخن کیږي او پوټکي یې خط خط کیږي.
- د میوو له غورځولو څخه مخنیوی وکړئ. کله چې لنډل زیات وي، شاید میوې وچوي.
- د توقع وړ حاصل: له یو جریبه له ۳ څخه تر ۵ ټنه حاصل ورکوي مگر ځني وړایتی یې تر ۶ ټنو هم حاصل کوي.

د حاصل ټولولو څخه وروسته پرا وونه:

- خټکي په تازه یا وچ شوي ډول خوړل کیږي.
- تازه خټکي باید ژر تر ژره سرو خونو یا تر سیوري لاندې ولیردول شي. بیمارۍ و هلي، له اندازې زیاتي پخې او خرابې شوي میوې باید له روغو څخه جلا کړل شي او که داسې ونشي، خرابې شوي میوې روغو میوو ته د بیمار یو د لیریدو لامل کیږي.
- خټکي له راټولیدلو وروسته د فنگسي بیمار یو په وړاندې ډیر حساس دي. د خټکیو ډوبول په سرو اوبو کې (له ۵۲ څخه تر ۵۵ سانتي گریډ درجې) ددې بیمار یو په کنترول کې مرسته کوي. وروسته له دې چې خټکي په سرو اوبو کې ډوب شي، هغه باید د تودوخې په مناسبې درجې کې کښینودل شي څو وچ شي.
- د خټکیو میوه په پلاستیک کې پیچل کیږي او یا یې په بار جامو کې کښیردې چې د ساتلو په مهال یې د اوبو د تبخیر مخنیوی وشي. د ساتلو په مهال دې خټکي ډیر سر په سر کوټه نه شي ځکه دا کار د خټکي په پوټکي کې د کښیکښتلو د نښو د منځته راتلو او د خرابیدو لامل کیږي.
- وروسته له دې چې میوه وچه شي او یا بسته بندی شي، باید ساره کړل شي ترڅو یې کیفیت و ساتل شي. له پکې څخه کار اخیستل د میوو د ژر سړیدو لامل کیږي. په یخچال کې دې د خټکیو له کښینودلو څخه ډډه وشي، ځکه دا کار زیات وخت نیونکې دی او له ۲۴ څخه ۳۶ ساعته وخت پکار دی تر څو میوې تر ۱۰ درجو پورې سړې شي.
- کله چې د پکې یا یخچال اسانتیاوې نه وي، میوې په یو سوړ ځای کې کښیردئ (د سانتي گراد په ۱۰ ډجو کې) او هغه په تودو اوبو کې مه ږدئ. میوې دې د سانتي گراد په ۴ درجو او په ۹۵ سلنې لنډل کې وساتلې شي. د خټکیو ساتل د سانتي گریډ له ۲ درجو څخه په تیتیه تودوخه کې د یخ و هڼې لامل کیږي.
- خټکي په داسې شرایطو کې له ۲ څخه تر ۳ ورځو ساتل کیږي.
- وچول: خټکي په نریو او وړو ټوټو وویشئ اود تختو او تښگونو په سر یې کښیردئ او مخ یې د توکر په واسطه و پوښئ تر څو د حشراتو د ننوتو مخنیوی وشي. وچول تر هغو جاري وساتئ چې هغه وچ او کلک شي او هغه په مرتبانونو یا کڅوړو کې ذخیره کړئ.

خانگري يا اختصاصي برخه

پنجم فصل

دارويي او مصالحو
جانت بوټي

گشنيز (دنيا)

لاتين نوم: Coriandrum sativum, (Apiaceae)
 دري نوم: گشنيز
 پښتو نوم: دنيا
 انگليسي نوم: Coriander



د پيل څخه دمخه:

ايکولوژيکي اړتياوې:

- دنيا يو کلن او د سري هوا خوښوونکو نباتاتو له ډلې څخه دی چې په نیمه حاره او هغو سیمو کې چې منځني اقلیمي شرایط ولري، تولیدیږي. په هغو سیمو کې چې ناڅاپي سخته سړه هوا ونه لري د دې نبات د کښت لپاره مناسبې دي، همداراز نوموړی نبات د سختې تودوخې پر وړاندې مقاومت نه لري.
- دغه نبات د خپلې مناسبې ودې لپاره روښنایي ته اړتیا لري.

خاوره:

- دغه نبات په ټولو خاورو کې وده کولی شي ولې نیمه شگلنو او میده (درندو) خاورو کې ښه وده لري. د نوموړي نبات د ودې لپاره مالګینې او قلوي خاورې مناسبې نه دي.
- د دې نبات لپاره د تیزابیت او قلویت (pH) مناسبه درجه له ۶,۵ څخه تر ۷,۵ درجو پورې ده.

کرښ تڼاوب:

- دنيا د الوګانو، چغندرو، غلو، نخودو، علوفه یي لوبیا او د سبو له کښت نه وروسته کرل کیږي، مګر نوموړی نبات د اپیسي (Apiaceae) د کورنۍ له نباتاتو څخه وروسته مه کړئ تر دې چې په عین کړونده کې د دې کورنۍ د نباتاتو له کرکيلې نه ۴ – ۵ کلونه تیر شوي هم وي.
- همدا راز د دنيا له کښت څخه وروسته باید په همدغه کړونده کې د اپیسي (Apiaceae) د کورنۍ نباتات ونه کرل شي.

تخم:

- په لاس باندې د تخم شیندل : په یو جریب کې ۸ کیلوګرامه تخم ښه کوي.
- قطاري یا د لیکو په څیر کرڼه: په یو جریب ځمکه کې ۴ – ۶ کیلوګرامه تخم ښودل شوی چې د لیکو تر منځ یې ۲۵ – ۳۰ سانتي متره او د تخم تر منځ فاصله یې ۵ سانتي متره په پام کې نیول کیږي، همدا راز د تخم د ژوروالي اندازه ۵،۰ – ۱ سانتي متره ښودل شوې ده.

د کرلو وسایل:

- یوې (قلبه)، پنجه خابښې، بیلچه، ماله او د لیکو د ټاکلو پر موخه رسی.

سري:

- د کښت او د تخم له کښت نه مخکې د سرو کارونه: د مخکینیو نباتاتو له راټولو او د ځمکې د چمتو کولو پر مهال، په یو جریب ځمکه کې له ۲ څخه تر ۴ ټنه پورې کمپوست یا تجزیه شوې حیواني سره کارول کیږي. همدارنګه د تخم د کښت پر مهال په یو جریب ځمکه کې، له ۴ څخه تر ۶ کیلو ګرامه پورې نایتروجن (۶ کیلوګرامه فاسفورس (P₂O₅)) او له ۴ څخه تر ۶ کیلوګرامه پورې پوتاشیم (K₂O) د پوتاش په بڼه کارول کیږي.

- ## اوبہ كول:

- ## د کرلو د وخت مهال ویش:

- سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو پړاونه:

۱. د کرلو څخه دمخه د خاورې چمتوکول او د سړي ورکول:

- د مخکینیو نباتاتو له راټولولو نه وروسته، ځمکه د ۲۵ - ۳۰ سانتي مترو په ژوروالي یوې (قلبه) کیري او په یو جریب ځمکه کې له ۲ نه تر ۴ ټنو پورې حیواني ورسته شوی سره اچول کیري.
- د تخم له کښت څخه دوه اونۍ مخکې ځمکه، له تیرو او هرزه بوټو څخه پاکه کړئ. ځمکه هواره او ماله کړئ تر څو چې د خاورې ترکیب (soil texture) اصلاح شي.
- د تخم د کښت پر مهال، په یو جریب ځمکه کې له ۴ څخه تر ۶ کیلوگرامه پورې نایتروجنی سره، ۶ کیلوگرامه فاسفورس (P₂O₅) او له ۴ څخه تر ۶ کیلوگرامه پورې پوتاشیمي سره کارول کیري.

۲. د تخم کرل:

- د تخم کرنه هغه وخت تر سره کیري چې د خاورې تودوخه له ۷ څخه تر ۸ درجې د سانتي گراد پورې وي.
- د پانو د تولید پر موخه: کله چې تخم د لاس په واسطه شیندل کیري، په یوه جریب ځمکه کې د ۸ کیلوگرامو په اندازه تخم بسنه کوي او کله چې دنیا په لیکو کې کرل کیري په یو جریب ځمکه کې د تخم اندازه له ۴ نه تر ۶ کیلو گرامه پورې وي. د لیکو تر منځ واټن یې له ۲۵ نه تر ۳۰ سانتي متره، د بوټو ترمنځ فاصله له ۳ نه تر ۵ سانتي مترو او ژوروالی یې له ۰،۵ څخه تر ۱ سانتي متر پورې وي.
- د تخم د تولید لپاره: کرل په نریو لیکو کې: ۴-۶ کیلو گرامو په یو جریب کې، د لیکو ترمنځ واټن ۲۵-۳۰ سانتي مترو، د تخمونو ترمنځ واټن ۵ سانتي متره او ۵-۱۰ سانتي متره ژور.
- ځینې وختونه، د تخم د تیغ وهنې او په تخم کې د شته مخنیوي کوونکو موادو د لمنځه وړلو پر موخه تخمونه د شپې له خوا لمدوي.
- یادونه: د تخم د کښت پر مهال باید ځمکه ښه وټره (کافي لنډل) ولري.

۳. د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:

- تخم له کښت څخه ۱۴ - ۲۱ ورځې وروسته راټوکیري (تیغ وهنه کوي).

۴. اوبه کول:

- د تخم د تولید پر موخه: کله چې دنیا د تخم د تولید په منظور کرل کیري له ۴ څخه تر ۵ ځله خړوبونې ته اړتیا لري چې له کښت نه وروسته له ۳۰ نه تر ۳۵ ورځو، له ۶۰ نه تر ۷۰ ورځو، له ۸۰ نه تر ۹۰ ورځو، له ۱۰۰ نه تر ۱۰۵ او له ۱۱۰ نه تر ۱۵۰ ورځو پورې تر سره کیري.
- د سبو یا د پانو د تولید پر موخه: خړوبونه یې په منظمه توګه په هره میاشت کې تر سره کیري.

۵. رنگري کول:

- کله چې دنیا د پانو د تولید لپاره کرل کیري، باید یو له بل څخه د ۵ سانتي مترو په اندازه رنگري شي.
- کله چې د تخم د تولید پر موخه کرل کیري، په دې وخت کې د ۱۵ سانتي مترو په واټن رنگري کیري.

۶. د نبات د ودې پر مهال د سړي ورکول:

- د پانو د تولید پر موخه، ۸ کیلو گرامه نایتروجنی سره په دوه برخو ویشل کیري، یوه برخه (۴ کیلوگرامه) یې له کښت نه ۳۰ ورځې وروسته او پاتې نوره (۴ کیلوگرامه) یې له کښت نه ۷۵ ورځې وروسته کارول کیري.
- کله چې دنیا د تخم د تولید پر موخه کرل شوې وي، په دې وخت کې هیڅ سره نه ورکول کیري.

۷. د کرلو کړنې د کښت په مهال:

- د بیل یا د لاس په واسطه د هرزه بوټو مخنیوي ته اړتیا پېښیږي.

۸. د ناکاره بوټو کنټرول:

- په مناسب ډول د ځمکې چمتو کول او له کرنیز تناوب څخه کار اخیستل، د هرزه بوټو د لمنځه وړلو ډیره غوره طریقه ده.
- د هرزه بوټو مخنیوی د لاس او یا د میخانیکي وسایلو په ځانګړي ډول د بېلچې په واسطه تر سره کیري. د هرزه بوټو مخنیوی له کښت څخه ۳۰ ورځې او یا ۵۰ - ۶۰ ورځې وروسته له کښت څخه سرته رسیږي او د هرزه بوټو په ودې پورې اړه لري.
- کله چې دنیا د پانو د تولید په منظور کرل کیري، د هرزه بوټو د مخنیوي پر موخه له وینو وژونکو څخه کار مه اخلئ. په دې ترتیب کله چې د تخم د تولید په منظور کرل شوې وي او په دغه ډول دنیا کې د هرزه بوټو ستونزه زیاته وي، یو شمیر وابنه وژونکي کارول کیدای شي، دې ته مو پام وي چې تل پر لېبل باندې لیکل شوې لارښوونې پلې کړئ.

۹. د آفتونو او ناروغيو ناروغيو کنټرول:

- بنه کرنیز تناوب او په سمه توګه د خاورو چمتو کول، د ناروغيو او آفتونو څخه د مخنيوي غوره لارې چارې دي.
- کرونده باید په منظمه توګه وڅارل شي او په آفتونو اخته او ناروغ نباتات باید له منځه یوړل شي. تخریب شوي، ژیر او آفت وېلي نباتات باید راټول او وسوځول شي.
- کله چې د آفتونو او ناروغيو شدت ډیر زیات وي، په هغه وخت کې له کیمیاوي درملو څخه کار واخلئ مګر پر لیلې باندې لیکل شوو لارښوونو ته ځیرنه وکړئ. کله مو چې دنیا د تخم د تولید پر موخه کرلې وي، په دې وخت کې هیڅ کله له کیمیاوي درملو څخه کار مه اخلئ.

۱۰. د حاصل راټولول:

- د پانو یا سبو د تولید پر موخه: ډاډ تر لاسه کړئ چې نبات په کافي اندازه غټ شوی او قد یې ۲۰ سانتي مترو ته رسېدلی وي. کله یې لګښت کم وي، په هغه وخت کې یې پانې راغونډوئ چې په دې وخت کې نبات بیرته خپلې ودې ته دوام ورکولی شي. مارکېټ ته د خرڅلاو پر موخه دنیا له بیخه راوباسئ او مناسبې ګیډۍ ترې وتړلئ.
- یادوونه: کله چې د دنیا بوټی د گل څانګو په تولیدولو پیل وکړي، په دې وخت کې یې د پانو وده درېږي.
- د تخم د تولید پر موخه: هغه مهال تخمونه راټول کړئ چې له ۳۰ نه تر ۴۰ سلنه پورې نصواري رنگ ولري او یا یې تر ۵۰ سلنه پورې ژیر رنگ غوره کړی وي. کله یې اندازه کمه وي، د دنیا بوټي په لاس باندې راټول کړئ او په کاغذي کڅوړو کې یې داسې ځای پر ځای کړئ چې ګلان یې دننه کڅوړې ته شي، وروسته نوموړې کڅوړې د څو اونیو لپاره پرېږدئ. کله چې د تخم د تولید اندازه زیاته وي، په دې وخت کې د دنیا بوټي راټول کړئ او په یو داسې ځای کې یې وچ کړئ چې لنډېل پکې شتون ونه لري. د دنیا تخم د کمباین (د حاصل د راټولولو ځانګړي ماشین) په مرسته هم راټولېږي.
- د توقع وړ حاصل د پانو تولید لپاره: په یو جریب ځمکه کې له ۱،۲ څخه تر ۱،۴ تنو پورې او لوړه اندازه یې تر دوه تنو پورې وي.
- د توقع وړ حاصل تخم د تولید لپاره: په یو جریب للمي ځمکه کې ۱۴۰ - ۱۶۰ کیلوګرامه او په یو جریب اوبه لرونکو ځمکه کې ۲۴۰ - ۵۰۰ کیلوګرامو پورې وي.

د حاصل تولولو څخه وروسته پرا وونه:

- د پانو تولیدول: راټولې شوي پانې باید ډیر ژر د سلاتي او هم په تازه بڼه مصرف شي، او یا دا چې مارکېټ ته دې ولېږدول شي. د دنیا له بوټو څخه په مناسبه اندازه ګیډۍ وتړئ چې دغه کار د اخیستونکو پام وراړوي.
- د تخم تولیدول: د دنیا تازه تخم باید په سیوري کې وچ شي تر څو خپل رنگ او کیفیت له لاسه ورنه کړي. ګلي څانګې یې د یو کاغذ پر مخ وغوړوئ تر څو د تخم له ضایع کیدو څخه مخنیوی وشي او د مصنوعي وچونې سپارښتنه یې نه کيږي. وروسته له دې چې تخمونه وچ شول، له ۱۰ نه تر ۱۲ سلنه پورې یې د تخمونو د پاکولو د ماشین د باد په واسطه ضایع کيږي. د تخمونو پاکول د تریش په مرسته هم تر سره کیدای شي.
- د دنیا له تخمونو څخه کاغذي کڅوړې ډکوي او په یوه غوره تهویه لرونکي ساتنځای کې چې له لنډېل څخه خالي وي، زیرمه کوي.
- یادوونه: د دنیا تخم د ډیرې سړې هوا پر وړاندې ډیر حساسیت لري.
- د دنیا تخم په خوندورو او مزه لرونکو خوړو کې د بوی د غوره والي پر موخه کارول کيږي. د دنیا له تخم څخه د سینګاري موادو په جوړولو کې هم کار اخلی.

باديان

لاتين نوم: *Foeniculum vulgare*, (Apiaceae)
 دری نوم: باديان
 پښتو نوم: باديان يا کاکه
 انګلیسي نوم: Fennel



د پیل څخه دمخه:

ایکولوژیکي اړتیاوې:

- په عمومي ډول باديان (Fennel) څو کلن نبات دی چې ۴ کاله عمر لري، ولې ځینې یو کلنې ورايتې یې هم شتون لري.
- باديان د سړي هوا خوښوونکی نبات دی او په متوسطو اقلیمي شرایطو کې ښه وده کوي. د ناڅاپه سړي هوا (frost) پر وړاندې حساسي دي ولې وچوبه زغملی شي.

خاوره:

- د باديان نبات په هر ډول خاورو کې کرل کېدای شي، ولې په لوړو سیمو کې ښو ذهکشي شوو او درندو خاورو ته ترجیح ورکوي.
- ډیرې قلوي او تیزابي خاورې د نوموړي نبات لپاره مناسبې نه دي او د دې نبات لپاره مناسب pH له ۵،۶ څخه تر ۸ درجو پورې دی.

کرښ تناب:

- د باديان نبات له ریښوي نباتاتو (چغندرو) او غلو څخه وروسته چې په نوموړو ځمکو کې کیمیاوي سړي کارول شوي وي، کرل کېږي.
- له باديانو وروسته باید په ځمکه باندې غله یې نباتات وکرل شي.

تخم:

- د لیکو په څیر د باديانو کرښه: په یو جریب ځمکه کې ۲ کیلو گرامه تخم کرل کېږي، د لیکو تر منځ واټن یې ۴۵ سانتي متره، د بوټو تر منځ واټن یې ۵ سانتي متره او د کښت ژوروالی یې له ۲ نه تر ۵ سانتي مترو پورې وي. د نهالولو پر مهال هم نوموړي اندازه د یو جریب ځمکې له پاره بسنه کوي.
- په لاس باندې د تخم شیندل: په ۲۰ متره مربع ځمکه کې ۲ کیلو گرامه تخم کرل کېږي. د کښت بستر باید ۱ متر سور او ۳ متره اوږدوالی ولري او وروسته دغه شمیر بوټي په یو جریب ځمکه کې نیالېږي.

د کرلو وسایل:

- بوي (قلبه)، بیلچه، د هوارولو وسایل او د قطارونو د ټاکلو پر موخه رسی یا پری.

سړي:

له کښت نه مخکې د سرو کارول:

- د قوري د چمتو کولو پر مهال: په یو جریب ځمکه کې ۵ ټنه کمپوست یا حیواني ورسته شوي سره، ۱۲ کیلو گرامه نایتروجنی سره او ۶ کیلو گرامه فاسفورس (P_2O_5) ور علاوه کیږي.
- په مستقیمه کرنه کې: کله چې مخکیني نبات ته مناسبه سره ورکړل شوي وي، د تخم د کرلو پر مهال له ۸ نه تر ۱۲ کیلو گرامه پوري نایتروجنی سره خاورو ته ور علاوه کیږي.
- بزغلي ته د ځمکې د چمتو کولو پر مهال: ۴ ټنه کمپوست یا حیواني ورسته شوي سره، ۸ کیلو گرامه نایتروجن، ۱۲ کیلو گرامه فاسفورس یا P_2O_5 (غوره به وي چې له توري سري څخه چمتو شي) په یو جریب ځمکه کې ور علاوه کیږي.

د نبات د ودې پر مهال د سرو کارول:

- په بزغلي ځای کې د کښت پر مهال: کله چې بزغلي ډیر کمزوري وي، په دې وخت کې د تخمونو له ټوکیدنې څخه درې اونی وروسته یوریا (نایتروجنی سره) کارول کیږي. له سرو څخه هغه وخت کار واخلئ چې نبات ډیره زیاته اړتیا ورته ولري.
- د مستقیم کښت پر مهال: کله چې د نبات قد ۲ یا ۳ سانتي مترو ته ورسېږي په یو جریب ځمکه کې له ۵ څخه تر ۶ کیلو گرامه پوري نایتروجنی سره کارول کیږي.
- له نهالولو څخه ۳۰ ورځې وروسته ۶ کیلو گرامه نایتروجن او له نهالولو نه ۶۰ ورځې وروسته ۶ کیلو گرامه نور نایتروجن په ځمکه کې ورزیات کړئ.
- په دویم کال کې د سرو کارول: په دویم کال کې کله چې نبات ښه وده کړي وي، په یو جریب ځمکه کې له ۱۲ څخه تر ۱۶ کیلو گرامه پوري نایتروجنی سره کارول کیږي.

اوبه کول:

- په بزغلي ځای کې د مستقیمې کرنې پر مهال: سطحي اوبخور یا خروبونه تر سره کیږي او بیا د ۳ - ۴ ورځو له تیریدو وروسته، د خاورې د لنډېل د ساتلو پر موخه دویم ځل خروبېږي. کله چې نبات راټوکېږي اوبخور یې له هرو ۲ یا ۳ ورځو وروسته تر سره کیږي.
- اصلي کرنځای ته د بزغلي له لیږدولو نه وروسته: کله چې په کرونده کې بزغلي نیال شي، لومړنی اوبخور د بزغلي له نیالولو سره سم تر سره کیږي او وروسته له دې یې اوبخور د نبات له اړتیا سره سم ۱۵ - ۲۰ ورځې وروسته تر سره کیږي. په عمومي توګه د خاورې ډول او اقلیمي شرایطو ته پام سره نوموړی نبات د یو کال په اوږدو کې له ۱۰ څخه تر ۱۲ ځلو پوري اوبخور ته اړتیا لري. د شگلنو (سپکو) خاورو په پرتله په درندو خاورو کې اوبخور وروسته تر سره کیږي. د تخم د انکشاف په پړاو کې اوبخور ډیر ضروري دی او باید ځانګړې پاملرنه ورته وشي.
- لومړنی کرنه په پلاستيکي تونلونو/شنوخنو کې: مناسب نه دي.
- په پلاستيکي تونلونو / شنو خونو کې کرل: مناسب نه دي.

د کرلو د وخت مهال ویش: - د کرکيلي لومړنی کال:

- په سرو سیمو کې: د تخم کرنه د وري د میاشتې له لومړۍ نېټې څخه پیل او د غویی د میاشتې تر لمړیو پورې دوام مومي، د حاصل راټولونه یې د چنګاښ له میاشتې شروع او د تلې تر میاشتې پورې دوام کوي.
- په تودو سیمو کې: کرنه یې د کب د میاشتې په لمړیو کې پیل او د حاصل راټولونه یې د چنګاښ او زمري په میاشتو کې پیل کیږي.

فعالیت (کرنې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
۱ د کرلو څخه دمخه د خاوره چمتوکول او د سرې ورکول											
۲ د تخم کرل											
۳ د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول											
۴ اوبه کول											
۵ رنگري کول											
۶ نیالي کول یا دبز غلي کښینول											
۷ د نبات د ودې په پړاو کې د سرو کارول											
۸ د کرلو کرنې د کښت په مهال											
۹ د ناکاره بوټو کنټرول											
۱۰ د آفتونو او ناروغیو کنټرول											
۱۱ د حاصل راټولول											

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د کرلو څخه دمخه د خاوره چمتوکول او د سرې ورکول:
 - د بزغلي ځای چمتو کول: ځمکه باید د ۲ یا ۳ ځلي د ۲۰ یا ۲۵ سانتي مترو په ژوروالي یوې شي. د یوې (قلبه کولو) پر مهال په یو جریب ځمکه کې باید د ۵ ټنو په اندازه کمپوسټ یا حیواني تجزیه شوې سره وکارول شي. د تخم د کښت په وخت کې باید، خاوره له تیرو او هرزه بوټو څخه پاکه شي. د کښت پر مهال په یو جریب ځمکه کې د ۱۲ کیلوګرامه په اندازه نایتروجنی سره او ۶ کیلو ګرامه فاسفورس ور علاوه کیږي.
 - په مستقیم ډول د تخم د کښت لپاره د ځمکې چمتو کول: کله چې مخکیني نبات ته ښه سره ورکړل شوې وي، په دې وخت کې د عضوي سرو استعمال ته اړتیا نه پېښیږي. ځمکه د ۲ یا ۳ ځلي د ۲۰ یا ۲۵ سانتي مترو په ژوروالي سره یوې یا قلبه کړی، تیږي او هرزه بوټي باید له ځمکې څخه لرې شي. په یو جریب ځمکه کې باید له ۸ څخه تر ۱۲ کیلوګرامه پورې نایتروجنی سره وکارول شي.
 - د بزغلي د نیالولو پر موخه د ځمکې چمتو کول: ځمکه باید پسته او اړول شوې وي او په یو جریب ځمکه کې باید د ۴ ټنو په اندازه کمپوسټ یا ورسته شوي حیواني سره استعمال شي. د بزغلي له نیالولو څخه دمخه باید له تیرو او هرزه بوټو څخه پاکه شوي وي او ځمکه باید یو ځلي یوې (قلبه) او درې ځله ماله شي تر څو خاوره ښه پسته شي. د بزغلي د نیالولو پر مهال باید په یو جریب ځمکه کې ۸ کیلو ګرامه نایتروجنی او ۱۲ کیلوګرامه فاسفورسی سرې استعمال شي.

۲. د تخم کرل:

- د تخم کښت هغه مهال تر سره کیږي چې د خاورې تودوخه له ۶ نه تر ۸ درجو د سانتي ګراد ته رسېدلې وي. د لیکو یا د قطاري مستقیم کښت پر مهال په یو جریب ځمکه کې، د تخم اندازه ۲ کیلوګرامه ښودل شوې ده، د لیکو تر منځ واټن یې ۴۵ سانتي متره

- او د بوټو تر منځ واټن يې ۵ سانتي متره بنډل شوی دی او تخم له ۲ څخه تر ۳ سانتي متره پورې ژور کرل کيږي.
- په بزغلي ځای کې د بزغلي د توليد پر مهال په يو جريب ځمکه کې، د بروډکاسټينګ يا د لاس په واسطه د تخم د شيندلو له طريقې څخه کار واخلئ. په دې وخت کې د ۲۰ متر مربع ځمکې لپاره (چې د پټيو اوږدوالی يې ۳ متره او سور يې ۱ متره پورې وي) له ۲ څخه تر ۴ کيلو گرامه پورې تخم بسنه کوي.

۳. د تخم د راټوکيدلو (د تيغ وهلو) کنټرول:

- له ۱۴ څخه تر ۳۰ ورځو پورې تخمونه راټوکيږي.

۴. اوبه کول:

- په کرونده يا بزغلي ځای کې د مستقيم کښت پر مهال: د تخم د کښت پر مهال سطحي اوبخور يا خړوبونه تر سره کيږي او بيا تر بشپړې تيغ وهنې پورې له اړتيا سره سم د اوبخور دفعات د ۳ - ۴ ورځو په موده کې سرته رسيږي. وروسته له دې د اوبخور دفعات د ۲ يا ۳ ورځو په موده کې پلي کيږي.
- اصلي کرنځای ته د بزغلي د ليرد پر مهال: لومړنی اوبخور د بزغلي د نيالولو پر مهال او له دې وروسته د اوبخور دفعات له ۱۵ څخه د ۲۰ ورځو په موده کې تر سره کيږي. اقليمې شرايطو او د خاورې ډول ته په پاملرنې سره په عمومي ډول ۱۰ يا ۱۲ ځله اوبخور پکې تر سره کيږي. د شگلنو (سپکو خاورو) په پرتله په درندو يا مټينو خاورو کې اوبخور وروسته تر سره کيږي. د تخم د پراختيا يا انکشاف پر مهال اوبخور ډير ضروري ګڼل کيږي او ځانګړې پاملرنه بايد ورته وشي.

۵. رنګري کول:

- په کرونده کې د مستقيم کښت پر مهال: د بوټو تر منځ بايد ۶۰ سانتي متره واټن په پام کې ونیول شي.
- د دوه ليکو تر منځ له ۹۰ نه تر ۱۰۰ سانتي متره واټن او د بوټو تر منځ ۶۰ سانتي متره واټن په پام کې نيول کيږي.

۶. نيالي کول يا دبزغلي کښينول:

- د تخم له کښت نه ۴۵ - ۶۰ ورځې وروسته بزغلی کښت ته چمتو کيږي.

۷. د نبات د ودې پر مهال د سرو کارونه:

- ۱. په بزغلي ځای کې د کښت پر مهال: کله چې سرو ته ډيره اړتيا وي، د تخم له کښت نه درې اونۍ وروسته، د نايټروجن منبع (د يوريا سره) استعماليږي.
- ۲. په کرونده کې د مستقيم کښت پر مهال: کله چې د نبات قد ۲ يا ۳ سانتي مترو ته ورسېږي، په يو جريب ځمکه کې ۵-۶ کيلو گرامه نايټروجن کارول کيږي.
- ۳. په اصلي کرنځای کې د بزغلي د نيالولو پر مهال: د بزغلي له نيالولو څخه ۳۰ ورځې وروسته ۶ کيلوگرامه نايټروجن سره او پاتې نوره ۶ کيلوگرامه نايټروجن سره د بزغلي له نيالولو څخه ۶۰ ورځې وروسته وکاروئ.

۸. د کرلو کړنې د کښت په مهال:

- په کرونده کې د مستقيم کښت پر مهال: د هرزه بوټو د ودې په تناسب، بايد ۱ يا ۲ ځلي د هرزه بوټو پاکول تر سره شي.
- د تخم له کښت څخه ۴۵ ورځې وروسته، د نباتاتو شاخو خاوره پسته کړئ او له ۶۰ - ۷۵ ورځې وروسته نوموړی کار تکرار کړئ او نباتات له ځمکې پورته کړئ.
- په بزغلي ځای يا کرونده کې د کرکيلې پر مهال: هرزه بوټي بايد ۱ يا ۲ ځلي د لاسه په واسطه کنټرول او پاک شي. د بزغلي تر نيالولو ۲۰ يا ۲۵ ورځې وروسته د ځمکې پستول د بيلجې په مرسته تر سره کيږي او د ۲۰ - ۲۵ ورځو له تيريدو وروسته بيا دغه کار تر سره کيږي. د بزغلي له نيالولو نه ۶۰ - ۷۵ ورځې وروسته د ځمکې ليدل تر سره کيږي تر څو د بوټو له چپه کيدو څخه مخنيوی وشي. د اړتيا په وخت کې ۲ يا ۳ ځلي د هرزه بوټو مخنيوی د لاسه په واسطه تر سره شي. که چيرته هرزه بوټي ډير زيات وي، په دې وخت کې بايد ۱ يا ۲ ځلي د هرزه بوټو پاکول تر سره شي.

۹. د ناکاره بوټو کنټرول:

- د هرزه بوټو د ودې د مخنيوي تر ټولو غوره لارې چارې د ځمکې له چمتو کولو او د کرنيز نوبت (تناوب) له مراعتولو څخه عبارت دي. کرونده بايد په منظمه توګه وليدل شي او هرزه بوټي بايد د بيلجې په مرسته پاک کرل شي. که چيرته د هرزه بوټو ستونزه ډيره زياته وي، په هغه وخت کې له اوبو وژونکو څخه هم کار اخيستل کيږي. د گياه وژونکو د استعمال پر مهال د گيا وژونکو په ليل باندې ليکل شوي لارښوونې عملي او پلي کړئ.

۱۰. د آفتونو او ناروغيو کنټرول:

- د ناروغيو او آفتونو د مخنيوي تر ټولو غوره لارې چارې د ځمکې له پاکولو، د ځمکې له پستولو او د کرنيز تناوب له مراعاتولو څخه عبارت دي. کرونده بايد په منظم ډول وڅارل شي او آفت خپلي او ناروغ بوټي بايد له منځه يوړل شي. همداراز آفت خپلي او ناروغه بوټي بايد وسوځول شي.
- د ناروغيو او آفتونو په زياتيدو سره، له کيمياوي درملو څخه هم کار اخيستل کيدای شي، مګر پر ليل باندې ليکل شوي لارښوونې بايد په پام کې ونیول شي. د حاصل له راټولولو څخه يوه مياشت دمخه، بايد د درملو کارونه ودرول شي.

۱۱. د حاصل راټولول:

- کله چې د باديانو بوټي د فزبولوژيکي پوځوالي پر او ته ورسېږي (کله چې تخمونه ډک او رنگونه يې شين رنگ غوره کړي)، په لور باندې رېبل کيږي. له راټولو څخه وروسته نوموړي بوټي وچيږي. د کرنيز تخم د توليد پر موخه يې راټولونه هغه وخت تر سره کيږي چې تخمونه د بشپړه پوځوالي پر او ته رسېدلي وي.
- د باديانو د توقع وړ حاصل: په لومړي کال کې له ۸۰ څخه تر ۱۸۰ کيلوگرامه پر جريب، په دويم کال کې له ۱۲۰ څخه تر ۲۶۰ کيلوگرامه پر جريب، په دريم کال کې له ۴۰ څخه تر ۱۸۰ کيلوگرامه پر جريب حاصل تر لاسه کيږي. ځيني وختونه په دويم کال کې له ۴۰۰ څخه تر ۵۰۰ کيلوگرامه پورې حاصل راټوليدای شي چې په ورايتيو او کرنيزو عمليو پورې اړه لري.

د حاصل ټولولو څخه وروسته پرا وونه:

- گلان په نيمه وچو شرايطو کې وچيږي. د وچولو پر مهال، تهويي (د هوا بهير) ته اړتيا ليدل کيږي او نوموړي گلان بايد لاندې باندې شي تر څو په ښه ډول وچ شي.
- گلان په لرگيو باندې ټکول کيږي او بيا په باد باندې پاکيږي. د تخمونو د وچولو په وخت کې بايد ۳۵ درجې د سانتي گراد تودوخه او ۱۰ سلنه لنډل شتون ولري. د تخمونو درجه بندي د غلبل په مرسته تر سره کيږي. د باديانو تخم په پاکو کاغذي کڅوړو کې اچوي او په هغه ځای کې يې زيرمه کوي چې لنډل ونه لري. تخمونه بايد په ښيښه يي بوتلونو کې داسې درجه بندي شي چې د اخيستونو پام وروگرځيږي.
- د باديانو تخم د بيلابيلو خوړو د خوند د برابرولو، د هضمي ستونزو د درملنې او همدارنگه په کريمونو کې د بکټرياوو ضد درملو په څير کارول کيږي.

سپيرکي

لاتين نوم: *Pimpinella anisum*, (Apiaceae)

دري نوم: جوانی

پښتو نوم: سپيرکي

انگليسي نوم: Anise



د پيل څخه دمخه: ايکولوژيکي اړتياوي:

- سپيرکي يو کلن نباتات دي چې د خپلې ودې پر موخه معتدل او تاوده اقليم ته اړتيا لري او د ناڅاپي سروخي (frost) پر وړاندې حساسيت لري.
- د سپيرکي بوټي په لمړينو، تودو سيمو کې چې باد ونه لري ښه وده کوي او په سيوري کې ښه وده نه لري.

خاوره:

- سپيرکي سپکو ژورو خاورو ته چې له عضوي موادو څخه شتمني وي اړتيا لري. دغه نباتات بايد په درنو (کلي) او هغو خاورو کې چې په غوره توګه زهکشي شوې نه وي، ونه کرل شي.
- هغه خاورې چې سپيرکي پکې کرل کيږي بايد له ۶،۳ څخه تر ۷،۳ درجو پورې pH ولري.

کرنيز تناوب:

- سپيرکي بايد له پټاتو (الوګانو) څخه وروسته وکرل شي. هيڅ کله سپيرکي له رشقي او پخپله سپيرکي څخه وروسته مه کړئ.
- لږ تر لږه بايد تر ۳ کلونو پورې سپيرکي پکې ونه کرل شي.
- د سپيرکي د حاصل له راټولو څخه وروسته دې غلې پرې وکرل شي. په هغه ځمکه چې دنيا کرل شوې وي، بايد اسپيرکي پکې ونه کرل شي.

تخم:

- په ليکو کې د مستقيم کښت پر مهال: د تخم اچولو اندازه له ۲،۴ څخه تر ۳ کيلوګرامو پورې ده، د ليکو يا قطارونو تر منځ واټن يې ۱۵ – ۳۵ سانتي مترو، د بوټو تر منځ واټن يې له ۱ – ۵ سانتي مترو او د کښت ژوروالی يې له ۲ څخه تر ۴ سانتي مترو پورې ښودل شوی دی.

سري:

- غوره به وي چې عضوي سري په مخکيني فصل کې، ځمکې ته ورکړل شوې وي ځکه چې نوموړي نبات ته په مستقيم ډول د سرو ورکول مناسب نه دي.
- د تخم له کښت څخه مخکې د سرو کارونه: د ځمکې د چمتو کولو پر مهال د ۳ څخه تر ۴ تنو پورې کمپوسټ يا په بشپړه توګه تجزيه شوي حيواني سره په يو جريب ځمکه کې وکاروئ او د تخم له کښت څخه مخکې بايد هيڅ کله حيواني سري ونه کارول شي. د تخم د کښت پر مهال په يو جريب ځمکه کې د ۳۰ کيلوګرامو په اندازه نايټروجن سره، ۶ کيلو ګرامه فاسفورس (P2O5) او ۴۰ کيلوګرامه پوتاشيم بايد وکارول شي.
- د نبات د ودې په جريان کې د سرو کارونه: د نبات د ودې پر مهال د يوې هغه وخت سره ورکړل شي چې د تخم د کښت په وخت کې سره نه وي کارول شوي. په دې وخت کې ۴۰ کيلو ګرامه پر جريب د امونيم سلفيټ سره، ۴۰ کيلوګرامه پر جريب د پوتاشيم سلفيټ سره، ۸۰ کيلو ګرامه پر جريب ګچ او ۱۰۰ کيلوګرامه پر جريب کلسيم سلفيټ سره کارول کيږي.

اوبه کول:

- په داسې حال کې چې سپيرکي اوبو ته اړتيا نه لري، ولي د ساقي (تنې) د ودې پر مهال يوه اندازه اوبو ته اړ دي. د اوبو کموالی د نبات د کوچني پاتې کيدو او د محصول د کموالي لامل ګرځي.
- کله چې د گل کولو په وخت کې اورښت تر سره شي، ګرده اچونه يې په غوره توګه نه تر سره کيږي چې په نتيجه کې يې حاصل کموالی مومي او کله چې د گل کولو په وخت کې اورښت شتون ونه لري، نو اوبه خور بايد تر سره شي.

- لومړنۍ کرڼه په پلاستيکي تونلونو/شنوڅونو کې: نه تر سره کېږي.
- په پلاستيکي تونلونو / شنو څونو کې کرل: نه تر سره کېږي.

د کرلو د وخت مهال ویش:

- په سرو سیمو کې: د وري د میاشتې په لمړیو کې کرل کېږي، حاصل یې د چنگاښ په میاشت راتولېږي او کله هم د زمري د میاشتې تر لمړیو پورې دوام مومي.
- په تودو سیمو کې: د نبات کښت د کب د میاشتې په لسمه نیټه تر سره کېږي او د حاصل راتولول یې د چنگاښ په میاشت کې تر سره کېږي.

فعالیت (کرڼې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱ د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتوکول او د سري ورکول												
۲ د تخم کرل												
۳ د تخم د راتوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول												
۴ اوبه کول												
۵ رنګري کول												
۶ د نباتاتو د ودې پر مهال د سرو کاروونه (پوازي د اړتیا په وخت کې).												
۷ د ودې په پړاو کې کرنيزې کرڼې												
۸ د ناکاره بوټو کنټرول												
۹ د آفتونو او ناروغیو کنټرول												
۱۰ د حاصل راتولول												

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتوکول او د سري ورکول:
 - د مخکیني حاصل له راتولو وروسته: ځمکه د ۲۵ - ۳۰ سانتي مترو په ژوروالي سره ښه پسته کړئ. د ځمکې د پستولو یا اړلو پر مهال دې له ۳ څخه تر ۴ ټنه پر جریب کمپوسټ یا ښه تجزیه شوې حیواني سره وکارول شي. د تخم د کښت پر مهال هیڅ کله هم نیغ په نیغه حیواني سره ونه کاروئ.
 - د تخم د کښت پر مهال: ځمکه د هرزه بوټو او تیرو له شتون څخه ښه پاکه کړئ، ځمکه ښه ماله کړئ تر څو چې د خاورې سترګچر اصلاح شي. په یو جریب ځمکه کې، د ۳۰ کیلو ګرامه په اندازه نایټروجن، ۶ کیلو ګرامه فاسفورس لرونکي (P2O5) سره او ۴۰ کلو ګرامه پوټاشیمي (K2O) سره کارول کېږي.
۲. د تخم کرل:
 - د تخم کښت دې هغه مهال تر سره شي چې د کروندې د خاورې تودوخه د سانتي ګراد له ۸ څخه تر ۱۰ درجو پورې وي. د تخم اندازه له ۲،۴ څخه تر ۳ کیلو ګرامه پر جریب، د لیکو تر منځ واټن یې له ۱۵ څخه تر ۳۵ سانتي مترو، د بوټو تر منځ واټن یې له ۱ څخه تر ۵ سانتي مترو او د کښت ژوروالی یې له ۲ نه تر ۴ سانتي مترو پورې ښودل شوی دی.
۳. د تخم د راتوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:
 - تخمونه د ۲ یا ۳ اونيو له تیریدو وروسته تیغ وهنه پیل کوي.
۴. اوبه کول:
 - په داسې حال کې چې اسپیرکي اوبو ته اړتیا نه لري، ولې د ساقې (تنې) د ودې پر مهال یوه اندازه اوبو ته اړتیا لري. د اوبو کموالی د نباتات د کوچني پاتې کیدو او د محصول د کمښت لامل ګرځي. کله چې د گل کولو پر مهال اورښت شتون ولري، ګرده اچونه په ښه توګه نه تر سره کېږي چې په پایله کې یې حاصل راکمېږي. کله چې د گل کولو پر مهال اورښت تر سره نه شي، باید دغه نباتات خړوبه شي.

۵. رنګري کول:

- کله چې تيغونه په بشپړه توګه له ځمکې څخه راوځي، د ۱۵ - ۳۰ سانتي مترو په واټنونو رنګري کيږي.

۶. د نبات د ودې په وخت کې د سرو استعمال:

- د نبات د ودې پر مهال دې يوازي هغه وخت سره ورکړل شي چې د تخم د کښت په وخت کې سره نه وي کارول شوي. په دې وخت کې ۴۰ کيلو ګرامه پر جريب د امونيم سلفيټ سره، ۴۰ کيلو ګرامه پر جريب د پوتاشيم سلفيټ سره، ۸۰ کيلو ګرامه پر جريب ګچ او ۱۰۰ کيلو ګرامه پر جريب کلسيم سلفيټ سره کارول کيږي.

۷. د نبات د ودې په وخت کې کرنيزې کړنې:

- د تيغونو له راوتلو څخه وروسته، ځمکه په بيلچه باندې پستيريږي. د تخم له کښت څخه ۳ - ۵ اونۍ وروسته، د نبات د ريښو د پټولو پر موخه د شګو پولې جوړيږي چې دغه کار د ريښو د لا زياتې پراختيا او انکشاف لامل ګرځي.
- کله چې د نبات قد يا لوړوالی ۲۰ سانتي مترو ته ورسېږي، خابن غوڅونه يې تر سره کيدای شي تر څو چې اضافه ځانګې ترې لري او په غوره توګه تهويه يا د هوا بهير پکې تر سره شي. د خابنونو پريکونه بايد د يو ماهر او مجرب کس له خوا تر سره شي. که چيرته د بوټو رنګري کول په سمه توګه تر سره شوي وي، په دې وخت کې يې د خابنونو غوڅولو ته اړتيا نه وي.

۸. د ناکاره بوټو کنټرول:

- د ځمکې د چمتو کولو پر مهال څيرنه او د کرنيز تناوب مراعات کول، د هرزه بوټو د ودې د مخنيوي تر ټولو غوره لارې چارې دي. د هرزه بوټو له منځه وړل د لاس يا بيلچې په واسطه تر سره کيږي. کله چې هرزه بوټي ډير زيات وي، په دې وخت کې له ګيا وژونکو څخه هم کار اخيستل کيدای شي. مګر د تل لپاره بايد په ليل باندې ليکل شوو لارښوونو ته ځيرنه وشي.

۹. د آفتونو او ناروغيو کنټرول:

- کرنيز تناوب، د لنډېل د مناسبې اندازې ساتل، د ځمکې پستول او پاکول، د ناروغيو او آفتونو د مخنيوي غوره لارې چارې دي. کرونده بايد په منظمه توګه وڅارل شي، ناروغيه او آفت وېلي نباتات بايد له منځه يوړل شي. آفت خپلي او ناروغيه نباتات بايد له بيخه ووځي او بيا وسوځول شي.
- که چيرته د ناروغيو او آفتونو خپرېدنه ډيره زياته وي، له کيمياوي درملو څخه هم کار اخيستلی شئ او د درملو د کارولو پر مهال بايد د ليل پر مخ باندې ليکل شوي لارښوونې په پام کې ونيول شي. همدارنګه د محصول له راټولو څخه يوه مياشت مخکې بايد درمل ونه کارول شي.

۱۰. د حاصل راټولول:

- کله چې د نبات تخم خاورين شين رنګ غوره کړي او هغه مهال چې پلي يې نه وي خلاص شوي، ټول بوټي د لور په واسطه ريبل کيږي. همدارنګه کله چې د بوټو پاڼې ژيري شي او توپيښه پيل کړي، بوټي دې راټول کړل شي. د بوټو راټولول بايد د سهار له خوا تر سره شي، ځکه چې د سهار په هر وخت کې د دانو بوی ډير زيات وي. راټول شوي بوټي دې په هغو شرايطو کې چې تهويه يا د هوا جريان شتون ولري، د لمر وړانګو ته وچ شي.
- په يو جريب ځمکه کې له بادپانو څخه د تر لاسه کيدونکي حاصل اندازه له ۱۰۰ څخه تر ۲۰۰ کيلو ګرامو پورې ده.

د حاصل ټولولو څخه وروسته پرا وونه:

- له راټولولو څخه وروسته، د نبات ساقي په نيمه لمړينو شرايطو کې وچيږي. د وچولو په وخت کې بايد څيرنه وشي تر څو تهويه (د هوا بهير) شتون ولري او د اړتيا په وخت کې بايد محصول لاندي باندې وړول شي. کله چې نوموړی محصول وچ شي، له ګلانو څخه تخمونه د لرګيو په ټکولو سره بيليري او بيا د باد او غلبلل په واسطه پاکيږي. د دانو د وچيدلو په وخت کې، بايد د تودوخې درجه د سانتي ګراد له ۳۵ درجو څخه لوړه نه وي او د لنډېل اندازه هم بايد له ۱۰ - ۱۲ سلنه څخه زياته نه شي. د تخم درجه بندي د غلبلل په مرسته تر سره کيږي. د تخم د راټولو بله طريقه داسې ده چې راټول شوي بوټي د ګلانو له لوري (سرچپه) په کاغذي کڅوړو کې ګډي او راځورنډيږي. کله چې له تخمونو څخه وچ تخونه راټوبي شي، د کڅوړې په تل کې راټوليږي. نوموړې داني په کاغذي کڅوړو کې واچوئ او په هغه ځای کې کيږدئ چې د هوا بڼه جريان ولري تر څو په غوره توګه وچ شي او وروسته له دې يې پاک کړئ.
- اسپيرکي د زيرمه کولو پر موخه، له کاغذي کڅوړو څخه کار واخلئ او په هغه ځای کې يې زيرمه کړئ چې لنډېل ونه لري. د مستقيم خرڅلاو پر مهال، بايد په بوتلونو کې داسې بسته بندي شي چې تر څو د اخيستونکو پام ځانته ورواړوي. !يادونه: د اسپيرکي تخم په چټکه توګه خپل بوی له لاسه ورکوي، له دې امله يې داني زيرمه کړئ او د اړتيا پر مهال يې میده کړئ او بيا يې وکاروئ. د اسپيرکي داني په سرپټو لوښو کې واچوئ او له روښنايي څخه يې خوندي وساتئ، په دې ترتيب تر دوه کلونو پورې د اسپيرکي بوی له منځه نه ځي.
- يادونه: تازه او تاندې پاڼې يې په سلا د کې د سبو په څير او يا د ښوروا په پخولو کې کارول کيږي.
- د اسپيرکيو تخم ډوډۍ او بيلابيلو خوړو ته د غوره بوی ورکولو په منظور کارول کيږي او يا د کب او چرګ د غوښې، ښوروا او هغو خوړو د بوی د ښه والي پر موخه کارول کيږي چې له ريښوي سبو څخه يې چمتو کوي. اسپيرکي د درملو په څير هم کارول کيږي، ځکه چې ميکروب وژونکی خاصيت لري او هضمي ستونزې له منځه وړي.

زعفران

لاتين نوم: *Crocus sativus*, (Iridaceae)

دري نوم: زعفران

پښتو نوم: زعفران

انگليسي نوم: Saffron



د پيل څخه دمخه:

ايکولوژيکي اړتياوې:

- زعفران د څو کلنو نباتاتو له ډلې څخه دي چې له ۷ نه تر ۹ کلونو پورې حاصل ورکوي.
- نوموړی نبات د خپلې ودې لپاره د اوږدې پيرې تودې او د ژمي پيرې سړې هوا ته اړتيا لري. هغه ځمکه چې زعفران پکې کرل کيږي بايد ډيره وچه، هواره، هواده او سوري ونه لري. دغه نبات د سانتي گراد منفي اتلس (۱۸-) درجي تودوخه (واورينه) هوا هم زغملی شي او همدا راز د اوږدې ۴۰ درجي د سانتي گراد تودوخه هم زغملی شي. دغه نباتات د سمندر له سطحې څخه په ۱۰۰۰ متره ارتفاعاتو کې توليديدلی شي.

خاوره:

- زعفران نسبتاً شکنجې (sandy loam) خاورې خوښوي چې په ډيره اندازه کلسيم او خنثی pH ولري.

کرنيز تناوب:

- د زعفرانو کښت بايد له ريښوي نباتاتو څخه وروسته چې ښه سره ورکړل شوي وي، تر سره شي.

تخم:

- د زعفران د پيازو (corm) کرنه: د زعفرانو کښت د پياز يا کورم په اساس تر سره کيږي چې کم وزن يې تر ۶ گرامه او لوړ وزن يې تر ۸ گرامه پورې وي. د کښت پر مهال يې بايد کورمونه د استراحت (dormancy) په حالت کې وي. د ليکو تر منځ واټن يې له ۲۰ څخه تر ۴۰ سانتي مترو او د بوټو تر منځ واټن يې له ۱۰ څخه تر ۱۵ سانتي مترو پورې ښودل شوی دی.

د کرلو وسايل:

- يوې (قلبه)، پنجه خابنې، د هوارولو سامان آلات، د قطارونو يا ليکو د سور او اوږدوالي د معلومولو په منظور رسی.

سري:

- له کښت نه مخکې د سرو کاروونه: ځمکه بايد د نبات له کښت نه ۳ مياشتې مخکې چمتو شوي وي او په دې وخت کې له ۶ څخه تر ۱۰ ټنه پر جريب کمپوسټ يا حيواني ورسته شوي سره او يا ۵ ټنه پر جريب د لويو حيواناتو سره کارول کيږي.
- د ودې په پړاو کې د سرو کاروونه: د گلانو له راټولو څخه وروسته ۲۰ کيلو گرامه نايټروجن (يوريا) سره په يو جريب کې استعمالیږي.
- له دويم کال نه وروسته: د گلانو له راټولو څخه وروسته ۲۰ کيلو گرامه يوريا يا نايټروجن سره په يو جريب کې وکاروي.

اوبه کول:

- کله چې پيازو (Corms) زخې توليد کړي، له هغې وروسته بايد ځمکه وچه پريښودل شي، مگر اوبوکول بايد په ډير احتياط تر سره شي او همدا راز د خاورې له ډير لوندوالي څخه بايد مخنيوی وکړل شي، ځکه چې ډير لنډېل پياز يا کورمونه له منځه وړي.
- که چيرته اورښت ونه شي، د زعفرانو کرونده بايد اوبه شي او د حاصل له راټولو څخه ۱۰ - ۱۵ ورځې مخکې بايد اوبوکول ودرول شي. همدا راز د حاصل له راټولو څخه وروسته (کله چې اورښت نه وي) بايد خروبه شي تر څو يې پياز يا کورمونه په خاورو کې کلک شي.
- لومړنۍ کرنه په پلاستيکي تونلونو/شنوڅونو کې: نه کرل کيږي.
- په پلاستيکي تونلونو / شنو څونو کې کرل: نه کرل کيږي.

د کرلو د وخت مهال ویش - د زعفرانو د کښت لومړی کال:

- په سرو او تودو سيمو کې: د زعفرانو کښت د زمري ۲۰ نيتي تر ۱۰ د وري مياشت کې (دغبرگولي تر وري پوري کورم د استراحت په حال کې دی) بهترين دوره ده چه کورمونه يې د استراحت (dormancy) په حالت کې وي (تر سره کيږي او د حاصل راټولول يې د لړم د مياشتې تر ليندۍ پوري دوام کوي).

فعالیت (کرنی)	وری	غویی	غبرگولی	جنگین	زمری	ویدی	تله	لیم	پلنده	مرغومی	سلواغه	بـ
1د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتوکول او د سري ورکول												
2د پیازو (کورم) کرل												
3د کورمونو یا پیازو راټوکیدلو (د تبغ وهل) کنټرول												
4اوبه کول (د اړتیا په وخت کې)												
5د نبات د ودې په پړاو کې د سرو کارول												
6د نبات د ودې په پړاو کې کرنیزې کرنې												
7د ناکاره بوټو کنټرول												
8د آفتونو او ناروغیو کنټرول												
9د حاصل راټولول												

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د کرلو څخه دمخه د خاوره چمتوکول او د سري ورکول:

- د زعفرانو له کښت نه ۱-۳ مياشتې مخکې، بايد ځمکه له ۳۰ څخه تر ۳۵ سانتي متره پورې ژوره يوي (قلبه) شي، همدارنګه تيري او هرزه وايښه هم بايد ترې لرې شي. د ځمکې د چمتو کولو پر مهال، بايد د ۶-۱۰ تنه پر جريب ښه تجزيه شوي حيواني سره او يا د ۵ تنه پر جريب د لويو حيواناتو سره واچول شي. ځمکه بايد په غوره ډول هواره شي تر څو د اوبو له دنډيدلو څخه مخنيوی وشي.
- له کښت نه يوه اونۍ مخکې، بايد ځمکه سطحې يوي (قلبه) او خاوره بايد پسته شي تر څو د زعفرانو کورمونه (پياز) په هوسا ډول پکې وکرل شي.
- په درندو خاورو کې چې ښه زهکشي ونه لري، په ځمکه کې جويي جوړيږي او د پولو له پاسه زعفران کرل کيږي. د پولو جگوال بايد له ۲۵ څخه تر ۳۰ سانتي مترو پورې وي. کله چې پولي يا لښتې د لاس په واسطه چمتو کيږي، د هغوی تر منځ واټن ۵۰ سانتي متره او که چيرته د ماشين په واسطه جوړيږي د پولو تر منځ واټن يې د ۷۰ سانتي مترو په اندازه پريښودل کيږي.

- په هوارو ځمکو کې چې لوم خاورې ولري، د ذهکشي (زیم ویستني) لښتي یا جری باید د ۱۰-۱۲ سانتي مترو په واټنونو جوړې شي ترڅو د ډیر اورښت پر مهال، ذهکشي یا زیم ویستنه په ښه ډول تر سره شي.

۲. د زعفرانو کرل:

- هغه کورمونه یا پیاز چې د کښت لپاره غوره کيږي باید غټ، روغ او زخمي نه وي. د پیازو وزن باید ۸ گرامه او قطر یې باید لږ تر لږه د ۲،۵ سانتي مترو په اندازه وي. کوچني کورمونه دې په بزغلي ځای کې وکرل شي او بیا دې د تکثیر پر موخه وکاروي.
- په هوارو بسترونو کې د زعفرانو کښت: یو له بل نه لږ د ۲۰ سانتي مترو په واټن جوبي جوړيږي او د ۱۵ سانتي مترو په ژوروالي کې، یو له بل نه د ۱۰ سانتي مترو په واټن کورمونه یا پیاز ایښودل کيږي او په خاورو باندې یې پوښي. د کښت بله لاره یې دا ده چې د قطارونو تر منځ ۴۰ سانتي متره واټن په پام کې نیول کيږي او د بوټو تر منځ ۵ سانتي متره فاصله پریښودل کيږي.
- ! یادوونه: د حاصل د راټولو پر موخه یې، د لیکو تر منځ ۵۰ سانتي متره واټن او د بوټو تر منځ یې ۵ سانتي متره واټن په پام کې نیول کيږي. د زعفرانو د پیازو له کښت څخه وروسته باید ځمکه په ډیر احتیاط سره ماله شي.
- ! یادوونه: له ماشین آلاتو څخه د گټې اخیستنې پر مهال یې، د لیکو تر منځ له ۶۰ څخه تر ۷۰ سانتي متره پورې واټن په پام کې نیول کيږي.
- ۲. په پولو باندې د زعفرانو کښت: د پولو له پاسه یو له بل نه د ۲۰ سانتي متره په واټن سره، په دوه لیکو کې زعفران کرل کيږي او د کښت ژوروالی یې د ۲۰ سانتي مترو په اندازه وي. پولې باید د وړې په میاشت کې پستې شي ترڅو د هرزه بوټو د ودې مخه ونیول شي.
- ! یادوونه: د پولو لوروالی یې باید په یوه اندازه وساتل شي او د حاصل له راټولولو وروسته، د ژمي او پسرلي په موسم کې باید په بیلچه باندې پستې شي.
- ! یادوونه: د زعفرانو پیاز له ۷ څخه تر ۹ کلونو پورې په هماغه کرونده کې پاتې کیدای شي.

۳. د پیازو یا کورمونو راټوکیدلو (د تیغ وهل) کنټرول:

- نوموړي پیاز له ۸ څخه تر ۱۲ ورځو کې تیغ و ښه پیل کوي.

۴. اوبه کول:

- که چیرته باران ونه شي، د گلانو له راټولولو څخه ۱۰ یا ۱۵ ورځې مخکې د زعفرانو کرونده خړوبه کړئ. همدارنګه په وچو سیمو کې، وروسته له دې چې حاصل راټول شي، باید د زعفرانو کرونده خړوبه شي ترڅو یې چې کورمونه (پیاز) مقاومت یا کلکوالی تر لاسه کړي.
- له دویم کال څخه وروسته، باید د وړې په میاشت کې خړوبه شي چې دغه اوبخور د نوو پیازو د تولید لپاره ډیر اړین ګڼل کيږي.

۵. د نبات د ودې په پړاو کې د سرو کاروونه:

- هر کال د گلانو له راټولولو څخه وروسته په یو جریب ځمکه کې د ۲۰ کیلو گرامه په اندازه یوریا (نایتروجن سره) کارول کيږي.

۶. د نبات د ودې په پړاو کې کرنيزې کړنې:

- له دویم کال نه وروسته، د غیرکولي په میاشت کې، ځمکه په بیلچه باندې پستيري او بیا د چنګاښ په میاشت کې دغه کار تکرارېږي او وروسته له دې کله چې گلان راټول شي، د خاورې پستول تر سره کيږي ترڅو چې د پیازو د تولید لپاره شرایط برابر شي.
- د خاورې پستول په لاس یا د ماشین آلاتو په کارونې سره تر سره کيږي مګر د خاورې د پستولو د ژوروالي اندازه، باید له ۲-۳ سانتي مترو څخه ډیره نه وي.
- د ځمکې له پستولو څخه وروسته، باید خاوره هواره شي.

۷. د ناکاره بوټو کنټرول:

- د هرزه بوټو د ودې د مخنیوي پر وړاندې تر ټولو غوره لارې چارې، د خاورې ښه تنظیم او په ښه ډول د ځمکې له چمتو کولو څخه عبارت دي. هر ۵ کاله وروسته هرزه بوټي د لاس یا هم د ماشین په واسطه له منځه وړل کيږي.
- د هرزه بوټو د مخنیوي پر موخه له گیا وژونکو څخه کار نه اخیستل کيږي.

۸. د زعفرانو د ناروغیو او آفتونو کنټرول:

- د آفتونو او ناروغیو د خپریدلو ډیر غوره تدابیر، له مناسبو کرنیزو کړنو او په کرونده کې د ډیر زیات لندبل له مخنیوي څخه عبارت دي. کرونده باید په غور سره وکتل شي، ناروغه او آفت خپلي نباتات باید له منځه یوړل شي. په ناروغیو یا آفتونو اخته بوټي او پیاز باید له بیخه راوویستل شي او بیا یې وسوځوي.

- د زعفرانو ډیر معمول دښمنان فنگسونه او چک یا خوله لګوونکي ژوي دي (لکه مورکان). کله چې تودوخه او د لنډېل اندازه ډیره لوړه وي، فنگسي ناروغۍ پکې رامنځته کېږي او کورمونه یا پیاز له منځه وړي.
- کله چې اړتیا ډیره زیاته وي، د زعفرانو له کښنه نه مخکې فنجي سایډ (فنگس وژونکي درمل) کارول کېږي ولې تل باید پر لیلې باندې لیکل شوي لارښوونې په غور سره ولوستل شي.
- د چک لګوونکو ژوو (لکه مورک) د یرغل د مخنیوي په منظور، کرونده په منظمه توګه وڅاري.

۹. د زعفرانو د حاصل راټولول:

- **د گلانو راټولول:** د گلانو راټولول یې باید په چټکه توګه د هرو دوه ورځو په موده کې تر سره شي، ځکه چې د زعفرانو گل لنډ عمر لري. که چېرته د زعفرانو گلان د ډیر وخت لپاره لمر او یا سړي هوا ته پرېښودل شي، د زعفرانو د حاصل کیفیت راښکته کېږي. د تولید په ټوله موده کې، د زعفرانو گلان هره ورځ د سهار له خوا په لاس باندې راټولېږي. د گلانو د تولید پړاو یې د لږم په میاشت کې پیل کېږي او د لیندۍ تر میاشتې پورې دوام مومي چې د سیمې په اقلیمي شرایطو پورې اړه لري. گلان یې باید د گل ملو پانو له بیخ څخه داسې غوڅ شي چې پانو ته یې زیان ونه رسېږي. ځکه چې د پانو زخمی کېدل د پیازو په تولید باندې ناوړه اغیزې لري. گلان په توکړیو کې راټول او د تانیث الې ترې بېلېږي.
- **د کرومونو یا پیازو راټولول:** په اړونده کرونده کې د زعفرانو له ۶ څخه تر ۸ کلنۍ عمر نه وروسته دې د هغوی پیاز راټول شي. د زعفرانو پیاز په لاس یا ماشین (د الوګانو راټولونکي ماشین) باندې راټولېږي. په لاس باندې د زعفرانو د پیازو راټولول غوره دي ځکه چې د پیازو له زخمی کېدو څخه یې مخنیوي کېږي.
- **له زعفرانو څخه تر لاسه کېدونکي حاصل:** په یو جریب ځمکه کې د زعفرانو د حاصل اندازه ۱ کیلو ګرام ښودل شوی ده. د حاصل اندازه یې په کرنیزو کرنو او د زعفرانو د راټولونې په کال پورې اړه لري. د حاصل تر ټولو لوړه کچه یې د هسپاني په هیواد کې ښودل شوې ده چې دغه اندازه ۵،۸ کیلو ګرامه پر جریب ده او د حاصل تر ټولو لوړه اندازه یې چې د ایران له هیواد څخه راپور ورکړل شوې دی، ۲ کیلو ګرام پر جریب ښودل شوې ده.
- **یادوونه:** په اټکلي ډول د زعفرانو ۱۵۰ ګلان، د ۱ ګرام په اندازه سوداګریز حاصل تولیدوي.

د حاصل له راټولولو وروسته پړاوونه:

- **د تانیث د الې بېلول:** د تانیث د الې (د زعفرانو د محصول) بېلول، په کور کې او په هماغه ورځ چې راټول شوي تر سره کېږي. په ځانګړي ډول هغه مهال چې د زعفرانو د زیرمه کولو لپاره اسانتیاوې شتون ونه لري.
- **د حاصل لېږدول:** د زعفرانو حاصل باید په پاکو لوښو لکه: پلاستيکي توکړیو کې ولېږدول شي او همدا راز باید په سرو شرایطو کې وساتل شي.
- **د زعفرانو وچول:** د زعفرانو د وچولو پړاو ډیر مهم دی او د دې محصول د وچولو پر موخه بېلابېلې طریقي تر آزموینې لاندې نیول شوي دي تر څو په ښه کیفیت سره حاصل تر لاسه شي. د وچو زعفرانو د لنډېل اندازه باید ۱۲ سلنه او د زیرمه کولو پر مهال باید دغه لنډېل ۱۰ په سلو کې وي.
- **یادوونه:** د زعفرانو کیفیت، د تودوخې په درجې او د وچولو په مودې پورې اړه لري.
- **د زعفرانو د وچولو د طریقو ځینې بېلګې:**
 ۱. د روښنایي د نشتوالي پر مهال د مایکروویف (microwave) په واسطه د زعفرانو د میکروبوټو له منځه وړل.
 ۲. په داشونو کې د سانتي ګراد په ۷۰ درجو تودوخه کې د زعفرانو وچول.
 ۳. په عادي داشونو کې د زعفرانو وچول.
 ۴. د هسپانیوي طریقي (تودوونکي) په مرسته د زعفرانو وچول.
- د ځینو لیکوالانو په قول، د زعفرانو د وچولو تر ټولو غوره لاره، له ۵ نه تر ۶ ساعتونو پورې د داشونو له ۳۵ – ۴۵ سانتي ګراد تودوخې څخه کار اخیستل دي چې په دې طریقي سره د زعفرانو ښه کیفیت لرونکی حاصل په لاس راځي.
- **د تانیث د الو (د زعفرانو د حاصل) زیرمه کول:** د زعفرانو زیرمه کول ډیر اهمیت لري. زعفران باید په ساره او تیاره ځای کې زیرمه شي، ځکه چې د زعفرانو رنگ د اوکسیجن، روښنایي او تودوخې پر وړاندې ډیر حساس وي. د زعفرانو د زیرمه کولو تر ټولو ښه لاره هغه ده چې له ۵ - ۱۰ درجو د سانتي ګراد نه په تېټه تودوخه کې، په تیاره او سر پټو لوښو کې زیرمه او وساتل شي. یادوونه: ناوړه زیرمه کونه د زعفرانو د کیفیت د راټیټولو لامل ګرځي.
- زعفران د لوړ قیمتو مصالحه جاتو له ډلې څخه ګڼل کېږي چې د بېلابېلو خورو (لکه: وریزو) د خوند د برابرولو په موخه یې کاروي.

خانگوی یا اختصاصی برخه

شیرم فصل

و ابنو بونی

رشقه

لاتین نوم: Medicago sativa, (Fabaceae)

دری نوم: رشقه

پښتو نوم: رشقه

انګلیسی نوم: Alfalfa



د پیل څخه دمخه:

ایکولوژیکي اړتیاوې:

- رشقه څو کلن نبات دی چې له ۸ تر ۱۵ کلونو پورې عمر لري، ولې تولیدي عمر یې له ۳ څخه تر ۴ کلونو پورې دی. ژورې ریښې (نیلې) تولیدوي او د سرو سیمو نبات ګڼل کیږي.
- نوموړی نبات سور، منځنی او نیمه حاره اقلیم ته اړتیا لري. د دې نبات زاړه بوتی د وچوبي او یخوڼي پر وړاندې مقاومت لري مګر د سپندونو (سیلابونه) پر وړاندې مقاومت نه لري.

خاوره:

- ریښې یې ژورو او حاصلخیزو خاورو ته، چې غوره زهکشي (زیم ویستنه) یې شوې وي، اړتیا لري. دغه نبات د لږو سپندونو، ډنډ اوبخور او حتی د ځمکنیو ابو له لوړې سطحې (د خاورې له مخ څخه تر ۱.۵ متره لاندینیو اوبو) سره، مقاومت لري. د اکسیجن د کموالي له شرایطو سره د نوموړي نبات ریښې حساسې دي. کله چې په یوه کرونده کې اوبه د ډیر وخت لپاره ډنډ پاتې شي نوموړی نبات له منځه ځي. د دغه نبات لپاره د pH مناسبه اندازه له ۶.۵ څخه تر ۷.۵ درجو پورې ده.

کرښ تناب:

- رشقه باید له غلو، پنبې او سبو څخه وروسته وکرل شي.
- له رشقي وروسته باید غلي، پنبه دانه او سابه وکرل شي.
- یادوونه: رشقه ۵ کلن کرښ تناب ته اړتیا لري او په عین کرونده کې باید د رشقي پخوانی کښت له ۵ کلونو څخه مخکې تر سره شوی وي او له دې مودې باید لږ نه وي. د نوموړي نبات د ګډې کرښې (Intercropping) سپارښتنه نه کیږي. له پوښنې نباتاتو سره د نوموړي نبات ګډه کرښه هغه مهال تر سره کیږي چې د لیکو تر منځ واټن یې تر ۲۵ سانتي مترو پورې وي. وروسته له دې پوښنې نباتات لکه: یولاف، لوبیا، نخود له پسرلنیو غنمو سره یو ځای په هغو لیکو کې کرل کیږي، چې یو له بل څخه ۲۵ سانتي متره واټن ولري.

تخم:

- په یو جریب ځمکه کې د تخم اندازه له ۲ څخه تر ۳،۵ کیلو ګرامه ښودل شوې ده او د لیکو تر منځ واټن یې له ۱۲،۵ څخه تر ۱۵ سانتي مترو پورې دی.
- کله چې رشقه د کرښې تخم د تولید پر موخه کرل کیږي، دغه مهال په یو جریب ځمکه کې له ۲ – ۳ کیلو ګرامه تخم، چې د قطارونو تر منځ واټن یې له ۲۰ – ۲۵ سانتي مترو پورې وي، کرل کیږي.
- د کښت ژوروالی یې له ۱،۲ څخه تر ۱،۵ سانتي مترو پورې ښودل شوی دی.
- د لاس په واسطه د تخم د شیندلو سپارښتنه نه کیږي او له پوښنې نباتاتو سره باید د (لاس د شیندلو) په طریقه ونه کرل شي.

د کرلو وسایل:

- یوې (قلبه)، پنجه ځاښی، کور بیل، د ځمکې د هوارولو سامان آلات، ماله، د ځمکې د نښه کولو وسایل، لورونه او د ریبیلو ماشین.

سړي:

- هیڅ کله باید نایتروجن سړې ونه کارول شي.
- هر کال، له کښت نه مخکې په یو جریب ځمکه کې له ۶ څخه تر ۸ کیلو گرامه پورې فاسفورسي سره (P_2O_5)، استعمال کړئ. غوره به وي چې سره نیغ په نیغه په رشقه باندې وانچول شي او وروسته له ریبیلو څخه یې استعمال کړئ. هر کال په یو جریب ځمکه کې له ۱۶ څخه تر ۳۰ کیلو گرامه پورې پوتاشیمي سره (K_2O) کارول کیږي. غوره به وي چې له ریبیلو وروسته وکارول شي او نیغ په نیغه باید په رشقه باندې استعمال نه شي. له هر ۵ - ۱۰ کاله وروسته باید کلسیم لرونکي سره استعمال شي. په یو جریب شگلنه ځمکه کې له ۰،۴ څخه تر ۰،۶ ټنه پورې کلسیم د چوني په څیر کارول کیږي؛ او په درندو خاورو کې دې له ۰،۱ څخه تر ۰،۴ ټنه پر جریب کلسیم، د هغې چوني په بڼه وکارول شي چې اوبه نه وي ورته رسېدلې.
- د کښت پر مهال باید سړې پکې ونه کارول شي.

اوبه کول:

- رشقه نسبتاً د وچوبې پر وړاندې مقاومت لري مگر د کښت پر مهال یې باید کرونده لمده وي. له اندازې زیات اوبخور باید پکې تر سره نه شي. تر څو چې د نباتاتو پاسني برخې د ځمکې مخ یا سطحه ونه پوښي، اوبخور یې وځنډوئ. کله چې د نباتات پاسني برخې پوره وده وکړي، په هغه وخت کې هرزه بوټي وده نشي کولی.
- له لومړي ځل ریبیلو نه مخکې خړوبوونه د علوفې (وښو) د زیاتوالي لامل ګرځي. مګر د ریبیلو (لو کولو) پر مهال باید خړوبوونه تر سره نه شي. که چیرته وچکالي وي، هغه مهال، باید د علوفې د راټولولو د هرو دوه اونیو په موده کې یو ځل اوبخور تر سره شي.

په لومړي کال کې د رشقې د کرکيلې مهال ویش:

- په سرو سیمو کې: د رشقې کښت له وري نه د غویی تر میاشتې پورې تر سره کیږي او لومړی حاصل یې د چنگاښ په اوایلو کې اخیستل کیږي.
- په تودو سیمو کې: د رشقې کرنه د وري د میاشتې په لومړیو وختونو کې تر سره کیږي او حاصل یې د غبرګولي په میاشت کې راټولیدي.

فعالیت (کرنې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱ د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتو کول او د سړې ورکول												
۲ د تخم کرل												
۳ اوبه کول												
۴ د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول												
۵ د ناکاره بوټو کنټرول												
۶ د ناروغیو او آفتونو کنټرول												
۷ د حاصل راټولول												

■ سړ ■ تود ■ تود او سړ

د کرلو گام په گام پړاوونه:

۱. د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتوکول او د سړي ورکول:

- د تخم له کښت نه وروسته: د مخکیني نبات له راټولولو وروسته، باید د ځمکې یوې کول او پستول تر سره شي.
- د تخم له کښت نه مخکې: ځمکه دې دوه ځلې یوې (قلبه)، هواره او ماله شي تر څو له ۲ څخه تر ۳ سانتي مترو ژوروالي پورې، خاوره په ښه توګه پسته شي. د تخم بستر باید پاک، هوار او د ځمکې مخ په برابر اندازه هوار او د تخم د کښت لپاره دې چمتو شي.
- له کښت نه مخکې د سرو کارونه: هیڅ کله باید له کښت نه مخکې نایتروجنې سره ونه کارول شي. هر کال له کښت نه مخکې په یو جریب ځمکه کې د ۶ - ۸ کیلو گرامه په اندازه فاسفورس لرونکې سره (P2O5)، استعمال کړئ. ښه به وي چې نیغ په نیغه په رشقه استعمال نه شي او تر ریبلو وروسته پکې وکارول شي. هر کال باید په یو جریب ځمکه کې وروسته د رشقې له ریبلو څخه ۱۶ - ۳۰ کیلو گرامه پوتاشیم (K2O)، وکارول شي، نه مستقیماً په رشقه باندې. کلسیم باید له هرو ۵ نه تر ۱۰ کلونو پورې وکارول شي. په دې ترتیب په یو جریب شگلنه ځمکه کې له ۰،۴ څخه تر ۰،۶ ټنه پورې، کلسیم د چوني په ښه کارول کېږي او په درندو خاورو کې دې له ۰،۱ نه تر ۰،۴ ټنه پر جریب د هغې چوني په څیر وکارول شي چې اوبه نه وي ورته رسیدلې.

۲. د تخم کرل:

- په یو جریب ځمکه کې د تخم اندازه له ۲ څخه تر ۳،۵ کیلو گرامه ښودل شوي ده او د لیکو تر منځ واټن یې باید له ۱۲،۵ څخه تر ۱۵ سانتي مترو پورې وي.
- د تخم د تولید پر موخه کښت: په یو جریب ځمکه کې له ۲ - ۳ کیلو گرامه تخم، چې د قطارونو تر منځ واټن یې له ۲۰ - ۲۵ سانتي مترو پورې وي، کرل کېږي.
- د کښت ژوروالی یې له ۱،۲ څخه تر ۲،۵ سانتي مترو پورې ښودل شوی دی.
- د لاس په واسطه د تخم د شیندلو سپارښتنه نه کېږي او له پوښېښې نباتاتو سره باید د برود کاسټینګ (د لاس د شیندلو) په طریقه ونه کرل شي.
- له کښت نه ۱۲ ساعته مخکې د رشقې تخم په اوبو کې لوند، بیا یې له خاورې سره ګډ او وروسته له دې یې وکړئ.

۳. اوبه کول:

- رشقه نسبتاً د وجوبي پر وړاندې مقاومت لري مګر د کښت پر مهال یې باید کرونده لمده وي. له اندازې زیات اوبخور باید پکې تر سره نه شي. تر څو چې د نباتاتو هوايي برخې د ځمکې مخ یا سطحه ونه پوښي، اوبخور یې وځنډوئ. کله چې د نباتات هوايي برخې پوره وده وکړي، په هغه وخت کې هرزه بوتې وده نشي کولی.
- له لومړي ځل ریبلو نه مخکې خړوبوونه د علوفې (وښو) د زیاتوالي لامل ګرځي. مګر د ریبلو (لو کولو) پر مهال باید خړوبوونه تر سره نه شي. که چیرته وچکالي وي، هغه مهال، باید د علوفې د راټولو د هرو دوه اونیو په موده کې یو ځل اوبخور تر سره شي.

۴. د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول:

- د رشقې تخم له ۱۰ - ۱۵ ورځو په موده کې راټوکېږي.

۵. د ناکاره بوټو کنټرول:

- د هرزه بوټو د مخنیوي تر ټولو غوره لارې چارې، له کرنیز تناوب او په ښه توګه د ځمکې له چمتو کولو څخه عبارت دي. په علوفه جاتو کې د هرزه بوټو مخنیوی په دوه پړاوونو ویشل کېږي: لومړی ځل د کښت پر مهال یا هغه وخت چې تیغونه یې راوتلي وي او بل ځل د نباتاتو د ودې پر مهال تر سره کېږي.
- په معمول ډول هرزه بوټي د سرکپولو په طریقه له منځه وړل کېږي. گیاه وژونکي باید پکې ونه کارول شي، ځکه چې پاتې شوني یې حیوان او د حیواني محصولاتو له لارې، د انسانانو له پاره خطر لري. همداراز باید له عمومي (غیر انتخابي) کیمیاوي درملو څخه کار وانه خیستل شي.
- په رشقه کې د پرازیټي هرزه بوټو مخنیوی ډیر اړین ګڼل کېږي.

۶. د ناروغیو او آفتونو کنټرول:

- د مخنیوي تر ټولو غوره لارې چارې یې د کرنیز تناوب او په ښه توګه د ځمکې له چمتو کولو څخه عبارت دي. کرونده باید په غور سره وکتل شي او ناروغه یا آفت وېلي نباتات باید له منځه یوړل شي.
- کیمیاوي درمل باید ونه کارول شي. کنټرول معمولاً د ماشین په واسطه تر سره کېږي. د ناروغیو د کلک یرغل پر مهال کرونده یوې (قلبه) کړئ او وروسته بیا کرنیز نوبت مراعت کړئ.

۷. د حاصل راټولول:

- **د څارویو څر او د وښو چمتو کول:** د څارویو دوراني څر د نباتاتو د ساتنې او پابښت لپاره لازم گڼل کیږي. د حاصل د راټولولو پړاوونه د نباتاتو په ودې پورې اړه لري ولې معمولاً د پنځمې او اوومې اونۍ تر منځ تر سره کیږي. رشقه د شینوالي او پانیز پړاو پر مهال، د وښو په څیر کارول کیدای شي.
- یادوونه: رشقه د اوسټروجن (oestrogens) په نوم کیمیاوي ماده لري او کله چې مخکې له یو ځای کیدو څخه څارویو ته ورکړل شي، د القاح کچه یې راښکته کیږي. همدارنګه په رشقه کې د سپونین (saponin) مادې شتون ډیر خطر لري ځکه نوموړې ماده په څارویو کې د سرو کرویاتو د تخریب لامل کیږي.
- **د سایلج (silage) او علوفې پر موخه د رشقي راټولول:** کله چې رشقي له ۱۰ څخه تر ۲۵ سلنه پورې گلان تولید کړي وي (په بل عبارت، ځمکې ته نژدې ۳ پانې یې ژیرې شوي وي)، د وښو په توګه راټولیدای شي. وروسته له دې، د هرو ۵ او ۷ اونیو تر منځ ریبیل او راټولول د علوفې د زیاتوالي لامل کیږي، تغذیوي ارزښت یې لوړیږي او د نبات عمر ډیروالی مومي. رشقه باید د ځمکې له سطحې څخه ۷ سانتي متره پورته وریبیل شي. کله چې رشقه د سایلج پر موخه راټولېږي، په هغه وخت کې باید ریبیل شوي رشقه بې له ځنډه د سایلج جوړولو ځای ته یوړل شي. د رشقي راټولول باید هغه مهال تر سره شي چې وچ مواد یې له ۱۶ څخه تر ۱۸ سلنه پورې رسیدلي وي.
- یادوونه: د علوفې د کیفیت د ښه کیدو په منظور، باید د رشقي لومړی ځل ریبیل له گل نه وروسته تر سره شي. د لومړني، منځني او وروستي را ریبیلو تر منځ فاصله باید د ژمي د موسم له رارسیدو نه ۶ اونۍ مخکې وي. د اورښت او لنډېل پر مهال باید علوفه جات راونه ریبیل شي، ځکه چې دغه کار په کرونده کې د نبات د تاوانې کیدو (تخریبیدو) لامل کیږي او د چنپاسکو زیاتیدو ته لاره هواروي.
- له دې نبات څخه د تر لاسه کیدونکو وچو وښو حاصل په یو جریب کې له ۱ تر ۲ ټنو او حتی تر ۳ ټنو پورې رسیږي.
- **د کرنیز تخم راټولول:** کله چې پلي له ۶۵ څخه تر ۷۵ سلنه پورې قهوه یي رنگ غوره کړي، راټولېږي، مګر دغه کار باید په سمه توګه سرته ورسېږي چې د تخم د توپیدو مخه ونیول شي. پسرلنی ریښي، د دانو د پخیدو تر وخت پورې خړوبونه او د ګرده اچونې پر موخه د مچپو د صندوقونو اېښودلو ته اړتیا لیدل کیږي.
- له یو جریب ځمکې څخه ۱۰ کیلو ګرامه حاصل تر لاسه کیږي مګر په اروپا کې ۷۰ کیلوګرامه حاصل ترې راټولیدای شي.

د حاصل ټولولو څخه وروسته پرا وونه:

- **زیرمه کول:** د بېدې (د رشقي وچول) یا د سایلج جوړول، ډیر اهمیت لري او د انتقال پر مهال یې باید د پانو له توپیدو څخه مخه ونیول شي ځکه چې پانې د غذايي موادو بډایه زیرمې گڼل کیږي. د مراوي کولو، غوڅولو او داسې نورو اغیزمنو موادو څخه د ګټې اخیستنې په تخنیکونو سره، د ښه کیفیت سایلج تولیدیدای شي، په مصنوعي ډول د رشقي وچول هم د لوړ کیفیت په وښو د تولیدولو پر موخه کارول کیږي. کله چې رشقه وریبیل شي، باید په ډیر احتیاط انتقال شي او د پانو د توپیدو مخه یې باید ونیول شي. د بېدې د جوړولو پر مهال باید د رشقي لنډېل له ۱۶ څخه تر ۱۸ سلنه پورې راښکته شي. د وچولو په وخت کې باید حاصل لاندې باندې واورل شي تر څو له چنپاسکو څخه په امن پاتې شي او کله چې علوفه یا واښه وچ شي، باید زیرمه ځایونو ته ولېږدول شي.
- سایلج باید په یو پاک او خوندي ځای کې جوړ شي. کله چې رشقه په کوچنیو ټوټو باندې پری شي، هغه مواد باید ورسره ګډ شي چې د سایلج د کیفیت لوړولو لامل ګرځي او بیا دې په غوره ډول زیرمه او وساتل شي.
- **د تخم تولید:** ریبیل شوي بوتې وچېږي او په سیوري کې د لاس یا د ماشین په واسطه تخمونه ترې بېلېږي..
- **د شنو وښو چمتو کول:** له ریبیلو وروسته باید ژر تر ژره څارویو ته یوړل شي. دې ته مو پام وي چې واښه باید ګرم نه شي.

قطره باران یا سنڦوین

لاتین نوم: *Onobrychis viciaefolia*,
(Fabaceae)
دری نوم: قطره باران
پښتو نوم: سنڦوین (اسپرس)
انګلیسی نوم: Sainfoin



د پیل څخه دمخه: ایکولوژیکي اړتیاوې:

- د سنڦوین نبات ژورې نیلې یا ریښې لري او څو کلن نبات دی (له ۸ نه تر ۲۰ کاله عمر لري مګر د تولید عمر یې ۳ کاله دی).
- دغه نبات له متنوع (ډول ډول) اقلیمونو لکه: سرو، منځنیو او نیمه حاره اقلیمونو سره سمون یا توافق ښیي. هغه بوټي چې ډیر عمر لري د وچوبي او یخوڼي پر وړاندې مقاومت لري مګر د ډډولو پر وړاندې یې مقاومت کم دی.

خاوره:

- د سنڦوین نبات ژورې یا منځنۍ خاورې (لکه کچ او چونه) خوښوي چې زهکشي یا زیم ویستنه یې په ښه ډول تر سره شوې وي.
- د ډنډ اوبو، سیندونو او حتی له ډیر اوبخور سره حساس نباتات دي.
- نوموړی نبات د تیزابي خاورو پر وړاندې مقاومت نه لري او د دې نبات د ودې لپاره مناسب ۶،۰ pH او یا له دې نه پورته وي.

ګرنیز تناوب:

- دغه نبات باید وروسته له غله جاتو څخه وکرل شي.
- د سنڦوین نبات له کښت څخه وروسته باید غلي وکرل شي.
- یادوونه: د سنڦوین نبات باید په ځانګړي ډول (یوازي) وکرل شي مګر له غله جاتو سره یو ځای هم کرل کېدای شي.

تخم:

- د آبي کښت پر مهال باید په یوازي ډول (ځانته) وکرل شي؛ که چیرته د تخم پوښ لري شوی وي د تخم اندازه یې له ۸ – ۱۲ کیلو ګرامه پر جریب ده او که چیرته د تخم پوښ نه وي لري شوی، په دې وخت کې یې د تخم اندازه له ۱۶ – ۲۴ کیلو ګرامه پر جریب ده. د دې نبات تخم په ډیرې سختۍ سره تیغونه کوي، په ځانګړي ډول هغه تخم چې پوښ لري. پوښ لرونکی تخم یې د دې لپاره کارول کېږي، تخمونه په وچ موسم کې راونه توکيږي او کله چې په کافي اندازه اورښت تر سره شي، په هغه وخت کې راوتوکيږي. د قطاري کښت پر مهال دې د لیکو یا قطارونو تر منځ ۱۵ سانتي متره واټن په پام کې ونیول شي.
- په وچو سیمو کې یې د تخم اندازه کموالی مومي. یا په بل عبارت، په وچو سیمو کې یې د تخم اندازه له ۱،۴ څخه تر ۵ کیلو ګرامه پر جریب ده او کله چې کښت د تخم د تولید پر موخه وي د لیکو تر منځ یې ۶۰ سانتي واټن په پام کې نیول کېږي.
- د سنڦوین نبات د تخم د کښت ژوروالی له ۱،۵ څخه تر ۵ سانتي مترو پورې ښودل شوی دی.

- یوې (قلبه)، پنجه خابنې، بیلچې، د هوارولو سامان آلات، مالي، د قطارونو تر منځ د واټنونو نښه کوونکي وسایل، لورونه او د لو کولو ماشین.

- هیڅ کله باید نایتروجنی سره ونه کارول شي.
- له کښت نه مخکې د سرو کاروونه: د ځمکې د چمتو کولو پر مهال د ۱۸ کیلو گرامه په اندازه فاسفورسي (P_2O_5) او د ۵۵ کیلو گرامه په اندازه پوتاشیمي (K_2O) سرې استعمال او له خاورې سره یې گډې کړئ. په هغه ځمکه چې د سفونین نبات کرل کیږي، هر ۵ - ۱۰ کاله وروسته، په شگلنو خاورو کې له ۰،۴ څخه تر ۰،۶ ټنه پر جریب کې د چوڼې ډبره وکاروئ او په درندو خاورو کې له ۰،۱ څخه تر ۰،۴ ټنه پر هکټار هغه چونه استعمال کړئ چې اوبه نه وي ورته رسیدلې. د کلسیم استعمال باید د مخکیني نبات د کښت پر مهال تر سره شوی وي.
- د نبات د ودې پر مهال د سرو کاروونه: کله چې د ځمکې د چمتو کولو پر مهال هیڅ ډول سرې نه وي کارول شوي، په هغه وخت کې دی له ریبلو وروسته یوه اندازه فاسفورسي او یوه اندازه پوتاشیمي سرې وکارول شی.

- که چیرته د کلني اوربنت اندازه د ۳۳۰ ملي مترو په اندازه وي، زیات اوبخور ته یې اړتیا نه لیدل کیږي.
- په وچ او تاوده موسم کې اوبوکول د حاصل د زیاتوالي او د نبات د پابینت لامل کیږي. د سفوفین نبات د وچوبی پر وړاندې مقاومت لري، مگر کله چې خاوره ډیره وچه وي، باید د تخم له کښت نه وروسته خاوري ته نری اوبه ورکړل شي. له اندازې زیاتې اوبه باید ورته کړل شي. صبر وکړئ چې دغه نبات خپلې بشپړې ودې ته ورسیدي او د ځمکې مخ وپوښي. کله چې دغه نبات و ځمکې مخ وپوښي، د هرزه بوټو د ودې مخنیوی تر سره کیږي.
- که چیرته ډیره زیاته وچکالی وي، په هغه وخت کې له خپشایي او د وینو له ریللو وروسته، د دی نبات کرونده خړوبه کړئ.

- په وچو سیمو کې، د سنډون نبات یوازې یو ځلي رېبل کیږي.
- **په سرو سیمو کې:** د تخم کښت یې د وري له میاشتې پیل او د غوږي تر میاشتې پورې تر سره کیږي او لومړنی حاصل یې د چنګاښ په میاشت کې رېبل کیږي.
- **په ټوډو سیمو کې:** د تخم کښت د کب د میاشتې له نیمایي نه پیلېږي او لومړنی حاصل یې د غیرګولي په میاشت کې رېبل کیږي.

[illegible]

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتوکول او د سړي ورکول:

- د مخکیني نبات د حاصل له راټولولو دې ورسته ځمکه یوې (قلبه) او پسته شي.
- د تخم له کښت نه مخکې: ځمکه دې بیا یوې یا قلبه او هواره شي تر څو له ۲ څخه تر ۳ سانتي مترو پورې ځمکه ښه نرمه او پسته شي. د تخم بستر باید پاک او هوار شي، د خاورې سطحه دې یو شان هوار او د تخم د کښت لپاره دې چمتو شي.
- د تخم له کښت نه مخکې د سرو استعمال: هیڅ کله باید له نایټروجنې، عضوي او یا غیر عضوي سرو څخه کار وانه خیستل شي.
- د ځمکې د چمتو کولو پر مهال په یو جریب ځمکه کې د ۱۸ کیلو ګرامه په اندازه فاسفورس (P۲O۵) او ۵۵ کیلو ګرامه پوټاشیم (K۲O) وکاروئ. په هغو شگلنو ځمکو کې چې د سنڦوین نبات کرل کېږي له هرو ۵ یا ۱۰ کلونو نه وروسته یو ځل له ۰،۴ څخه تر ۰،۶ ټنه پر جریب د جونې ډبره او په درندو یا کلکو خاورو کې له ۰،۱ څخه تر ۰،۴ ټنه پر جریب هغه چونه استعمال کړئ چې اوبه نه وي ورته رسیدلې. کلسیم باید د مخکیني نبات د کښت پر مهال وکارول شي.

۲. د تخم کرل:

- د آبي کښت پر مهال باید په یوازې ډول (ځانته) وکرل شي؛ که چیرې ته د تخم پوښ لري شوی وي د تخم اندازه له ۸ – ۱۲ کیلو ګرامه پر جریب ده او که چیرې ته د تخم پوښ نه وي لري شوی، په دې وخت کې د تخم اندازه له ۱۶ – ۲۴ کیلو ګرامه پر جریب ده. د دې نبات تخم په ډیرې سختۍ سره تیغونه کوي، په ځانګړي ډول هغه تخم چې پوښ لري. پوښ لرونکي تخم یې د دې لپاره کارول کېږي، تخمونه په وچ موسم کې تیغ ونه وهي او کله چې په کافي اندازه اورښت تر سره شي، په هغه وخت کې راوتوکېږي. د قطاري کښت پر مهال دې د لیکو یا قطارونو تر منځ ۱۵ سانتي متره واټن په پام کې ونیول شي.
- په وچو سیمو کې یې د تخم اندازه کموالی مومي. یا په بل عبارت، په وچو سیمو کې یې د تخم اندازه له ۱،۴ څخه تر ۵ کیلو ګرامه پر جریب ده او کله چې کښت د تخم د تولید پر موخه وي د لیکو تر منځ یې ۶۰ سانتي واټن په پام کې نیول کېږي.
- د سنڦوین نبات د تخم د کښت ژوروالی له ۱،۵ څخه تر ۵ سانتي مترو پورې ښودل شوی دی.

۳. اوبه کول:

- که چیرې ته د کلني اورښت اندازه د ۳۳۰ ملي مترو په اندازه وي، زیات اوبخور ته یې اړتیا نه لیدل کېږي.
- په وچ او تاوده موسم کې اوبخور، د حاصل د زیاتوالي او د نبات د پایښت لامل کېږي. د سنڦوین نبات د وچوبي پر وړاندې مقاومت لري، مګر کله چې خاوره ډیره وچه وي، باید د تخم له کښت نه وروسته خاورې ته نرۍ اوبه ورکړل شي. له اندازې زیاتې اوبه باید ورته کرل شي. صبر وکړئ چې دغه نبات خپلې بشپړې ودې ته ورسېږي او د ځمکې مخ وپوښي. کله چې دغه نبات و ځمکې مخ وپوښي، د هرزه بوټو د ودې مخنیوی دې تر سره شي.
- که چیرې ته ډیره زیاته وچکالي وي، په هغه وخت کې له خیشاوې او د وښو له ریبلو وروسته، د دې نبات کرونده خړوبه کړئ.

۴. د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهل) کنټرول:

- بې پوښه تخمونه یې له ۱۰ نه تر ۱۴ او پوښ لرونکي تخمونه یې له ۱۴ تر ۲۱ ورځو وروسته راټوکېږي.

۵. د نبات د ودې په پړاو کې د سرو کاروونه:

- د نبات د ودې پر مهال د سرو کاروونه: کله چې د ځمکې د چمتو کولو پر مهال هیڅ ډول سړي نه وي کارول شوي، په هغه وخت کې دې له ریبلو وروسته یوه اندازه فاسفورسي او یوه اندازه پوټاشیمي سړي وکارول شي.

۶. د ناکاره بوټو کنټرول:

- د هرزه بوټو د مخنیوي تر ټولو غوره لارې چارې، له کرنیز تناوب او په ښه توګه د ځمکې له چمتو کولو څخه عبارت دي. په علوفه جاتو کې د هرزه بوټو مخنیوی په دوه پړاوونو ویشل کېږي: لومړی ځل د کښت پر مهال یا هغه وخت چې تیغونه یې راوتلي وي او بل ځل د نباتاتو د ودې پر مهال تر سره کېږي.
- په معمول ډول هرزه بوټي د سرکپولو په طریقه له منځه وړل کېږي. ګیا وژونکي باید پکې ونه کارول شي، ځکه چې پاتې شوني یې حیوان او د حیواني محصولاتو له لارې، د انسانانو له پاره خطر لري. همدا راز باید له عمومي (غیر انتخابي) کیمیاوي درملو څخه کار وانه خیستل شي.

۷. د ناروغیو او آفتونو کنټرول:

- د سنڦوین نبات د نورو لیګومي نباتاتو په پرتله د ناروغیو پر وړاندې ډیر مقاومت لري، مګر د مخنیوي تر ټولو غوره لار یې د کرنیز تناوب او په غوره ډول د ځمکې له چمتو کولو څخه عبارت ده. کرونده باید په منظمه توګه وڅارل شي، ناروغ او آفت وېلي بوټي باید له منځه یوړل شي.
- کیمیاوي درمل باید ونه کارول شي. کنټرول معمولاً د ماشین په واسطه تر سره کېږي.
- د ناروغیو د کلک یرغل پر مهال کرونده یوې (قلبه) کړئ او وروسته بیا کرنیز نوبت مراعت کړئ.

۸. د حاصل راټولول:

- سنډوین ۱ - ۲ اونۍ مخکې له رشقي څخه ګل کوي. ! یادوونه: په څړځای کې یې د وښو په څیر دا ګټه ده چې دغه نبات لور غذايي ارزښت لري او حیوانات یې په خورا ښه اشته سره خوري او د څارویو د ودې لامل کیږي چې د هغوی په خټه کې باد هم نه تولیدوي.
- **د حیواناتو څړ او وښو چمتو کول:** د حیواناتو دوراني یا نوبتي څړ باید د زخو د رامنځته کېدو او د ګلانو په لومړیو پړاوونو کې تر سره شي چې د نباتاتو د ساتنې او پایښت لپاره اهمیت لري. له حده زیات څړ باید پکې تر سره نه شي ځکه چې نباتات زیانمنوي (تخریبوي) او همدارنګه د ژمي د موسم له رارسیدو نه باید ۶ اونۍ دمخه څړ پکې ودرول شي. د زخو د رامنځته کېدو پر مهال سطحې یا لږه اندازه څړ، د علوفه جاتو د زیاتیدو لامل کیږي. همدا راز له ریلو وروسته په پاتې شونو کې حیوانات څړېدلې شي. ولې کله چې دغه نبات د ګل نه پورې او ته ورسېږي، د دوهم ځل وده یې ډیره کمزورې کیږي.
- **یادوونه:** د زخو د تشکیلیدو یا د ګل کولو په لومړنیو پړاوونو کې د حیواناتو څړ د نبات د تولیدي عمر د زیاتوالي لامل کیږي. څاروي دې پکې پریښودل شي تر څو د ځمکې له سطحې یې د ۲۰ سانتي مترو په جګوالي سره وخوري.
- **د سایلج (silage) او وښو په منظور د سنډوین راټولول:** دغه نبات د سایلج او علوفې د جوړولو په منظور ډیر مناسب ګڼل کیږي ځکه چې دغه نبات په مستقیم ډول وده کوي، مګر د حاصل راټولول دې د ګلانو په پړاو کې تر سره شي. د پانو له تویولو وروسته په دې نبات کې د اړخیزو څانګو رامنځته کېدل، د وښو او سایلج د جوړولو پر موخه د نوموړي نبات ارزښت ډیر زیات کړی دی. دا چې د نبات بیا ځلي وده ډیره کمزورې وي؛ نو اړینه ده چې هغه مهال ورپیل شي چې نیمایي بوټو ګلان تولید کړي وي او پاتې نورو یې زخي تولید کړي وي. دا چې د دې نبات ساقي د پخوالي په پړاو کې هم نه شخړي؛ نو له دې امله یې کیفیت کموالی نه مومي.
- **تر لاسه کیدونکی حاصل:** په یو جریب کې یې د وچو وښو اندازه تر ۲ ټنو پورې او د آبي کښت پر مهال یې د حاصل اندازه له ۱،۴ څخه تر ۳ ټنو پورې ده.
- **د تخم راټولول:** کله چې د تخم د لنډېل اندازه ۴۰ سلنه ته ورسېږي او یا دا چې تخمونه په توییدلو پیل وکړي، د هغوی راټولول پیل کیږي. کیدای شي چې په دې وخت کې پاتې او ساقي شینوالی ولري. د ۲ - ۵ ګرمو ورځو په تیریدو سره، د دغه نبات تخم له ډیرو لږو ضایعاتو سره راټولېږي. په یو جریب ځمکه کې یې د تر لاسه کیدونکي حاصل اندازه ۹۰ کیلو ګرامه ښودل شوې ده.

د حاصل ټولولو څخه وروسته پړاوونه:

- **زیرمه کول:** د سنډوین نبات د مناسبو وښو یا علوفو له ډلې څخه ده ځکه چې مستقیمه وده لري او د پانو له تویولو وروسته، اړخیزې څانګې تشکیلوي. کله چې د بیدې د جوړولو موده وځنډېږي، پاتې یې تویېږي چې له دې وضعیت څخه یې باید مخنیوی وشي. دا چې دغه نبات د سایلج د جوړولو پر مهال دومره د pH د کمیدلو مخنیوی نه کوي، له دې امله یې د رشقي په پرتله د سایلج جوړولو پروسه په ښه توګه تر سره کیږي. د سایلج جوړول باید په یو پاک او خوندي ځای کې تر سره شي او بوټي باید د سایلج له جوړولو مخکې په کوچنیو ټوټو باندې غوڅ کرل شي. کله چې وچ وښه ترې چمتو کیږي، باید په کرونده کې وچ شي او د وچولو پر مهال باید لاندې باندې وړول شي. کله یې چې د لنډېل اندازه ۱۸ سلنې ته راښکته شوه باید سیلوګانو ته انتقال او زیرمه شي.
- **د تخم تولید:** له ریلو وروسته، نوموړی نبات له ۲ څخه تر ۵ ورځو پورې په کرونده کې پریږدئ تر څو لږ څه وچ شي او وروسته یې تخم راټول کړئ. تخم باید په یوه پاک بې باده ځای کې د تریشر په مرسته وویستل شي او په پاکو څڅورو کې دې وساتل شي (نه په پلاسټیک کې).
- **شنه واښه:** تازه وښه باید یې له ځنډه حیواناتو ته ورکړل شي او د ګرمیدو مخه یې باید ونیول شي.
- **په حیواني محصولاتو باندې د سنډوین اغیزه:**
- **د کوچنیو او لویو حیواناتو څړځایونه:** تازه سنډوین ډیر غوره وښه دي چې حیوانات یې په اشته سره خوري چې د حیواناتو د وزن د زیاتوالي، د پشم یا وریو او د مثل د تولید لامل ګرځي.
- **د سویانو له پاره څړځای:** د سویانو لپاره په زړه پورې وښه دي ځکه چې په ډیره اندازه پروټین او کلسیم لري.
- **د لویو او کوچنیو حیواناتو لپاره د وښو تولیدول:** که چېرته د سنډوین نبات د تخم له تولید څخه دمخه ورپیل شي، د حیواناتو لپاره په زړه پورې وي، د رشقي په پرتله د نایتروجن د جذب او استفادي امکان ډیروي. د سنډوین نبات بیده د نورو وښو په څیر په اوزو کې د شیدو، غوړو او د شیدو د پروټینو د ډیروالي لامل کیږي او د شیدو ورکړه دوامداره کوي. د سنډوین نبات بیده نیماتودنه (د حیوان داخلي پرازیتونه)، له منځه وړي.
- **د سویانو لپاره د وچو وښو (بیدې) تولید:** یو ډول مغزي وښه دي او یوازینی زیان یې دا دی چې ډیره اندازه (۷۵ - ۸۰ سلنه) اوبه لري چې د خوړو اندازه راکموي. تازه سنډوین باید د درشتي او یا له نورو حیواني خوړو سره په ګډه توګه حیواناتو تغذیه کړل شي.
- **د لویو او کوچنیو حیواناتو لپاره د سایلج چمتو کول:** سایلج د حیوان د تغذیې اندازه زیاتوي، د وچو وښو هضم ښه کوي او د پسونو په هضمي سیستم کې د سلولوز د هضمولو لامل کیږي او همداراز په کوچنیو کولمو کې یې د نا خالصو پروټینونو جذبولو ته زیاتوالی وربښي او د انرژۍ په میتابولیزم کې اسانتیاوې رامنځته کوي. د سنډوین سایلج د مسو، جستو او مګنیزیم په استناد د زیات لګښته او کم لګښته غذايي عناصرو غوره زیرمه ګڼل کیږي چې باید له نورو خوړو سره یو ځای حیواناتو ته تغذیه او ورکړل شي.

شوتله

لاتین نوم: *Trifolium alexandrinum*,
(Fabaceae)

دری نوم: شبدر

پښتو نوم: شوتله

انګلیسی نوم: Persian clover



د پیل څخه دمخه:

ایکالوژیکي اړتیاوې:

- شوتله یو کلن نبات دی، او په دواړو موسمونو کې (په ټول ژمي او هم په پسرلي) کې کرل کېږي او حاصل ورڅخه لاس ته راځي.
- شوتله په پراخه توګه د سړي او معتدلي (منځني کچه) تودوځي سره سمون کوي. دا نبات په لوړو سیمو کې (۲۵۰۰ متر د سمندر د سطحې څخه لوړ) کرل کېدای شي، او دکنګل وهلو سره (۱۲- منفی ډولس درجې د سانتې ګریډ د واورې د پوښښ په صورت کې) مقاومت کوي او شوتله د اوږدو ورځو نبات دی.

خاوره:

- شوتله په پراخه پیمانه په ډول ډول حاصل خیزه ځمکو کې کرل کېدای شي خو خنثی او القلي خاورې خوښوي. د دې نبات لپاره مناسب pH ۵.۵ څخه تر ۹ پورې دي.

ګرنیز تناوب:

- د شوتلي څخه وروسته او مخکې کېدای شي غله جات (غلي) وکرل شي.
- یادښت! شوتله د ځانته نبات په څیر اویا دنورو نباتاتو سره په ګډه کرل کېدای شي (لکه سارایی اوربشي).

تخم:

- که د وابښو لپاره وي ۱-۲ کیلوګرامه تخم په یو جریب ځمکه کې شیندل کېږي.
- د څرخای لپاره ۰.۵ - ۱ کیلوګرامه په یو جریب ځمکه کې د شوتلي تخم ته اړتیا وي. د څرخای لپاره شوتله اکثره د شیندلو په طریقه د نور په خپل سر را ټوکیدونکو لیګیومي نباتاتو سره کرل کېږي.

د کرلو وسایل:

- د یوې سامان، ښاخې، بیلونه، د ځمکې د هوارولو وسیله (ماله)، غابنور، د لیکو د په نښه کولو او د پټي د ډیزاین کولو سامان، لور، د ریلو ماشین.

سړي:

- هېڅکله باید د نایتروجن د کیمیاوي سړي څخه کار وانه خپستل شي.
- د کرلو څخه دمخه: ۱۶-۲۵ کیلوګرامه P_2O_5 (فاسفورس پنتا اکساید) په یو جریب ځمکه کې د مخکیني نباتات څخه وروسته د ځمکې د چمتو کولو په وخت کې اچول کېږي.
- د کښت د بهیر په وخت کې: د کیمیاوي سړي توصیه نه کېږي.

اوبه کول:

- ځمکه باید د تخم د شیندلو (کرلو) څخه دمخه اوبه شي که شوتله د وښو او دبیدي په موخه کرل کيږي نو په اوبیزو ځمکو کې دی وکرل شي. شوتله په هغه ځایونو کې چې فصلي اوبه شتون لري او په ټول کال کې د پوره اوبو څخه ډاډه نه وي هم کرل کیدای شي .

د کرلو د وخت مهال ویش:

فعالیت (کرنې)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱ د ځمکې چمتو کول او کرلو څخه دمخه د سري ورکول												
۲ د تخم کرل												
۳ اوبه کول												
۴ د تخم د راتوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول												
۵ د ناکاره بوټو کنټرول												
۶ د آفتونو او ناروغیو کنټرول												
۷ د حاصل راټولول												

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د ځمکې چمتو کول او د تخم د کرولو څخه دمخه د سري ورکول:
 - شوتله د خاورې یو ښه چمتو شوي بستر ته چې ناکاره بوټو څخه پاک وي اړتیا لري. هغه ځمکه چې ښه هواره شوې وي د شوتلي د کرلو لپاره ښه ځمکه ده .
 - د مخکیني نبات څخه وروسته ځمکه باید ښه بوی او چمتو شي .
 - د کرلو څخه دمخه : دوه ځله بوی کول ، ماله کول (د ځمکې اوارول) ، د ځمکې د اضافي توکو ټولولو او غاښور کول (دخاورې د ښه جوړښت له پاره)
 - د تخم د کرلو څخه دمخه د سري ورکول : هیڅکله د نایتروجن لرونکو سرو څخه دې کاروانه خیستل شي او نایتروجن لرونکي عضوي سري هم ونه کارول شي . د فاسفورس لرونکو سرو (P₂O₅) د ۱۶ – ۲۵ کیلوګرامه په یو جریب ځمکه کې د ځمکې چمتو کولو په وخت کې یعنی د مخکیني نبات څخه وروسته ځمکې ته ورکول کيږي .
۲. د تخم کرل:
 - د وښو په موخه : ۱-۲ کیلوګرامه تخم په یو جریب ځمکه کې د شیندلو په طریقه کې.
 - د څړ ځای په موخه : ۰.۵ – ۱ کیلوګرامه تخم په یو جریب ځمکه کې اچول کيږي . د شوتلي تخم چې د څړ ځای په موخه د شیندلو په طریقه د نورو لیګیومي خپل سرو نباتاتو سره کرل کيږي .
 - د ژمي ډول بې کیدای شي د شولو د وروستۍ وار اوبه کولو په وخت کې د شیندلو په طریقه وکرل شي . د شوتلي تخم باید د شپې له خوا د اوبو سره ګډ شي (لنډل وکرل شي) او بیا سهار وکرل شي (د دې لپاره چې د شوتلي تخم په مساوي ډول په ځمکه کې خپور شي د شګې سره بې ګډوي) د شوتلي تخم په ځمکه د ولاړو اوبو پرمخ شیندل کيږي د څړ ځای په موخه هم د شوتلي تخم دنورو خپل سرو لیګیومي نباتاتو سره د شیندلو به طریقه کرل کيږي .
۳. اوبه کول :
 - ځمکه باید د تخم د شیندلو څخه سمدستي وروسته اوبه شي . د وښو اوبیدي لپاره د شوتلي کرل باید په اوبیزو ځمکو کې ترسره شي. دا نبات په هغه سیمو کې چې فصلي اوبه شتون لري او دکال په اوږدو کې داوبو شتون څخه ډاډه نه اوسو هم کرل کيږي .

۴. د تخم ټوکیدلو یا د تیغ وهلو د کچې کنټرول:

- د شوتلي تخم د کرلو څخه ۱۰ - ۱۴ ورځې وروسته تیغ وهي

۵. د ناکاره بوټو کنټرول:

- دهر زه بوټو د مخنیوي له پاره د ځمکې ښه چمتو کول او کرنیز تناوب خورا ښه طریقه ده. د شوتلي کرونده کې د ناکاره بوټو کنټرول اکثر د ناکاره بوټو د راکښلو (راویستلو او ټولولو) په طریقه تر سره کیږي. کیمیاوي ناکاره بوټي وژونکي توکي په دې موخه باید ونه کارول شي. ځکه هغه توکي د نبات پرمخ پاته کیږي او د څارویو لپاره خورا خطر ناکه دي. او هم دا ډول شوتلي خوراک دانسانانو په واسطه هم خورا خطر لري. هیڅکله کیمیاوي ناکاره بوټي وژونکي درمل یا توکي د شوتلي په کرونده کې په مخلوط ډول ونه کارول شي.

۶. د آفتونو او نارغیو کنټرول:

- شوتله په آفتونو او ناروغیو باندې په جدي ډول نه اخته کیږي. د ځمکې د چمتو کول ښه طریقه، د کرنیز تناوب مراعاتول، د آفتونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره خورا ښې کرنې دي. د شوتلي کرونده باید په منظم ډول وکتل شي او اخته نباتات باید لیرې کرلای شي. کیمیاوي توکي باید د آفتونو او ناروغیو د کنټرول په موخه ونه کارول شي. د آفتونو او ناروغیو مخنیوی معمولاً په منظم ډول د اخته نباتاتو د لیرې کولو سره تر سره کیږي.

۷. د حاصل راټولولو او اخیستل:

- څرول او دښو وښوپه موخه: دا نبات هغه وخت د څرخای په موخه کارول کیږي چې دنورو نباتاتو سره په گډ ډول کرل شوي وي. اوکه یواځې تازه شوتله حیواناتو ته ورکړل شي د حیواناتو د تنیدلو (پرسیدلو) باعث گرځي. په ژمي کې شوتلو لومړنی لو هغه وخت تر سره کیږي چې ۳ سانتي متره لوړ شوي وي او په پسرلي کې هغه وخت چې پنځه سانتي متره وده یې کړی وي لو کیږي. د بیلگې په ډول ۵۰-۶۰ ورځې د کرلو څخه وروسته باید لو شي نور لو نه په هرو ۳۰ - ۴۰ ورځو کې تر سره کیږي. شوتله د ښو وښو په څیر اکثره د بوسو سره گډیږي او څاروو ته ورکول کیږي.
- د وچولو (بیډی جوړولو) لپاره ریښې: یواځې د پاته شونو څخه یې د وچو وښو په څیر کار اخیستل کیږي. د مني وده یې ورو وي معمولاً لومړی لو یې په پسرلي کې تر سره کیږي لومړی لو هغه وخت تر سره کړی چې د ۵ سانتي مترو په اندازه لوی شوي وي. اویا په ژمي کې چې ۳ سانتي متري د ۵ سانتي مترو په اندازه لوی شوي وي. د بیلگې په ډول ۵۰-۶۰ ورځې وروسته له کرلو څخه یې لومړی حاصل لاس ته راځي نور لوونه یې ۳۰ - ۳۵ ورځو په څنډ سره ترسره کیږي. نوبت: څرنگه چې شوتله زیات پروتین او لنډیل (رطوبت) لري نو نیغ په نیغه زیرمه کول یې مناسب نه دي.
- د شوتلي د تخم ټولول: د وروستي لو د تخم تولیدونکي برخې په جلا ډول ټول کړی.
- د توقع وړ حاصل: ۱۵۰ - ۲۰۰ کیلوگرامه د یو جریب څخه.

د حاصل ټولولو څخه وروسته پرا وونه:

- ساتل: د شوتلو څخه کیدای شي په خورا آسانی سره وچ وابښه جوړشي خو دوچولو په وخت کې د پانو د توییدلو د مخنیوي لپاره زیاته پاملرنه باید وشي. شوتله د لوکولو څخه وروسته باید په پټي کې وچ شي او بیا داسې یو ځای ته ولیردول شي چې د باد او باران څخه خوندي وي. د څو ورځو څخه وروسته شوتله په پشیره توگه وچيږي. تویي شوي پاني کولای شو ورسته جارو کړو.
- د تخم تولید: کله چې شوتله میده شي. میخانیکي ټولول یې ساده دي دمخه د تریش کولو یا میده کولو څخه باید شوتله گیبی شي. کله چې د ماشین په واسطه شوتله را ریډل کیږي د وچیدلو عملیه یې ژر تر سره کیږي (ژر وچيږي).
- ښه وابښه: ښه شوتله هر څومره چې ژر کیږي باید دڅارویو په واسطه وخورل شي خو دیو په بل په سر اچولو څخه یې تودوخه لوړه نه شي. کله چې څارویو ته شوتله ورکول کیږي باید د نورو وښو او یا بوټو سره گډ شي.

مصري شوتله

لاتین نوم: *Trifolium alexandrinum*,
(Fabaceae)

دری نوم: شبدر مصري

پښتو نوم: مصري شوتله

انګلیسی نوم: Egyptian clover



د پیل څخه دمخه:

ایکالوژیکي اړتیاوې:

- مصري شوتله یو کلن نبات دی. خو په ټول ژمي او پسرلي کې کرل کېدای شي او حاصل ورڅخه په لاس راځي.
- مصري شوتله په پراخه ډول د منځنۍ معتدلي، نیم استوایي او استوایي اقلیمي شرایطو سره توافق کړی دی. دانات په هغه سیمو کې چې ۱۵۰۰ متره د سمندر د سطحې څخه لوړې دي هم کرل کېږي. دانات په لږه اندازه کنګل یا فراسټ (۶- منفی شپږ درجو سانتي ګریډ سره د واورې د پوښښ لاندې) سره مقاومت لري او اوږدو ورځو نبات دی.

خاوره

- مصري شوتله د خاورې په پراخه ډولونو کې کرل کېدلای شي خو درندې لومې خاورې خوښوي. د ځمکې لاندې اوبو دسطحي دلوړوالي سره مقاوم نه دي. او القلي تر خنثي خاورې دنورو څخه خوښوي. د دې نبات له پاره مناسب – pH ۶.۵ دی. د خاورې دمالګین والي سره مقاوم دي خو د شوتلي په اندازه مقاوم نه دي.

ګرنیز تناوب:

- دمخه او وروسته: مصري شوتله دمخه او وروسته د غلو (غله جاتو) څخه کرل کېږي.
- یادونه: مصري شوتله د خپلواک نبات په څیر او یا په وریجو – غنمو کې په ګډه د څارویو پسرلنۍ او ژمنۍ تغذیې لپاره کرل کېږي. دانات په شولو کې د غلو د راټولولو څخه دمخه کرل کېږي.

تخم:

- په یو جریب ځمکه کې ۴-۵ کیلوګرامه تخم ته اړتیا ده او د شیندلو په طریقه کرل کېږي.

دکرلو وسایل:

- دیوي سامان، ښاخۍ، یوم (یومونه) د ځمکې هوارول او لیول کولو وسایل، غاښور، دلیکو د جوړلو او دځمکې د ډیزاین کولو له پاره وسایل، لور (لرونه)، د ریبلا ماشین.

سري

- هیڅکله باید ورته د نایتروجن سره ورنه کرل شي.
- د کرلو څخه دمخه P_2O_5 د ۱۶ – ۲۵ کیلوګرامو په اندازه د مخکیني نبات څخه وروسته د ځمکې د چمتو کولو په وخت کې په یو جریب ځمکه کې.
- دکرلو په جریان کې: سري ورکول وړاندیز نه کېږي.

اوبه کول:

- د تخم د شیندلو څخه دمخه پټي باید اوبه شي . دوخته کرلو په صورت کې هر اونی د راشنه کیدلو تر وخته باید اوبه شي او د تخم تولید له پاره تقریباً ۱۸ ځله اوبه کولونه اړتیا لري .

د اوبو لاندې ځمکو کې (اوبیزو ځمکو) کې د کرلو د وخت مهال ویش:

فعالیت (کرنی)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱ د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتو کول او دسري ورکول												
۲ د تخم کرل												
۳ اوبه کول												
۴ د تخم د راټوکیدلو (د تیغ وهلو) کنټرول												
۵ دناکاره بوټو کنټرول												
۶ د آفتونو او ناروغیو کنټرول												
۷ د حاصل راټولول او اخیستل												

■ سور ■ تود ■ تود او سور

د کرلو ګام په ګام پړاوونه:

۱. د کرلو څخه دمخه د ځمکې چمتو کول او سره ورکول:

- مصري شوتله دځاورې یو ښه او ثابت بستر ته چې د ناکاره بوټو څخه پاک وي اړتیا لري. داوبیز کښت لپاره داسې پټي ته چې ښه هواروي اړتیا لري .
- د مخکیني نبات څخه وروسته: ځمکه چمتو شي او ښه یوې شي.
- د کرلو څخه دمخه: دوه یوې، د ځمکې لیول کول، ماله کول(د خاورې مناسبه بافت لپاره)
- دکرلو څخه دمخه د سري ورکول: هیڅکله باید د نایتروجن سري څخه کاروانه خیستل شي او نایتروجن لرونکي عضوي سري هم باید ونه کارول شي . خو د فاسفورس سره $P2O5$ د ۱۶ – ۲۵ کیلوګرامه په اندازه د ځمکې د چمتو کولو په وخت کې د مخکیني نبات څخه وروسته په یو جریب ځمکه کې اچول کیږي .

۲. د تخم کرل:

- ۴ – ۵ کیلوګرامه تخم په یو جریب ځمکه کې شنیدل کیږي .
- دمصري شوتلو له پاره د کاسني تخم (*Cichorium intybus*) یوه عامه ککرونکي منبع ده چې کیدای شي د لمدولو (نم ورکولو) په صورت کې دکاسني تخم دمصري شوتلو څخه راټول شي او له منځه وېوړل شي . که دمصري شوتلي سره کوم مرسته کونکي نبات لکه جودر کرل کیږي باید دهغه تخم دځمکې د اوبه کولو څخه دمخه وکرل شي اوبیا د مصري شوتلي تخم وکرل شي . په دې صورت کې لږه اندازه د مصري شوتلي تخم ۴-۶ کیلوګرامه په یو جریب ځمکه کې شنیدل کیږي .

۳. اوبه کول:

- ځمکه باید د تخم دکرلو څخه دمخه اوبه شي په وختي کښت کې باید په هره اونی کې د تخم د لومړنۍ ودې د پیل پورې اوبه شي ، د دې څخه وروسته کرونده باید د اوبو ته د اړتیا سره سم اوبه شي . مصري شوتله که د وښوپه موخه کرل شوي وي په خپل ټول وده ایز موسم کې ۱۰ – ۱۵ ځله اوبه کیږي ، او د تخم د تولید په موخه تقریباً ۱۸ ځله اوبه کولو ته اړتیا لري .

۴. د تخم د راټوکیدلو (تیغ وهلو) د کنټرول :

- د مصري شوتلي تخم ۷ – ۱۰ د تخم دکرلو څخه وروسته تیغ وهي .

۵. د ناکاره بوټو کنټرول او مخنیوی:

- د پټي ښه چمتو کولو پروسه او د کرنیز تناوب سم سیستم د ناکاره بوټو د کنټرول خورا ښه لار ده . د مصري شوتلي د کروندې څخه د ناکاره بوټو لیرې کول اکثره د راویستلو ، راټولولو او غوڅولو په واسطه تر سره کیږي . کیمیاوي ناکاره بوټی وژونکي توکي باید ونه کارول شي ځکه د دې توکو پاته شوني د نبات په پانو پاته کیږي او څاریو ته خورا خطرناکه وي ، او هم دمصري شوتله دا تولیدات انسانانو ته هم خطرناکه وي . د مصري شوتلي په کرونده کې هیڅکله د ناکاره بوټو وژونکو کیمیاوي توکي باید په مخلوط ډول ونه کارول شي .

۶. د آفتونو او ناروغیو کنټرول:

- مصري شوتله په جدي ډول په آفتونو او ناروغیو اخته کیږي د کرنیز تناوب د سمې طریقي او د پټي ښه چمتو کول د مخنیوي ښی لارې دي . نباتات باید په منظم ډول وڅارل شي او اخته بوټي باید لیرې کړلای شي . د آفتونو او ناروغیو د کنټرول لپاره باید کیمیاوي توکي ونه کارول شي او همدا د پټي څارل او له اخته بوټو لیرې غورځول ښه علاج دی .

۷. لټول کول او د حاصل اخیستل:

- د څارویو څرول : د څارویو څرولو لار ښونه نه کیږي . که مصري شوتله د مني په موسم کې دوخته وکړل شي ډیر ژر وده کوي او څارویو ته د ژمي په سرو میاشتو کې واښه آن تر پسرلي پورې چمتو کوي .
- دوچو وینو د تولید په موخه د مصري شوتلي ربیل : د مصري شوتلي اوبه لرونکي ساقې په آسانی سره نه وچیری وچ واښه هغه وخت ورڅخه لاس ته راتلای شي چې د ودې دموسم په وروستیو کې وي ، په دې وخت کې د تودوخې درجه لوړه او هم دمصري شوتلي ځانګي او ساقې لږ څه وچي وي . د مصري شوتله د وچولو په وخت کې یې پاني توییری او مخنیوی یې هم کیدونکي نه وي .
- نوبت: مصري شوتله د زیرمه کولو او یو پر بل اچولو له پاره مناسب نه دي .
- د تخم راټولول : مصري شوتله د تخم په موخه د دوهمې او دریمې دورې وروسته مناسب وي . د مصري شوتله تخم په دودیزه توګه په لاس سره راټولیری . چې خورا په ځیر او څارني سره ډاکار باید تر سره شي څو تخم توی نه شي . د تخم راټولول یې د ماشینونو به واسطه هم کیدونکي دي .
- دسیو له پاره د مصري شوتله راټولول : ځواني ساقې او پاني یې د سیو په څیر کاریدلی شي .

د حاصل ټولولو څخه وروسته پرا وونه:

- ساتل: د مصري شوتلو څخه وچ واښه جوړولای شو خو د پانو د تولیدو څخه د مخنیوي له پاره زیاتي پاملرنې ته اړتیا لري . مصري شوتله باید په پټي کې وچ کړو او بیایې داسې یو ځای ته چې د باد اوباران څخه خوندي او وچ وي یوسو .
- مصري شوتله باید په یو ځای کې راټول اومیده (تریش) شي یعنی د وچیدلو څخه وروسته بیا په لاس یا تریشر میده کیږي . میخانیکي راټول یې آسانه دي خو لومړی باید ګیډی شي . کله چې د لو کولو ماشین سره ربیل کیږي او راټولیری د وچیدلو عملیه په چټکۍ سره تر سره کیږي .
- شنه واښه: د مصري شوتلي تازه ډول (واښه) باید د لوکولو څخه سمدستي وروسته څارویو ته ورکړل شي تر څو د سر په سر اچولو په پایله کې د تودیدلو څخه یې مخنیوی شوی وي . کله چې تازه مصري شوتله غواړو څارویو ته ورکړو باید د نور خوراکي توکو او یا یوسو سره مخلوط شي .



CZECH REPUBLIC
DEVELOPMENT COOPERATION



د عملي کرهني لارښود کتاب د افغانستان د کرنې لیسو لپاره

د انسان په تنگسه کې موسسه د چک د جمهوریت یوه غیر دولتي موسسه ده چې په نړۍ کې په پراختیایي او مرسته رسولو کړنو کې چارې ترسره کوي.

دا د لارښود کتاب د افغانستان د کرنې لیسو د ښوونې او روزنې د کیفیت د لاینه کولو پروژې په واسطه او د چک جمهوریت د پراختیایي بنسټ په مالي مرسته چاپ او خپور شوی دی.

دا کتاب به رسمي توګه د افغانستان داسلامي جمهوریت د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي ښوونو د معینیت لخوا تایید او منل شوی دی ترڅو په کرنیزو لیسو او انسټیټوټونو کې د عملي ښوونو په رواجولو کې په کار یوړل شي.

پلټونکي او لیکونکي: ګابریلا لته لویا یرکو، عبدالجمیل کشکي، قلندر انوری
د انگلیسي او پښتو تصحیح کوونکي: ګابریلا لته لویا یرکو، حسن الدین کوزیوف، زوزانه پرنیسووا، نهضت الله نهضت او اسدالله فکري
ژباړه: له انگلیسي څخه پښتو ته د ننګرهار پوهنتون د کرنې د فاکولتې استاد پوهاند محمد ظاهر کاکړ

طرح: ندري پولوني

چاپ: نوري چاپتون، د کابل د ولایت سړک

د کاپي شمیر: ۵۰۰ ټوکه

خپروونکي: د انسان په تنگسه کې موسسه

کابل، افغانستان ۱۳۹۱

د انسان په تنگسه کې موسسه، ۱۳۹۱

People in Need 2012 ©

